



Der Principled BSDF-Shader



Der Principled BSDF-Shader



Subsurface Scattering


 Licht geht durch das Material

- Anwendung:
 - Haut
 - Wachs




Subsurface Scattering

- Refraktion dringt tiefer in das Objekt ein und wandern weiter, bevor das Material ausgestrahlt wird.
- Lichtstrahlen scheinen das Innere des Objektes zu erhellen.
- · Licht kann zudem auf der anderen Seite austreten, wenn Material dünn genug




Subsurface-Scattering im Principled BSDF




- Subsurface: Wie viel Licht wird gestreut?
- Subsurface Color: Welche Farbe wird gestreut?
- Subsurface Radius:
 - 3 Werte für 3 Farbkanäle. Je höher die Werte, desto mehr werden die entsprechenden Lichtstrahlen gestreut:
 - Rot
 - Grün
 - Blau

Specularity


- Wird über das Objekt gezogen und führt zu einer Reflektion mit Fresnel.
- Kanten reflektieren mehr Licht
- Je höher der Einfallswinkel der Lichtstrahlen, desto unwahrscheinlicher wird eine Refraktion.







Specularity




21121

Specularity berechnen

- «Specular»: Wert für das Ausmass der spekularen Reflexion
 - Jedes Material besitzt einen Index of Refraction.
 - Specularity = $((IOR-1)/(IOR+1))^2/.08$
- Reflexion von Licht erfolgt mit weisser Farbe. Mittels «Specular Tint», kann die reflektierte Farbe mit der Grundfarbe vermischt werden
 - Specular Tint = 0: weisse Reflexion
 - Specular Tint = 1: weisse Reflexion, gemischt mit Base-Color

Specularity berechnen

- Jedes Material besitzt einen Index of Refraction.
 - Specularity = $((IOR-1)/(IOR+1))^2/.08$




Anisotropie

- Ermöglicht es, die Ausbreitung von Lichtreflexionen zu steuern
- Anisotropic: Ausbreitung der Lichtreflexion entlang der Tangente
 - *Anisotrpic = 0*: Ausbreitung entlang der Tangente
 - *Anisotrpic = 1*: Ausbreitung senkrecht zur Tangente
- Anisotropic rotation: Art der Lichtreflexion. Wird dieser Wert auf 1 gesetzt, vollzieht sich der Anisotropie-Effekt kreisförmig
- Tangent: Mittels eines Tangent-Nodes kann die Tangente im Tangent-Input variiert werden

A

Funktioniert lediglich in der Render-Engine «Cycles»

Anisotropie



Sheen

- Wird für Kleidung verwendet
- "Weichere" Reflexion von Licht an Kanten
 - *Sheen = 0*: Kein Sheen-Effekt
 - *Sheen = 1*: Sheen-Effekt
- Sheen-Effekt wird mittels weisser Lichtreflexion erstellt
- Mittels "Sheen Tint" kann eine Mischung der weissen Lichtreflexion mit der Base-Color erfolgen
 - Sheen Tint = 0: weisser Sheen-Tint-Effekt
 - Sheen Tint = 1: Mischung des Sheen-Tint-Effekt mit Base-Color

Clearcoat

 Clearcoat simuliert eine zusätzliche, reflektierende Schicht über dem Material (z.B. Autolack auf dem Metall eines Autos).

• Mittels der Clearcoat-Roughness kann deren Roughness individuell definiert werden.

 Mittels Clearcoat-Normal k\u00f6nnen individuelle Normalen/Bumps f\u00fcr die Clearcoat erzeugt werden.

Emission

- Licht wird ausgestrahlt
- Emission: Farbe des ausgestrahlten Lichtes
- Emission Strength: Stärke des ausgestrahlten Lichtes

• *Emission Strength = 0*: Keine Lichtausstrahlung

• *Emission = Schwarz* : Keine Lichtausstrahlung

Alpha

- Alpha wird verwendet um Objekte transparent werden zu lassen
 - Alpha = 0 : Transparentes Material
 - *Alpha = 1*: Nicht transparentes Material



Damit dies in der aktuell verwendeten Render-Engine ("Eevee") einen Effekt hat, wir eine Anpassung in den Einstellungen benötigt. Diese sind im Material-Reiter des Properties Editors unter dem Reiter "Settings" zu

finden. Dort muss die Einstellung "Blend Mode" auf "Alpha Hashed" oder "Alpha Blend" gesetzt werden.

⇒ Dies Muss für jedes Material mit Transparenz gemacht werden.

Transmission

- Wird verwendet um Gläser zu erstellen.
- Index of Refraction: Wie stark wird das Licht durch das Glas gebrochen?
 - Je höher die Abweichung von 1, desto stärker die Brechung
 - *IOR = 1*: Keine Lichtbrechung Objekt scheint transparent
- Transmission: Wie Lichtdurchlässig ist das Material?
 - *Transmission* = 0: keine Durchlässigkeit
 - *Transmission = 1*: Durchlässigkeit
- Transmission Roughness: Wie
 - Transmission Roughness = 0: Klares Glas
 - Transmission Roughness = 1: milchiges Glas; diffuse Lichtbündelung

Transmission



Damit dies in der aktuell verwendeten Render-Engine ("Eevee") einen Effekt hat, werden weitere Anpassungen benötigt...

- In den Einstellungen des Materials muss "Screen Space Refraction" aktiviert werden
- ⇒ Dies Muss für jedes Material mit Transmission gemacht werden.
- In den Render-Einstellungen muss "Screen Space Reflection" aktiviert werden
- In den Einstellungen zur "Screen Space Reflection" muss "Refraction" aktiviert werden