OUTILS DE VALIDITÉ D'UN TEST DIAGNOSTIC Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

Pr AOUIDANE
Université Batna 2- Faculté de mèdecine
2025

PLAN DU COURS

. Définitions: Le test diagnostique.

Le test de dépistage.

. La validité intrinsèque: La sensibilité.

La spécificité.

La courbe de ROC.

. La validité extrinsèque: La valeur prédictive positive.

La valeur prédictive négative.

Objectifs pédagogiques

- Connaitre les outils de validité
- Mesurer la sensibilité, spécificité, VPP et VPN
- Savoir déterminer les performances d'un test

DEFINITION

- Un test diagnostic est une technique de diagnostic au sens large, ça peut être:
 - La recherche d'un signe clinique.
 - Un examen para clinique.
 - Une combinaison de plusieurs signes cliniques et para cliniques.

Un test peut être soit un test de dépistage ou un test diagnostic.

DEFINITION

- un test de dépistage
 - permet de faire la différence entre les personnes <u>apparemment en bonne santé</u> et ceux qui le sont réellement
 - < il ne pose pas le diagnostic >.
- Un test diagnostic
 - c'est la méthode <u>de référence</u> qui permet de <u>poser le diagnostic</u> d'une maladie.

La différence entre un test diagnostic et un test de dépistage

Test de dépistage	Test de diagnostic	
-Personnes de bon santé	-Personnes montrant des troubles définis	
-Sur la population	-Sur l' individu.	
-moins cher	-plus cher.	
-ne constitue pas la base du traitement	-Constitue la base du traitement.	

Le test de dépistage

- Un bon test de dépistage doit :
 - être fiable et reproductible
 - être facile à appliquer et à accepter par les bien portants (surtout si on doit le répéter assez souvent),
 - n'avoir que peu d'effets secondaires,
 - être de coût modéré.
 - En outre, il doit être efficace, c'est à dire diminuer la mortalité ou la morbidité.

Schématiquement les résultats d'un test s'exprime

Par une variable:

- qualitatif binaire: Positif ou Négatif.
- Par une variable quantitatif: Une mesure biologique, un indice...

Les performances d'un test doivent être évaluées:

- De façon expérimentale (Les critères de validité intrinsèque).
- En situation réelle sur le terrain (Les critères de validité extrinsèque).

Les critères de validité (indices élémentaires)

Critères de validité intrinsèque	Critères de validité extrinsèque
-Sensibilité	-Valeur prédictive positive
-Spécificité	-Valeur prédictive négative



• Sensibilité: c'est la capacité à détecter correctement les cas d'une maladie.

C'est la probabilité quand on a la maladie d'être diagnostiqué comme malade.

Spécificité: c'est la capacité à identifier correctement les individus sains.

C'est la probabilité quand on n'a pas la maladie d'être diagnostiqué comme sain.

MESURE EXPERIMENTALE DE LA VLIDITE D'UN TEST: LA VALIDITÉ INTRINSÈQUE



$$Se = \frac{VP}{Sp} \qquad Sp = \frac{VN}{VN + FP}$$

Se et Sp sont comprises entre 0 et 1 (généralement en %)

PERFORMANCES D'UN TEST EN SITUTION RÉELLE LA VALIDITÉ EXTRINSÈQUE

VALEURS PRÉDICTIVES

La valeur prédictive positive (VPP): la probabilité d'être malade lorsque le résultat du test est positif.

La valeur prédictive négative (VPN): la probabilité d'être non malade lorsque le résultat du test est négatif.

VALIDITE EXTRINSEQUE:

FORMULES DES VALEURS PRÉDICTIVES:

MALADIE (test de référence ou gold standard)
Présente Absente

Faux positifs

FP

VP=
VP+FP

TEST

Faux négatifs

Vrais Positifs

VP

FN

Vrais négatifs

VN

VALIDITE EXTRINQEQUE:

LES VALEURS PRÉDICTIVES

Ces modes de calculs simples ne tiennent compte que des effectifs d'un <u>échantillon</u>, et ne sont valables que si l'échantillon est représentatif d'une population donnée.

VALIDITE EXTRINQEQUE:

LES VALEURS PRÉDICTIVES

Si l'échantillon est non représentatif de la population générale, le calcul des valeurs prédictives nécessite la prévalence de la maladie dans la population générale

$$VPP = \frac{SePr}{SePr + (1-Sp)(1-Pr)}$$

Pr: la prévalence de la maladie

$$VPN = \frac{Sp(1-Pr)}{Sp(1-Pr)+(1-Se)Pr}$$

• Sensibilité et spécificité sont indépendantes de la prévalence de la maladie dans la population.

Evaluation de la sensibilité spécificité VPP et VPN

Gold standard Test	Malades	Bien Portants	Total tests	Valeur prédictive
Test positif	Vrai positifs (VP)	Faux Positifs (FP)	Total positifs (TP)	VPP = VP/TP
Test négatif	Faux négatifs (FN)	Vrai négatifs (VN)	Total négatifs (TN)	VPN= VN/TN
Total tests	Total malades (TM)	Total (TBP)	Efficacité = VP+VN / VP+FP+VN+FN fréquence des biens classés	
	Sensibilité = VP / TM %	Spécificité = VN/TBP %		

On utilise un test sensible quand:

- La maladie est grave et ne doit pas être ignorée;
- La maladie est curable ;
- L'existence d'un faux positif n'entraîne pas de traumatisme grave.

On utilise un test spécifique quand :

- La maladie est difficilement guérissable ou incurable ;
- Il est important de savoir que l'on n'est pas malade;
- L'existence de faux positifs entraîne des problèmes graves.

Un bon test de dépistage doit être

- très sensible (ne pas laisser "passer" une maladie grave)
- et très spécifique (ne pas faire croire à une maladie grave et provoquer des examens complémentaires inutiles)...

Un test doit être plutôt sensible ou plutôt spécifique ?

- Dans l'idéal les deux.
- Cependant les tests qui ont à la fois une Se et une Sp élevées sont rares.
- Plus un test est sensible moins il donnera de FN donc mieux il permettra d'exclure la maladie si le test est négatif

 Test de dépistage.
- Plus un test est spécifique moins il donnera de FP donc mieux il permettra d'affirmer la maladie si le test est positif ———> Test de diagnostic.

Pour les tests quantitatifs

- La courbe ROC ou courbe de caractéristiques d'efficacité : permet d'étudier les variations de la spécificité et de la sensibilité d'un test quantitatif pour différentes valeurs du seuil de discrimination.
- En abscisse, 1 Sp, en ordonnée la Se
- On haussera le seuil pour rendre un test plus spécifique.
- On baissera le seuil pour avoir un test plus sensible.

La courbe de ROC est définie par:

Un point d'inflexion: le point le plus prés du coin haut gauche, ça représente le seuil optimum «le seuil qui a la Se et la Sp les plus élevées».

L'aire sous la courbe: la mesure de la surface doit être statistiquement supérieur à 0.5, plus elle s'éloigne de 0.5 plus le rendement du test est élevé




Figure 21-6. Performance de la technique d'IFI dans le dépistage sérologique du paludisme

Conclusion

• Les moyens qui mesurent l'état de santé comme les tests de dépistage ou de diagnostics au sein d'une communauté comme dans la recherche clinique ainsi que les systèmes de surveillances doivent être évalués sur le plan de validité interne et externe et par son aptitude à décrire la situation réelle de la pathologie étudiée dans la population générale.

Références

- 1. A. Bezzaoucha. Compléments en techniques épidémiolgiques de base, 3°eme édition, Alger. 2003.
- 2. A. Bezzaoucha. Les fondations de la biostatistique et de l'épidémiologie en sciences médicales, Alger 2009.
- 3. JEREMY Chobriat. ENC. 2005.
- 4. M. Jenicek et R. Cléroux. Epidémiologie- principes, techniques, applications- Maloine. Paris. 1993.
- 5. P. Czernichow. Abrégés d'épidémiologie. Masson.2001.
- Thierry Ancelle. Statistique épidémiologie. 3e édition, Paris.
 2011.

MERCI DE VOTRE ATTENTION