# Oxygénothérapie aux urgences

Dr ABBOU.Y
Faculté de médecine
2023/2024

#### plan

- Introduction
- Physiologie
- Indication de l'oxygénothérapie
- Effets secondaires de l'hyperoxémie
- Mécanisme d'adaptation à l'hypoxie
- Avantage de l' hyperoxémie
- Modalités d'administration d'oxygenothérapie
- La mesure des pressions en ventilation mécanique

#### introduction

- L'oxygénothérapie est indiqué en cas d'hypoxie tissulaire en fonction de l'hypoxémie.
- Découvert en 1774 sous le nom air déphlogistiqué.
- Puis sous le nom oxygène par ANTOINE Lavoisier
- Statut médicament 1998

#### Physiopathologie

Hypoxie non hypoxémique :

Débit cardiaque diminué, hb, capacité de fixation d'o2.

- Hypoxie hypoxémique :PAO2 < 60 mm hg
- Shunt : n'est pas corrigé par l'O₂.
- Effet shunt par ↓ rapport V/Q : partiellement corrigé par l'O₂
- Trouble de diffusion alvéolo-capillaire: répondent bien à l'o2

## Indication et objectifs de l' oxygénothérapie

- Oxygénothérapie à haut débit OHD pour hyperoxémie: intoxication CO, pneumothorax.
- Oxygénothérapie pour SaO2 entre 94 à 98 %:
- a) Hypoxie non hypoxémique : ACR , ÉTAT DE CHOC
- b) Hypoxie hypoxémique : exacerbation d'asthme , pneumopathie , cancer , EP
- Oxygénothérapie pour Sa02 entre 88 à 92 % : patient à risque hypercapnie
- Oxygénothérapie non indiqué sauf hypoxémie : Syndrome coronaire , AVC , intoxication a la bléomycine

## EFFETS SECONDAIRE DE L'HYPEROXÉMIE

- <u>Lésion pulmonaire direct</u>: inflammation et extravasation capillaire et œdème ( lié aux radicaux libre d'O2 )
- Atélectasie
- Hypercapnie :
- a) Levé du stimulus hypoxique .
- b) Inhibition de la vasoconstriction adaptative des vx bronchique → altération rapport V/Q
- c) effet Haldane : ↑ paco2 dans ca forme dissoute par
   ↓ de la fraction lié aux carbaminehémoglobine (forte liaison avec l'O2).
- Altération hémodynamique microcirculatoire par vasoconstriction

#### Mécanisme d'adaptation à l'hypoxie


- HIF -1  $\alpha$  : hypoxique inductible factor
- a) Erythropoïèse
- b) 个 VEGF
- Voie anaérobie par inhibition de la pyruvate déshydrogénase
- ↑ ventilation alvéolaire : stimulation chémorécepteur glomus carotidien
- Hypoxémie permissive : vise des objectif
   Oxygénothérapie moins élevée lors d'hypoxémie chronique

#### Avantage de l'hyperoxémie

- <u>**V** demie vie carboxyhémoglobine</u> de 300 min à 90 min lors d'une intoxication CO
- Résolution de pneumothorax : la ↓ d'azote alvéolaire offre un gradient plèvre –capillaire facilitant la résorption d'air
- Amélioration de la perfusion d'organe par vasoconstriction périphérique

# Courbe dissociation de l'oxyhemoglobine

- SaO2 chute brutalement en dessous de certain valeur PaO2
- La SaO2 reste ↑ malgré une ↓ PaO2 favorisant la capture d'O2 capillaire pulmonaire
- Modeste ↓ PaO2 malgré
   ↓ importante SaO2 ,
   facilitant la diffusion d'O2
   vers les tissus .



## Modalités d'administration d' oxygénothérapie

- Humidifié réchauffé le long des Voies aérienne sup (saturation 100 % iso thermique 37°)
- Les recommandations préconisent une humidifications lors d'usage de haut débit
- Humidificateur réutilisable (barboteur) ou jetable pré remplie d'eau stérile.



#### Matériel d'oxygénothérapie



patient par les différents matériels u minaiation.

## Modalités d'administration d' oxygénothérapie

- 1. Lunette d'oxygène : FIO2<40% pour un débit <5 L/min
- 2. Masque faciale simple :6 à 10 l/mn  $\rightarrow$  FiO2 35 à 55%
- 3. Masque venturi : FIO2 de 24 à 60 % en fonction du code couleur venturi , indiqué chez le BPCO
- 4. masque réserve : FiO2 entre 64% à 90%
- 5. Optiflow ou OHD : oxygène à haut débit utilisant des turbine à air ↑délivrant jusqu'à 70 litres /min FIO2 à 100 % .
- 6. La CPAP Boussignac :<sup>™</sup> est plus récente. Elle fonctionne sur le principe d'injection d'O2 dans un petit cylindre ,créant une hélice virtuelle du fait des propriétés de friction de l'air.

## Masque à réserve



#### Masque venturi



#### Optiflow ou OHD






#### **AVANTAGES DE L'OHD**


- Améliore le confort des patient
- Rinçage de l'espace mort anatomique agissant comme un réservoir frais d'o2 et réduisant la reinhalation de Co2
- ↓ le risque de <u>collapsus inspiratoire pharyngé</u>
   provoqué par l'hypoxie , l'hypercapnie et le
   sommeil
- ↑ PEP pression expiratoire positive
- ↓rapport espace mort/ Vt

# La mesure des pressions en ventilation mécanique

- doit permettre l'évaluation du risque barotraumatique, au mieux au niveau alvéolaire.
- La pression de pic (ou pression de crête )est mesurée en insufflation , dépend en grande partie de la résistance de la sonde.
- **pression de plateau (Pplat)** reflète La pression alvéolaire , nécessite une pause télé inspiratoire durant laquelle les débits inspiratoire et expiratoire sont nuls.
- **PEP intrinsèque (PEPi)** et hyperinflation dynamique Initialement décrite au cours du syndrome obstructif, c'est la présence anormale d'une pression positive dans les voies aériennes en fin d'expiration.



# Les cinq principaux modes ventilatoires utilisés en médecine d'urgence



#### Modes ventilatoires

#### Modes volumétriques :

1. Exemple → Ventilation contrôlée

Le volume courant (VT) prédéterminé est délivré par le ventilateur à une fréquence fixe et imposée, choisie par le clinicien , comporte plusieurs phases :

Temps d'inspiration (Ti) : temps d'insufflation + temps de plateau

Temps expiratoire (Te)


Rapport I/E = rapport Ti/Te

- Modes barométriques ou en pression
- 1. Exemple → Ventilation en pression contrôlée (VPC) : La fréquence machine est déterminée, de même qu'un Ti. Le Te découle du réglage de ces deux paramètres. Le clinicien détermine un niveau de pression d'insufflation appliqué durant le Ti.
  - Selon les résistances, le ventilateur adapte son débit d'insufflation pour maintenir la pression d'insufflation de consigne.
- Exemple → Ventilation spontanée avec aide inspiratoire :généralement associé à une pression expiratoire positive (AI+PEP). À chaque effort inspiratoire du patient détecté (trigger inspiratoire), le ventilateur délivre une pression inspiratoire constante appelée aide inspiratoire.

# Conséquences hémodynamiques interactions cœur-poumons

- Pression positive et fonction cardiaque :
- ↓ précharge ventricule droit
- ↑ Postcharge ventricule droit

## Contrainte pariétale




Wall Tension (T) = Transmural Pressure (P) x Radius (r)

2 x Wall Thickness (u)

La tension murale augmente avec le rayon Le rayon diminue lors de l'application d'une PEV

#### Effet sur le VES



Loi de Laplace

$$\sigma = (P_{tm} \times R) / E$$



#### Implication thérapeutique

- A/La diminution du retour veineux offre au cœur gauche défaillant :
- 1. une diminution de la pression du remplissage et du volume sanguin central
- 2. une précharge adéquate.
- B/ la ventilation en pression positive offre les avantages suivants :
- ↓ de la Postcharge suite à une ↓ du stress pariétale du VG (pression transmurale du VG) :
- a) ↑ la perfusion coronaire
- b)  $\uparrow$  la contractilité en améliorant l'oxygénation myocardique
- c) Améliore la performance en maintenant la vitesse de raccourcissement des fibres.
- 2. Chasse de sang des alvéoles vers la circulation d'aval améliorant la précharge.
- 3. ↑ pression trans diaphragmatique améliorant l'éjection du VG.
- 4. Vasodilation reflexe suite à l'↑ de du débit cardiaque diminue d'avantage la post charge.