Méthodes d'oxygénothérapie aux urgences

Abdelaziz Chibane

Pour correspondance azizchibane22@yahoo.fr

Introduction

- L'air ambiant se compose
- 78 % d'azote,
- de 21 % d'oxygène
- et de moins de 1 % de gaz rares comme notamment le dioxyde de carbone (environ 0,04 %)
- La fraction inspirée en oxygène (FiO2) en air ambiant est donc de 21 %.
- L'oxygénothérapie vise à augmenter la FiO2 : elle Consiste à enrichir en O2 l'air inspiré avec une source d'O2 pur, au delà de 21% (air ambiant) et peut atteindre 100%

Introduction

La dispense en oxygène peut se réaliser de deux manières :

- par l'oxygène mural : la prise murale est de couleur blanche
- par l'oxygène d'une bouteille comprimée, la bouteille étant également blanche

La bouteille ou obus d'oxygéne contient un volume d'oxygéne comprimée

Généralités

- L'oxygénothérapie est le traitement symptomatique de l'hypoxie
- L'hypoxie et un défaut d'apport en oxygène aux tissus périphériques (cellules) par rapport à leurs besoins métaboliques
- L'hypoxie peut etre:
- hypoxémique liée à la diminution de la pression partielle en oxygène (PaO2) dans le sang secondaire à une pathologie respiratoire
- non hypoxémique de causes cardiocirculatoires (état de choc)

Généralités

L'IRA se définit comme un syndrome clinico biologique est se manifeste :


Sur le plan clinique : $SpO_2 < 92\% +$

- dyspnée: polypnée, tachypnée
- -Tirage intercostal
- -tachycardie
- -Cyanose,
- agitation, coma

Sur le plan biologique : altération des gaz du sang artériel, définie par une hypoxémie artérielle, PaO2) < 60 mm Hg et/ou une SaO2 < 90 %, associée ou non à une hypercapnie

Indications de l'oxygénotherapie Dans l'IRA

IRA Hypercapnique Décompensation de BPCO



IRA hypoxémique sur poumon sain (pneumopathie hypoxémiante virale ou bactérienne)

Indications de l'oxygénothérapie autres indications


Les autres indications de l'O2 thérapie, dans les anomalies du transport, de la délivrance et de l'utilisation cellulaire de l'O2:

- Etats de choc, insuffisance cardiaque
- Anémie aiguë
- Anomalie de Hb (CO, metHb...)

Techniques de l'oxygénothérapie

- L'oxygénothérapie : est la première étape du traitement symptomatique de l'insuffisance respiratoire aigue (IRA)
- 4 technique d'oxygénation sont actuellement disponibles dans le cadre de l'urgence
 - -L'oxygénothérapie conventionnelle: lunette, masque simple, masque à réserve
 - la VNI: ventilation non invasive
 - l'OHD : Oxygénothérapie à haut débit,
 - et la VI: ventilation invasive
 - La VI est la technique de dernier recours

Techniques d'oxygénothérapie



Objectifs de l'oxygénothérapie


En pratique, les principaux objectifs sont :

- 1. Corriger l'hypoxémie et prévenir ses conséquences
- ➤ SaO2 > 95% chez les patients en IRA aiguë sur poumon antérieurement sain
- ➤ SaO2 : 88–92 % chez les patients aux antécédents d'insuffisance respiratoire chronique (IRC) avec risque d'hypercapnie
- 2. Diminuer le travail respiratoire (dyspnée) et prévenir l'intubation
- 3. Utiliser la technique n'aggravant pas les lésions pulmonaire

Stratégies d'oxygénothérapie

IRA: $SpO_2 < 92\%$

- polypnée, tachypnée
- -tirages
- -tachycardie
- -hypercapnie
- Cyanose, agitation,...



Interfaces de l'oxygénothérapie

On distingue deux types d'interface : non occlusives et occlusives

- non occlusive : lunettes nasales, masque simple, masque à haute concentration, canules d'oxygénothérapie à haut débit nasal (OHD)
- interface occlusive : ventilation au masque avec ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU), ventilation non invasive (VNI), ventilation mécanique invasive par sonde d'intubation endotrachéale

En cas de débit d'oxygéne élevé, un système d'humidification et de réchauffement doit être ajouté à l'interface

Interfaces de l'oxygénothérapie

Interface non occlusive:


- l'oxygéne est dispensé à travers un débitmètre gradué en litres/ min (max 15 l/min)
- Les lunettes et sondes nasales, sont des dispositifs d'oxygénothérapie permettant de délivrer de faibles débits variant de 0,5 à 6 L/min
- Le masque simple permet de délivrer un débit 6-10 L/min
- Les masques à réservoir avec une poche en plastique dits « à haute concentration » permettent des débit d'O2 de 10-15 L/min, la poche doit etre maintenue gonflée
- La FIO2 délivrée est calculée selon la formule : (débit en O2 x3) + 21% (valable uniquement pour le masque à réserve)



OHD: Oxygéne Haut Débit

ROX index (à H12) : (SpO_2/FiO_2) / FR ROX > 4,88 = prédictif succès OHD ROX < 3,85 = échec






VNI: Ventilation Non Invasive

Assistance ventilatoire sans intubation endotrachéale

L'interface avec le patient : masque facial

Mode VS -AI -PEP et la CPAP





VNI: CPAP de Boussignac

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), VS PPC (ventilation spontanée en pression positive continue), VS PEP (Ventilation Spontanée en Pression Expiratoire Positive)

permet de maintenir pendant tout le cycle respiratoire (inspiration et expiration) une pression positive au niveau des voies aériennes





Ventilation mécanique invasive

- Nécessite un respirateur de réanimation
- Une anesthésie générale
- Une intubation

Bases de l'oxygénation et de la ventilation

Oxygénation

Ventilation

VA,FR, Vt

PaCO₂

ETCO₂

Déterminant	Débit ,FIO _{2,} PEP,
Mesuré	PaO ₂ ,SAT
Surveillance continue	SpO ₂

Les interfaces disponibles



max 101/min



min 10l/min max 15l/min



Déterminant

Surveillance

Mesuré

continue

VNI :
Paramètres ventilation: AI,
oxygénation: FIO₂,PEP




IO
Paramètres ventilation:
AI, Vt,FR
oxygénation: FIO₂,PEP



OHD: 20-80l/min FiO2 21-100%



Stratégie d'oxygénation algorithme de prise en charge



Effets secondaires potentiels de l'oxygénothérapie

Hypercapnie induite :

- survenue ou aggravation d'une hypercapnie chez les patients avec insuffisance respiratoire chronique (IRC) lorsqu'on utilise des débits d'O2 élevés
- Ses mécanismes sont : la levée du stimulus hypoxique au niveau des centres respiratoires et l'effet Haldane, où pour un même contenu en CO2, la PaCO2 augmente quand la PaO2 augmente

Hyperoxie

- Liée aux niveaux élevés de FiO2 nécessaires à la prise en charge des atteintes pulmonaires graves comme le SDRA
- Se manifeste par l'aggravation des lésions pulmonaires observées chez ces patients sous ventilation mécanique

Autres complications

 Les barboteurs, exposent au risque de contamination bactériennes du circuit et d'infections pulmonaires

Réglementation obus d'oxygéne

Les bouteilles ou obus sont des récipients durables et rechargeables utilisés pour stocker l'oxygène, à l'état non liquide, sous haute pression





Le stockage des obus à l'hopital

- Les obus d'oxygène doivent être stockés dans un endroit aéré, peu fréquenté et inaccessible au public
- Afficher des avis d'interdiction de fumer sur les lieux de stockage
- Ranger les obus dans un local sec, qui n'est pas exposé à la chaleur ou aux rayons directs du soleil
- Les obus pleins sont stockés debout et protégés contre le risque de choc et de chute
- Les obus ne doivent pas être stockés en présence de combustibles (cartons, draps, produits gras ou alcool (solutions hydroalcooliques)) et doivent être éloignés d'une source de chaleur
- Les bouteilles vides et pleines doivent être stockées séparément

Que faire des bouteilles de gaz vides ou hors service?

- Marquer ou étiqueter les obus vides
- Ne pas employer une bouteille non étiquetée ou dont l'étiquette n'est pas lisible
- Retourner les obus vides au fournisseur
- En dehors des périodes d'utilisation des obus, enlever les détendeurs et les ranger à l'abri de tout contact avec des huiles ou des graisses
- Mettre les coiffes de sécurité sur les obus

```
(P x V)- 10% / débit = temps d'autonomie
```

P: pression affichée sur le manomètre

V: volume de l'obus (bouteille)

Débit: débit administré au patient

10%: volume de sécurité

 Exemple : bouteille d'O2 de 5 litres, pression de 100 bars, débit de 15 l/min autonomie = ((5 x 100) -10%) / 15 = 30 min

Vous devez transporter un patient qui présente une fibrose pulmonaire sous oxygène à 6 l/min

Le trajet fait 300 km et vous roulez à une moyenne de 100km/h

Vous avez à votre bord 2 bouteilles d'oxygène de 5 litres chacune

Une pleine à 200 bars et l'autre à 50 bars

Avez-vous suffisamment d'O² pour effectuer le transport ? Combien en reste t'il ou combien en manquera t'il ?

Durée du trajet : 100 km/h = 300 km en 3h sans arrêt

Autonomie des bouteilles:

5 litres x 200 bars = 1000 litres - 10% = 900 litres d'O² 5 litres x 50 bars = 250 litres - 10% = 225 litres d'O² Soit au total = 1125 litres

Consommation d'O2: 6l/mn = 360 l/h soit 1080 litres en 3h

Nous avons donc pas de l'oxygéne pour effectuer le trajet Il restera 45 litres d'O2

on considère qu'en dessous de 50 bars la bouteille est vide, car la régularité du débit n'est plus garantie... (généralement la graduation de 0 à 50 bars est en zone rouge ...)

Donc, la bouteille à 50 bars, on la changes avant de partir ...