
PHYSIOPATHOLOGIE DE L' ÉTAT DE CHOC HYPOVOLÉMIQUE

Dr.TIMIZAR

Service De Réanimation Médicale Centre Hospitalo-universitaire Mohamed-Lamine Debaghine Bab-El-Qued



PLAN


- 1) INTRODUCTION
- 2) RAPPEL PHYSIOLOGIE
- 3) DÉFINITION DU CHOC HYPOVOLÉMIQUE
- 4) PHYSIOPATHOLOGIE (LES DIFFERENTES PHASES DE CHOC)
- 5) ETIOLOGIES
- 6) DIAGNOSTIQUE D'UN ETAT DE CHOC

INTRODUCTION

Etat de choc se définit comme une défaillance ou insuffisance circulatoire (système cardiocirculatoire) aigue et permanente secondaire à une inadéquation entre l'apport et les besoins tissulaire périphérique en 02 aboutissant

hypoxie cellulaire

C'est une urgence diagnostique e thérapeutique





d'adaptation


Mort cellulaire

INTRODUCTION II

- 4 grands mécanismes peuvent être à l'origine :
- Hypovolémique
- Cardiogénique
- Obstructif (Obstruction du lit vasculaire)
- Distributif (Anomalies de distributions)

Ces différents mécanismes

peuvent être intriqués entre



Mécanisme des états de choc

Quantitatif

☑ du transport d'O2 : baisse de la quantité d'O2 apportée

- Choc hypovolémique = > Volume sanguin circulant
- Choc cardiogénique = 🛂 Débit cardiaque
- Choc vasoplégique = \(\mathbb{\su}\) Tonus vasculaire (RVS)

Distributif

✓ extraction d'O2 ⇒
 ✓ consommation O2 =
 ✓ distribution par dysrégulation des débits tissulaires locaux

- Choc anaphylactique
- Choc septique

Association des deux mécanismes

¥ quantité d'O2 apportée + ¥ distribution d' O2

RAPPEL PHYSIOLOGIE

Au plan physiologique, il est important de connaitre et rappeler certaines notions afin d'assimiler la physiopathologie et instaurer une prise en charge.

Les organes nobles sont : cœur ,cerveau, poumon .

Les territoire splanchniques : musculo-cutanée , intestinales , rein

Les réseaux sanguins se divisent en 2 systèmes: Système capacitif : Veines c'est réservoir du sang.

Système résistif: Artères aui reflète la pres volur

Q= VES x FC

VES = VTD-VTS

PA = Q X RVS

TaO2 = Cao2 X Q


Ca02 = 1.34 x Hbx Sa02


Dav = Cao2 - Cvo2


Vo2=Q x Dav

VO2 = **TO2** x ERO2

ERO2 = Day /CaO2







- Le volume éjecté par le cœur à chaque systole dépend du retour veineux.
- Donc le débit cardiaque dépend du retour veineux et de la fonction cardiaque qui détermine le volume d'éjection systolique.

Au niveau macrocirculatoire, la chute du débit cardiaque (DC) va entraîner tardivement une diminution de la pression artérielle moyenne (PAM). En effet, la pression artérielle moyenne, est longtemps compensée par une augmentation des résistances vasculaires périphériques (RVS): PAM = DC × RVS.

Les barorécepteurs artériels carotidiens et aortiques constituent le principal mécanisme afférent de la stimulation sympathique

2. Mécanismes de compensation microcirculatoires


Au niveau microcirculatoire, la chute du débit cardiaque va entraîner une diminution du transport artériel en oxygène, elle-même aggravée par une hypoxémie ou une anémie : TaO2 = DC × ([Hb] × 1,34 × SaO2) + PaO2 × 0,003. Adaptation du métabolisme cellulaire


vise à maintenir un équilibre entre la production d'adénosine triphosphate (ATP) et les besoins métaboliques par augmentation de l'extraction en oxygène (EO 2) permet de compenser la baisse du transport artériel en oxygène jusqu'à un certain seuil critique ou l'EO 2 est insuffisante, la cellule passe en métabolisme anaérobie pour assurer une production minimale d'ATP et maintenir ses fonctions essentielles.


La mise en jeu de ce métabolisme anaérobie se traduit par la formation de lactate et de protons.

Aussi les cellules seraient capables de diminuer leur métabolisme (suppression de certaines synthèses protéiques) face à la baisse des apports énergétiques afin de mettre en adéquation leurs besoins métaboliques et la production limitée d'ATP par voie anaérobie.

Conséquences de la glycolyse aérobie Et anaérobie








DÉFINITION DU CHOC HYPOVOLÉMIQUE

Choc hypovolémique :

- Caractérisé par diminution brutale; important et durable du volume intravasculaire (volume sanguin circulant) responsable d'une diminution du débit cardiaque secondaire à la diminution du retour veineux (diminution de la précharge).
- Les chocs hypovolémiques sont la conséquence d'une hypovolémie soit :
 Vraie (absolue) : hémorragie, pertes digestives (diarrhée brûlures étendues , certains médicaments et défaut d'hydra Relative : par vasoplégie (vasodilatation)
- La sévérité de l'état de choc hypovolémique dépend de l'impc
- et de la vitesse de la réduction de la volémie,
- ainsi que de l'efficacité des mécanismes compensateurs.



PHYSIOPATHOLOGIE I

Diminution du volume intravasculaire induit une diminution du retour veineux qui engendre une diminution du débit cardiaque Q : responsable d'une diminution de l'oxygénation tissulaire par réduction du transport d'02, malgré une augmentation de l'extraction périphérique d'02 comme en témoigne l'augmentation de la différence artérioveineuse (DAV), une souffrance cellulaire s'installe et se généralise pour réaliser un tableau de défaillance multiviscérale (SDMV) au stade ultime.

l'Etat de choc hémorragique en plus de la baisse de la volémie et associée à une anémie participe à la diminution du Tao2 donc auamentation de la production du

Définition de l'état de choc hypovolémique

Insuffisance circulatoire aiguée

Hypovolémie

Diminution de la masse sanguine totale

Mauvaise répartition de la masse sanguine



➤ Retour veineux (RV) et de la précharge

 ➤ Volume d'éjection systolique (VES)

> Débit cardiaque (DC)



➤ Transport artériel en O2 (TaO2)

Altération de la perfusion tissulaire

PHYSIOPATHOLOGIE II LES DIFFERENTES PHASES DE CHOC


Le choc hypovolémique passe par 3 phases :


lère phase compensé : (phase sympatho-excitatrice)


- PA maintenue par stimulation du système sympathique induisant une vasoconstriction artérioveineuse dû au libération des catécholamines endocène(adrépaline + noradrépaline) tachycardie + avamentation
- endogène(adrénaline + noradrénaline) tachycardie + augmentation RVS par vasoconstriction des territoires splanchnique redistribution du débit cardiaque
- Une vasoconstriction veineuse entrainant une diminution de la capacitance veineuse afin de maintenir le retour veineux (précharge cardiaque) en association avec une augmentation de la fréquence cardiaque.
- Stimulation de l'activité hormonale par augmentation d'activité rénine plasmatique (augmentation de la synthèse angiotensine II + aldostérone) et sécrétion ADH par rétention hydrosodé au niveau tubule rénale visant à reconstituer la volémie plasmatique

PHYSIOPATHOLOGIE III LES DIFFERENTES PHASES DE CHOC

- 4) De façon concomitante, des mouvements trans-capillaires participent à la reconstitution du volume plasmatique (passage liquidien de l'interstitium vers le sanq).
- 5) une augmentation de l'extraction périphérique d'02 comme en témoigne l'augmentation de la différence artérioveineuse (DAV),
- la circulation splanchnique se trouve sacrifiée, d'où l'apparition d'une ischémie intestinale et d'une augmentation de la perméabilité intestinale.
- Ceci pourrait favoriser la translocation bactérienne. Il existe enfin une immunosuppression et une altération des fonctions hépatique.








PHYSIOPATHOLOGIE VI LES DIFFERENTES PHASES DE CHOC

Seconde phase décompensé : phase sympatho-inhibitrice

- len absence de traitement, les mécanismes compensateurs vont être dépassés.
- Iphase d'inhibition de l'activité sympathique, affectée par l'acidose métabolique (lactique) résultant du métabolisme anaérobie.
- On observe alors:
- June chute de la pression artérielle par réduction brutale des résistances systémiques et une bradycardie.
- lA ce stade, la sécrétion d'adrénaline, d'angiotensine II et d'arginine vasopressine est massive mais reste sans effet sur l'état hémodynamique.

La phase sympatho-inhibitrice





Physiopathologie V LES DIFFERENTES PHASES DE CHOC


- 3ème phase : choc irréversible c'est la phase ultime malgré un traitement bien adapté
- IEffondrement du débit cardiaque qui engendre hypoxie cellulaire
- L'hypoxie cellulaire secondaire à l'hypoperfusion et la diminution de la production aérobie d'ATP.
- l accumulation des lactates au niveau cellulaire, entrainant l'inhibition de certaines voies métaboliques (glycolyse, béta-oxydation).
- L'activité des pompes membranaires ATPase-dépendantes devient réduite, entraine une entrée de sodium et de l'eau dans la cellule (œdème cellulaire) et une élévation du calcium intra-cytosolique.
- lActivation des enzymes membranaires(phospholipases) qui provoquent la destruction des structures membranaires et libèrent des métabolites de l'acide arachidonique (thromboxane), vasoconstricteurs et activateurs de l'agrégation

PHYSIOPATHOLOGIE VI LES DIFFERENTES PHASES DE CHOC

3ÈME PHASE : CHOC IRRÉVERSIBLE

- L'hypoxie se manifeste au niveau de tout les viscères de l'organisme provoquant une libération dans le sang de substances vasoactives (prostaglandines, kinines, histamine, leucotriènes, oxyde nitrique) ou cardioactives (Myocardial Depressant Factor), aggravant davantage la défaillance circulatoire.
- La transition d'un état de choc compensé à celui de choc décompensé serait marquée au niveau microcirculatoire par la perte du tonus vasoconstricteur des artérioles précapillaires.

Tous ces facteurs aboutissant à une réduction irréversible du flux microcirculatoire (obstruction capillaire), d'où un cortège de défaillance viscérales : insuffisance rénale et hépato-cellulaire, ædème pulmonaire, gastrites hémorragique...




Anomalies macrocirculatoires

- Hypovolémie
- Dysfonction vasculaire
- Dysfonction myocardique

Anomalies microcirculatoires

- Troubles de perméabilité
- Dysfonction endothéliale





Défaillance circulatoire



Anomalies utilisation périphérique de l'O₂

- Dysoxie cellulaire
- $\ Dys fonction \ mit och ondriale$

ETIOLOGIES I

L'interaction entre le contenant (la capacitance du système circulatoire) et le contenu (la volémie) définit la volémie efficace

Donc les chocs hypovolémiques sont la conséquence d'une hypovolémie soit : A. Choc hypovolémique vrai (par perte liquidienne) : I. Pertes de sang (état de choc hémorragique)

Hémorragies extériorisées : par lésions artérielles, veineuses, cutanés, musculaires:

- Hémorragie digestive : hématémèse, rectorragies
- Plaies vasculaires
- Plaies cutanéomuqueuses: une simple plaie du scalp négligée peut être très hémorragique et entrainer un état de choc
- Epistaxis
- Hémoptysies
- Métrorragies

Hémorragies non-extériorisées :


- Intrathoracique: Hémothorax / Dissection aortique / Rupture traumatique de l'isthme de l'aorte
- Intrapéritonéale : Rupture de rate ou de foie / Grossesse extra-utérine
- Rétropéritonéale : R'upture d'anévrysme de l'aorte abdominale /lésion vasculaire rénale / fracture du bassin
- Osseuse: Fracture du fémur (1 à 15 1 de sana)
- Digestive : Ulcère gastrique ou duodénal avant hématémèse ou méléna

ETIOLOGIES II

- 2. Pertes de plasma :

- Brûlures grave (> 20%)
 Syndrome de Lyell (Toxidermie généralisée).
 3. Pertes hydro-électrolytiques (Déshydratation aigue) : d'origine :
- Digestives : Vomissements / Diarrhées / Fistules digestives Urinaires : Diabète insipide / Polyurie osmotique/ Levee d'obstacle/prise de diuretiques
- Cutanées : Coup de chaleur
- Séquestration liquidienne ou 3ème secteur : péritonite, occlusion intestinale, pancréatite, infarctus mésentérique,.....

 B. Choc Hypovolémique relatif (par vasodilatation excessive) vasoplégie : Il est la conséquence d'une augmentation de la capacité du système vasculaire par
- vasodilatation extrême avec perte du tonus sympathique :
- Choc spinal Choc vagal
- Tétraplégies
- Coma dépassé
- Intoxications



DIAGNOSTIQUE D'UN ETAT DE CHOC I

C'est un diagnostic clinique, dont le traitement doit débuter sans attendre les résultats paracliniques

diagnostique clinique:

- Les signes cliniques :
- Cardio-vasculaires :
- Tachycardie reflexe (peut être absente chez malade sous bétabloquant)
- Hypotension systolique < 90 mm Hg (ou baisse de 40 mm Hg par rapport au chiffre de base) ou Pression artérielle moyenne < 65 mm Hg.
- différentielle (PP = systolique diastolique) basse témoigne donc d'une chute du VES.
- baisse PAD RVS effondrée
- Défaillance myocardique (en cas de cardiopathie préexistante ou d'évolution vers une défaillance multiviscérale).
- Respiratoires :
- Polypnée superficielle > 25 cycles/min, tirage SpO2 < 90% et l'hyperventilation aggrave la dette en oxygène (car respiration fait appel au muscle diaphragmatique qui a besoin d'ATP)

DIAGNOSTIQUE D'UN ETAT DE CHOC II

Rénales:

- Oligo-anurie (< 0.5 ml/kg/h) par redistribution vasoconstrictrice des débits vers les organes « prioritaires » à basse réserve.
- Délévation de l'urée sanguin +/- créatininémie > 177 mmol/l (20 mg/l), ou ascension >50 % valeur initiale chez insuffisant rénale chronique.

•Neurologiques:

Angoisse, confusion, agitation, prostration, coma (score de Glasgow < 2) encéphalopathie

Métabolisme :

Diminution de l'utilisation des glucides +Hypercatabolisme protidique tascension du taux de lactate.

DIAGNOSTIQUE D'UN ETAT DE CHOC III

Cutanés

Extrémités froide, moite, temps de recoloration capillaire > 3 secondes au niveau des ongles

Marbrures plus marquées au genoux, réalisant le classique « choc froid » qui correspondi



DIAGNOSTIQUE D'UN ETAT DE CHOC IV

•Hépatiques :

Ictères, syndrome de Cholestase (bilirubinémie > 34 µmol/l, ascension des enzymes hépatique : cytolyse, diminution des facteurs de la coagulation de plus de 30 %.

Digestive :

- Iléus, abdomen aigu +/- hémorragie digestive sur ischémie mésentérique.
- lulcérations « de stress » avec Hémorragie. Nécroses digestives.

Coaquiation:

- Saignements massifs, diffus en nappe, ou thromboses ischémiques des extrémités, purpura, thrombopénie < 100 000/mm3, Taux de prothrombine < 50 %,
- Coaqulation Intravasculaire Disséminée(CIVD), ou baisse > 30 % des plaquettes, du



Hypoperfusion hépatique

Ictère à bilirubine mixte, cytolyse(7 isolée transaminases)
Insuffisance hépatocellulaire : rare



PAM < 60 mmHg → hypoperfusion cérébrale

Dégradation des fonctions supérieures: encéphalopathie somnolence marquée au coma




Atteinte digestive

Ulcérations de stress, cholécystite alithiasique



Dysfonction cardiaque : troubles hémodynamiques

Tachycardie, un pouls filant (VES 🗵) et hypotension
Dyspnée, douleur thoracique (hypoperfusion coronaire)



Thrombopénie ou CIVD

Troubles de l'hémostase



Insuffisance respiratoire aigue

Œdème lésionnel



Hypoperfusion → Froide et de couleur inhabituelle

Marbrée, cyanique (pas assez de sang artériel, stocke du sang veineux désaturé



Souffrance rénale: insuffisance rénale aiguée fonctionnelle ou organique

Oligurie (> FG), 7 Urée et Créatinine plasmatique

DIAGNOSTIQUE D'UN ETAT DE CHOC V DIAGNOSTIC SPECIFIQUE

Choc hypovolémique

le diagnostic de choc hypovolémique repose sur :

- Les signes cliniques de déshydratation extracellulaire extrême(perte de poids, pli cutané, sécheresse des muqueuses, collapsus des veines superficielles)
- lle contexte clinique: notion de traumatisme, d'hémorragie extériorisée ou non, pâleur, abdomen distendu, prise d'anticoagulant et/ ou d'antiagrégant plaquettaire, chirurgie récente, coagulopathies (hémophilie), grossesse (Grossesse extra-utérine, rupture utérine), Hb <7-8 g/dl, trouble de la crase: TP,INR,TCA, fibrinogène.

Attention le bilan peut être normal initialement

15 % [750 ml] – Les mécanismes compensateurs maintiennent le DC par augmentation de la FC et vasoconstriction

15-30 % [750-1500 ml] - Hypoxémie, 🕦 PAS & 🗷 FC

30-40 % [1500-2000 ml] – Dépassement des mécanismes de compensation & choc profond avec acidose sévère

40-50 % - Stade réfractaire

Perte de volume = mort par arrêt cardio-circulatoire Perte de volume sanguin > 60 %

Tableau 2. Signes cliniques selon le stade de choc 16,17

Tableau Z. Signes cliniques seion le stade de choc.				
	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV
Perte sanguine en % volume circulant (ml/70 kg)	0-15% (<750 ml)	15-30% (75-1500 ml)	30-40% (1500-2000 ml)	>40% (>2000 ml)
Fréquence cardiaque (bpm)	< 100	>100	>120	>140
Pression artérielle systolique (mmHg)	Normale	Normale ou ↓	↓ ↓	$\downarrow\downarrow\downarrow$
Pression artérielle diastolique	Normale ou ↑	↑	$\downarrow \downarrow$	$\downarrow\downarrow\downarrow$
Fréquence respiratoire (cycles/min)	14-20	20-30	30-40	>40
Diurèse (ml/heure)	>30	20-30	5-15	Nulle
Status neurologique	Anxiété légère	Anxiété modérée, soif	Anxiété, confusion	Agitation, léthargie, coma

#