
# Les troubles de conduction cardiaques



Dr HADJOUNI. H
Maitre assistant en cardiologie
CHU de S.B.A

Année universitaire 2024/2025

# Les objectifs pédagogiques


- Définir les éléments physiopathologiques des différents troubles conductifs
- Diagnostic positif
- Énumérer les étiologies en fonction du contexte clinique
- Élaborer une démarche diagnostique incluant des examens complémentaires adaptés
- Identifier les situations d'urgence
- Etablir un plan de prise en charge

# Plan:

- Définition/rappels anatomo-physiologiques
- Sémiologie électrocardiographique
- Etiologies
- Signes cliniques
- Examens complémentaires
- Démarche diagnostique
- Traitement

### Définition/rappel anatomo-physiologique

- Les troubles conductifs intracardiaques sont secondaires à un ralentissement ou à un blocage des voies de conduction intracardiaques.
- L'influx électrique du myocarde suit une voie préférentielle qui va permettre la diffusion électrique à l'ensemble du myocarde, pour aboutir à une contraction mécanique.
- Cet influx débute au niveau du nœud sinusal, qui est situé dans l'oreillette droite (OD), puis l'influx se dirige au niveau du nœud auriculo-ventriculaire.
- Ce nœud se poursuit par le faisceau de His, Le faisceau de His se divise ensuite dans le SIV en deux branches: la branche droite destinée au ventricule droit et la branche gauche destinée au ventricule gauche.
- La branche gauche, elle, se redivise en 2 hémi-branches (ant et post)
- Enfin, ces 2 hémi-branches et la branche droite se divisent au niveau de l'endocarde des ventricules en un ensemble de filets nerveux appelé le réseau de Purkinje.
- Chacun de ces niveaux peut être atteint et donner donc des troubles conductifs.



### SEMIOLOGIE ELECTROCARDIOGRAPHIQUE

### A. ATTEINTE DU NŒUD SINUSAL (DYSFONCTION **SINUSALE**)

### 1-Bradycardie sinusale

• Elle correspond à un ralentissement du rythme sinusal cardiaque< 50 battements par minute.

### 2-Pause sinusale (= paralysie sinusale)


• Elle correspond à un blocage direct et complet du nœud sinusal.

### 3-Bloc sino-auriculaire (BSA)

• Il correspond à un blocage de la conduction entre le nœud sinusal et le tissu auriculaire. En pratique, sur l'électrocardiogramme, il est impossible de différencier la pause sinusale du BSA 3.

#### Report







### On distingue 3 types de BSA

- Type 1: allongement de la conduction sino-auriculaire (non détectable à l'ECG mais uniquement lors de l'EEP)
- Type 2: blocage complet et intermittent de la conduction sino-auriculaire. Se traduit par l'absence d'onde P, de manière intermittente à l'ECG. L'intervalle RR avec l'onde P bloquée est un multiple de l'intervalle RR de base.
- Type 3: blocage complet et total de la conduction sino-auriculaire. Se traduit à l'ECG par une absence d'onde P et donc le plus souvent par un échappement jonctionnel (FC < 45/minute).

### **Bloc sino-atrial**





BSA complet : absence d'ondes P, rythme d'échappement jonctionnel à QRS fins

• La « Maladie de l'oreillette» associe BSA et une hyperexcitabilité auriculaire (flutter auriculaire, fibrillation auriculaire, tachycardie atriale).


# B. ATTEINTE DE LA CONDUCTION AURICULO-VENTRICULAIRE

- La conduction auriculo-ventriculaire comprend 2 parties : le nœud AV et le faisceau de His.
- Plus l'atteinte est haut située, moins elle est potentiellement grave. Il est donc moins grave d'avoir un bloc au niveau du nœud AV(= nodal) qu'au niveau du faisceau de His (hissien) ou en dessous (infra hissien)
- Si le trouble conductif est haut situé (nodal) : l'échappement ventriculaire se fera avec des QRS fins à une FC aux alentours de 40-50/minute.
- Plus le trouble conductif est bas situé (His ou infra-hissien), plus les QRS seront larges et la FC sera basse et la tolérance moins bonne.

# 1) BAV premier degré

### Bloc AV du 1er degré


Homme 32 ans, bloc AV I isolé (sport autorisé jusque 400 ms)



# 2) BAV 2<sup>ème</sup> degré Mobitz 1

### Bloc AV 2 - Mobitz 1


Mobitz 1 (conduction 5/4) et bloc bifasciculaire mauvais pronostic (bloc trifasciculaire ?)



# 3) BAV 2<sup>ème</sup> degré Mobitz 2

### **Bloc AV 2 - Mobitz II**


Mobitz II (infranodal) avec « loi du tout ou rien » (une onde P bloquée 2/1 puis P conduites)




# 4) BAV complet (3<sup>ème</sup> degré)

### BAV du 3<sup>ème</sup> degré

BAV III avec syncope type « Adams Stokes » (bloc infranodal)



### Fibrillation auriculaire et bloc auriculo-ventriculaire complet




# C. ATTEINTE DE CHACUNE DES BRANCHES DU FAISCEAU DE HIS= BLOC DE BRANCHE

- Elle est responsable d'un ralentissement ou d'un blocage de la conduction dans l'une des branches du faisceau de His, le ventricule correspondant se dépolarisant donc avec retard par rapport à l'autre, d'où l'élargissement du QRS.
- 2 types de bloc de branche à distinguer:
- Bloc de branche ORGANIQUE (permanent) : c'est-à-dire où il existe une altération organique du tissu conductif, le plus souvent irréversible (exemple sur IDM antérieur).
- Bloc de branche FONCTIONNEL (variable selon la FC) : le plus souvent droits, au cours d'une tachycardie (phase III) ou d'une bradycardie (phase IV), c'est-à-dire que la conduction est interrompue ou ralentie car l'influx tombe pendant la phase réfractaire du tissu conductif.
- 2 niveaux de sévérité de bloc de branche (pas parfaitement corrélées avec l'anatomie)
- Bloc de branche INCOMPLET: QRS = 80-120 ms
- Bloc de branche COMPLET : QRS > 120 ms

### 1-Bloc de branche gauche

- 1 signe clé facile : aspect QS en V1-V2
- Absence d'onde Q en V5-V6 (disparition de l'onde Q physiologique)
- Aspect R exclusif ou en M (RR') en V6 et DI.
- Retard à l'apparition de la déflexion intrinsécoïde (DI = intervalle de temps séparant le début du complexe ventriculaire de la perpendiculaire abaissée du dernier sommet positif R ou R'), en V6 supérieur à 0,08 seconde.
- Troubles de repolarisation avec ondes T négatives en V4, V5, V6.
- Déviation axiale gauche possible.
- N.B.: le bloc de branche gauche peut gêner le diagnostic d'infarctus du myocarde antérieur +++.




Atteinte anatomique


BBG complet : aspect QS évocateur en V1-V2 + absence d'onde Q en V5-V6

#### 2-Bloc de branche droit

- 1 signe clé facile : aspect rSr' en V1 (dit aspect en « M »)
- Retard à l'apparition de la déflexion intrinsécoïde (DI) en V1 supérieur à 0,03 seconde.
- Onde S « traînante » en DI et V6.
- Déviation axiale droite rare.
- Réflexe ECNi devant « BBD avec un axe gauche » : toujours rechercher l'HBAG associé +++



Atteinte anatomique




BBD complet : aspect rSr' évocateur en V1, onde S trainante en V5-V6


# D. ATTEINTE DE CHACUNE DES HEMI-BRANCHES DE LA BRANCHE GAUCHE HEMIBLOC ANTERIEUR ET POSTERIEUR GAUCHE

### 1-Hémibloc antérieur gauche

- signes ECG
  - QRS fins < 80 ms
  - Déviation axiale gauche ou hyper-gauche au-delà de -30°
  - Ondes S profondes en DII et DIII et plus profondes en DIII qu'en DII +++
  - Persistance d'une petite onde Q initiale en DI, aspect r2, r3 initial.
  - D'où l'aspect Q<sub>1</sub>S<sub>3</sub>.



Atteinte anatomique





HBAG isolé : axe gauche (DI positif et aVF négatif)
+ onde S profonde en DII et DIII (S<sub>DIII</sub> pius profonde que S<sub>DII</sub>)

### 2-Hémibloc postérieur gauche

Beaucoup plus rare que le précédent (car la branche postérieure est plus épaisse et donc plus dure à léser que la branche antérieure +++)

- signes ECG
  - QRS fins < 80 ms
  - Déviation axiale droite au-delà de 120°
  - Ondes S profondes en DI et aVL et plus profondes en DI qu'en aVL +++
  - Aspect r1, q2, q3 initial, d'où l'aspect S1Q3.
  - Absence d'hypertrophie ventriculaire droite.






Atteinte anatomique

HBPG isolé : axe droit (DI négatif et aVF positif)
+ onde S profonde en DI et aVL (S<sub>DI</sub> plus profonde que S<sub>aVL</sub>)

### 3- BLOC BI-FASCICULAIRE

Définition: association d'un BBD avec un HBAG ou HBPG



ECG: bloc bi-fasciculaire associant BBD + HBPG

### BLOC DE BRANCHE ALTERNANT


- Définition :
- Alternance d'un BBG et d'un BBD sur la même dérivation de l'ECG

- BBD avec alternance d'un HBAG et

- HBPG sur la même dérivation de l'ECG \*\*\*\*Un Bloc de branche alternant est un équivalent de BAV complet
- Il se traite donc comme un BAV-III (traitement médicamenteux par Atropine ou Isoprénaline, SEES si besoin, et PM au décours si absence de cause réversible identifiée).

### Bloc de branche bilatéral

(Bloc de branche alternant)



Un bloc de branche bilatéral est une indication formelle à la pose d'un pacemaker

### III. ETIOLOGIES

### 1-Dégénératif

• Cause la plus fréquente, touchant essentiellement le sujet âgé (maladie de Lenègre )

#### 2-Médicamenteux

- Bloc nodal: digitaliques, B-bloquants, amiodarone, vérapamil,
- Bloc infra-nodal: anti-arythmiques de classe I (xylocaine, flécaine)

### 3-Troubles métaboliques: hyperkaliémie +++

• L'hyperkaliémie entraîne une hypoexcitabilité du myocarde >> Trbs conductifs

### 4-Cardiopathie ischémique (SCA ST+ surtout)

- BSA sur IDM inférieur: correspond à l'atteinte de l'artère marginale droite, très souvent régressifs après reperfusion coronaire (thrombolyse +/- angioplastie=)
- BAV: Nodal sur IDM inférieur: BAV-II Mobitz I (car le Nœud AV est vascularisé par la CD)
- >> Répond à /'Atropine+++ Le plus souvent régressif après reperfusion coronaire (pas de PM au décours)
- Infra-nodal sur IDM antérieur(hissien ou infra-hissien): BAV-II Mobitz 2 ou BA V-III: éviter l'Isoprénaline (majore le risque de Torsades de pointes) et préférer la pose d'une SEES temporaire
- Persistant souvent après l'IDM (avec nécessité d'un PM) >> Intérêt d'une revascularisation rapide

- Indications formelle à la pose d'une SEES(sonde d'entrainement électrosystolique) sur BAV d'un infarctus antérieur:
- un bloc de branche alternant (équivalent de BAV III)
- un bloc de branche gauche pour certains (encore faut-il prouver qu'il n'existait pas avant l'IDM!).

5-Valvulopathies sur RA calcifié= BAV lié à l'extension des calcifications aortiques vers le septum.

### 6-Infectieux

Troubles conductifs en général aigus.

• BSA et/ou BAV:

Maladie de Lyme +++, Viroses: rougeole, oreillons, grippe, hépatite, Diphtérie

Rhumatisme articulaire aigu, Méningite

• BAV: endocardite aortique avec ABCES SEPTAL +++ (indication opératoire formelle)

### 7-Traumatiques et postopératoires

- BSA : chirurgie de CIA.
- BAV: chirurgie de valve aortique+++, des CIV, des CAV (proximité du faisceau de His).

Ils sont infra-nodaux, en général régressifs en quelques semaines (phénomènes inflammatoires), mais parfois définitifs (lésions traumatiques des branches du His) et nécessitant alors la mise en place d'un pacemaker.

### 8-Causes neurologiques

• Des troubles conductifs (surtout BSA), associés à des anomalies neurologiques aiguës doivent faire évoquer en 1er lieu le diagnostic d'hémorragie méningée+++

9-Syndrome vaso-vagal (chez les sujets vagotoniques)

### 10-Congénitaux

- En général bien tolérés avec accélération à l'effort. Peuvent néanmoins nécessiter la pose d'un pacemaker. Peuvent être associés à une cardiopathie congénitale.
- Doivent faire éliminer un BAV immunologique néonatal (lupus, syndrome de Gougerot Sjogren)
- lié à la présence d'anticorps anti-SSA ou anti-SSB.

11-BAV immunologique: Lupus, syndrome de Gougerot-Sjogren, spondylarthrite ankylosante.

12-Hypothyroïdie profonde (avec troubles conductifs réversibles après traitement)

13-Post-radiothérapie

# **IV- Signes cliniques:**

- Les troubles conductifs mineurs sont souvent asymptomatiques
- Les troubles conductifs de haut grade (BAV 2 Mobitz 2, BAV complet, BSA 2ème et 3ème degré) sont souvent symptomatiques +++
- 1) Syncope d'Adams-Stokes (Sans prodromes, à début brutal, en général traumatique, de quelques secondes de durée, avec retour spontané à une conscience normale)
- 2) Lipothymie
- 3) Dyspnée
- 4) Angor
- 5) Troubles neuropsychologiques (réversible après stimulation)
- >> L'examen physique est pauvre (qq fois rythme irrégulier (BAV 2<sup>ème</sup> et BSA 2<sup>ème</sup> degré, des fois un bruit de canon dans les grandes bradycardies du BAV complet.

# V- Examens complémentaires


A. ECG (surtout en per critique ou en cas de troubles conductif permanent )

B. HOLTER ECG ( de 24 à 72H) en cas de symptomatologie paroxystique et ECG post critique normal ou n'expliquant pas les symptômes

C. EXPLORATION ELECTROPHYSOLOGQUE ENDOCAVITAIRE (invasive) permettant des fois de trancher sur la corrélation entre les symptômes et le trouble conductifs et des fois révèle des troubles conductifs de plus haut grade que ce qu'on voit à l'ECG

D. Moniteur d'évenements implantable type « Reveal » qui tient 180 J







# VI- Démarche diagnostique:

- On vise à prouver la présence de troubles conductifs de haut grade et leur corrélation avec les symptômes! On a ici 3 situations:
- 1. Le patient présente des symptômes et l'ECG confirme un trouble conductif de haut degré (BSA 2 ou 3, pause cardiaque> 3 secondes, BAV II Mobitz 2 ou BAV III ou bloc de branche alternant) >> Pacemaker
- 2. Le patient présente des symptômes évocateurs (syncope surtout), mais l'ECG non contributif >> escalade d'explorations (Holter ECG, EEP endocavitaire, Holter implantable)
- 3. Le patient est asymptomatique, mais il présente un trouble conductif:
- Bas grade >> Surveillance régulière simple
- Haut grade >> Stimulation cardiaque définitive par Pacemaker

## **VII- Traitement**


• Il dépend de la présentation clinique, de son caractère urgent ou pas, de sa tolérance et de son pronostic

### 1) Trouble conductif aigu de haut grade symptomatique

- Hospitalisation, monitoring, 2 VVP, bilan standard complet, arret de tout traitement bradycardisant, éliminer une hyper K, réanimation si arrêt cardio-respiratoire.
- \* Traitement médicamenteux:
- >> ISOPRENALINE (Isuprel) >> 5 ampoules à 0,2 mg dans 250 mL de glucosé à 5% (goutte à goutte avec comme objectif une FC > 50 c/min).
- >> Atropine en bolus IV à préférer dans les BAV de haut grade sur IDM, dans les malaises vagales et les intoxications digitaliques.
- Si échec ou persistance du trouble conductif montée rapide d'une SEES
- Traitement spécifique en fonction du contexte (Trt de l'hyper K, revascularisation du SCA)
- En fonction de la réversibilité ou non du trb conductif on décide de la stimulation cardiaque définitive.

### B. TRAITEMENT D'UN TROUBLE CONDUCTIF CHRONIQUE de haut grade

- Le seul traitement efficace est la stimulation cardiaque définitive par un pacemaker, ceci chez tout patient qui présente un trouble conductif de haut grade symptomatique une fois on a éliminé toute cause réversible.
- Un BAV complet même asymptomatique est une indication à la stimulation
- On a aussi tendance à stimuler certains BAV iatrogénique réversible à l'arret du traitement bradycardisant si le patient nécessite ce traitement (troubles rythmique associé, maladie de l'oreillete par ex)



# Merci