Insuffisances circulatoires

Pr:N-Mosbah

I. Définition

Définitions

C'est une insuffisance circulatoire aigue par

déséquilibre entre apport et besoin en O2

responsable d'une altération du

métabolisme cellulaire et dette énergétique.


Définitions


Accompagnée d'une TA systolique < 90 mmHg.


 Le pronostic dépend de l'étiologie et de la rapidité du traitement. - Non spontanément réversible.


-Evolution mortelle en l'absence de traitement symptomatique et étiologique

Physiopathologie











Métabolisme aérobie



Métabolisme aérobie



À quoi sert l'ATP?

- Indispensable au fonctionnement de l'organisme:
 - -Activité enzymatique
 - -Elaboration des protéines
 - -Activité des fibres musculaires (myocardique)
 - -Equilibre membranaire des cellules: gradient ionique

Physiopathologie

on distingue deux grands types de choc :

A-Choc Quantitatif
B-Choc Distributif


Physiopathologie

on distingue deux grands types de choc :


A-Choc Quantitatif

B-Choc Distributif


le choc quantitatif: en relation avec une baisse de l'apport tissulaire en oxygène (choc hypovolémique, cardiogénique),




Physiopathologie du choc Hypovolémique




Physiopathologie du choc Hypovolémique






(a) Sphincters ouverts






© cœur, cerveau

Métabolisme anaérobie






SECONDAIREMENT L'HYPOXIE - ACIDOSE LOCALE

LES SPHINCTERS PRÉCAPIL INSENSIBLES AUX CATHECOLAMINES

AUGMENTATION DE LA PERMEABILITÉ CAPILLAIRE

INVERSEMENT DES MVTS LIQUIDIENS CHUTE RAPIDE DE LA VOLEMIE PAR STOCKAGE EXTRA-VASC (30-40%)

ETAT DE CHOC IRRÉVERSIBLE



Physiopathologie

on distingue deux grands types de choc :

A-Choc Quantitatif

B-Choc Distributif

Définitions

· le choc distributif: en rapport avec une

dysrégulation des débits tissulaires locaux

(choc septique, choc anaphylactique) ou de

l'utilisation de l'O2 (cytopathie)

Choc Septique



Physiopathologie


La physiopathologie du choc septique, qui

résulte de <u>l'invasion de l'organisme par des</u>

agents infectieux, est complexe.

-L'infection bactérienne est la cause la plus fréquente de choc septique.

-Une bactériémie est observée chez 40 à 60 % des patients présentant un choc septique.



CHOC SEPTIQUE: Invasion de l'organisme par des agents infectieux



Activation des nombreux systèmes cellulaires et humoraux par les produits bactériens, en particulier l'endotoxine, entraîne la libération de cytokines pro-

inflammatoires : le TNFα et l'IL-1ß...

Libération de nombreux autres médiateurs :

NO, molécules d'adhésion, médiateurs lipidiques (PAF), cytokines pro-

inflammatoires (IL-6, IL-8, interférons).



Altérations cellulaires et microcirculatoires qui vont s'étendre au

système vasculaire (endothélium)

CHOC SEPTIQUE: Invasion de l'organisme par des agents infectieux



Activation des nombreux systèmes cellulaires et humoraux par les produits bactériens, en particulier l'endotoxine, entraîne la libération de cytokines pro-inflammatoires : le TNFα et l'IL-1β...

Libération de nombreux autres médiateurs :


NO, molécules d'adhésion, médiateurs lipidiques (PAF), cytokines pro-

inflammatoires (IL-6, IL-8, interférons).



Altérations cellulaires et microcirculatoires qui vont s'étendre au

système vasculaire (endothélium)



Response to Infection

Response to Infection

Response to Infection

Rôle de l'endothélium

Les cellules endothéliales jouent un rôle majeur dans le maintien de la fluidité sanguine et de la perfusion tissulaire :

-Elles préviennent le contact entre éléments figurés du sang et la surface procoagulante du subendothélium

-Les cellules endothéliales synthétisent des molécules au caractère vasorelaxant telles que le NO et la PGI2

Altérations endothéliales

L'endothélium vasculaire voit deux de ses propriétés essentielles profondément remaniées :

-la thrombomodulation et la régulation de la vasomotricité.

-Les anomalies de la vasomotricité associent une diminution de la réponse contractile aux catécholamines.

Altérations endothéliales

une augmentation de la perméabilité capillaire.

une défaillance cardiocirculatoire, qui associe:

- une hypovolémie absolue
 (hyperperméabilité capillaire, augmentation des pertes insensibles, troisième secteur),
- -à une hypovolémie relative par vasodilatation périphérique.


Altérations endothéliales

- une modification de la régulation de la perfusion de chaque organe à l'origine d'une maldistribution des débits sanguins régionaux.
- une activation de la coagulation,
 conduisant à une coagulation
 intravasculaire disséminée (CIVD).



Vasoplégie


Anomalies microcirculatoires



Choc hypovolémique

Choc cardiogénique


Choc septique



Choc Anaphylactique

Choc Anaphylactique

Réactions IgE dépendantes



Conséquences

<u>Consequences</u>

- Le retentissement du choc sur les organes dépend de l'intensité et de la durée de l'hypoxie:
- <u>-COEUR:</u> hypo-perfusion coronaire, altération du metab chez le coronarien (risque d`IDM).
- <u>CERVEAU</u>: obnibulation,coma,AVCI si hypo-TA prolongée.
- -REIN: oligurie,IRF,IR organique par tubulo-pathie.

<u>Consequences</u>

_FOIE: des capacitées metaboliques ,nécrose hypatocytaire(hepatite hypoxique) qui se manifeste par cytolyse et/ou choléstase.

-APPAREIL RESP: OAP lesionnel responsable d'1 hypoxie sévere.

<u>Consequences</u>

-COAGULATION: thrombopenie, CIVD.

-TUBE DIGESTIF: l'hemorragie digestive sur ulcere gastrique ou déodénale est la complication la plus fréquente.

Etiologies


1-CHOC QUANTITATIF


- 1-Choc hypovolémique
- 2-Choc cardiogénique

CHOC QUANTITATIF

1-Choc hypovolémique

2-Choc cardiogénique






Etiologies


- 1. Perte de sang: hemorragies
- 2. Perte de plasma:brulures etendues
- 3. Pertes hydroéléctrolytiques:syndrome dysenterique.


CHOC QUANTITATIF

1-Choc hypovolémique

2-Choc cardiogénique







- 1. Altération de la contractilité:
- Ischémique (infarctus).

Infectieuse (myocardites).

- Toxique (ß-bloqueurs, CO).

Métabolique (béribéri).

- 2. Augmentation de la postcharge:
- Embolie pulmonaire

HTAP primitive

HTA maligne

3. Altération du rythme:

- Tachycardie ventriculaire


- BAV

- Toxique : cardiotropes

- 4. Altération péricardique:
- Tamponnade
- Pneumothorax sous pression

- 5. <u>Délabrements valvulaires :</u>
- Rupture de piliers
- IAo aiguë

2-CHOC DISTRIBUTIF



Choc distributif

1. Choc Septique:

- Septicémie à gram négatif
- Septicémie à gram positif
- Anaérobies
- Levures
- Parasites (paludisme)

Choc distributif

- 2. Choc anaphélactique:
- Contact avec allergene.

Merci