# Physiopathologie de l'insuffisance cardiaque



Faculté de Médecine de Sétif module physiopathologie

DR HEMAMID
Réanimation médicale
CHU de Sétif
2021

## **PLAN**

- I. Définition
- II. Formes cliniques
- III. Rappel physiologique
- IV. Mécanisme de l'insuffisance cardiaque
- V. Conséquences de l'insuffisance cardiaque
- VI. Mécanismes d'apparition des symptômes

## I Définition

l'incapacité pour la pompe cardiaque d'assurer dans des conditions normales

un débit sanguin suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels de l'organisme

## II Formes cliniques


IC gauche / droite / globale

IC aigue / chronique

IC systolique / diastolique

## III. Rappel physiologique *Physiologie du cœur*





La systole = Ejection du sang

- Dans l'aorte (VG)
- Dans l'artère pulmonaire (VD)

La diastole = remplissage par le sang

- Veines pulm > OG (VG)
- Veines caves > OD (VD)

## III.Rappel physiologique Le débit cardiaque

Le débit cardiaque (DC) est la quantité de sang éjecté par le ventricule en une minute.

Au repos le DC: 4-5 l/min

Index cardiaque = QC /surface corporelle.

 $> 3L/min/m^2$ 

## III. Rappel physiologique

#### Le débit cardiaque

Dc = VES X FC

Le volume d'éjection systolique (VES) dépend de :

- La précharge (retour veineux)
- La contractilité myocardique (inotropisme)
- La postcharge (pression artérielle)

## III.Rappel physiologique

#### Le débit cardiaque

Dc = VES X FC

#### - La précharge (retour veineux)

volume télédiastolique du ventricule gauche. La précharge dépend de la volémie ainsi que du tonus veineux .

## III.Rappel physiologique

#### Le débit cardiaque

Dc = VES X FC

- La contractilité myocardique (inotropisme)

force de contraction «intrinsèque» du myocarde

indépendante des conditions de charge

## III.Rappel physiologique

#### Le débit cardiaque

Dc = VES X FC

- La postcharge (pression artérielle)

Les forces s'opposant à l'éjection du ventricule en systole, c'est-à-dire essentiellement :


- la pression systémique pour le ventricule gauche
- la pression artérielle pulmonaire pour le ventricule droit.

## Courbe pression volume


#### COURBE PRESSION/VOLUME

#### Pression VG Ejection VTS SYSTOLE Contraction isovolumique Relaxation isovolumique DIASTOLE Remplissage Volume VG


## Courbe pression volume



## Courbe pression volume



Augmentation de la pré charge



## Régulation du débit cardiaque

- Régulation nerveuse rapide (SNA).
- Régulation hormonale lente.

## Régulation du débit cardiaque

Régulation nerveuse rapide (SNA).

Effet du SN *sympathique (noradrénaline)*: Chronotrope positif, Dromotrope positif, Inotrope positif, Vasoconstriction périphérique.

Effet du SN *parasympathique (acetylcholine)* : Chronotrope négatif, Dromotrope négatif, Vasodilatation périphérique.

# Régulation du débit cardiaque **02 lois**

## Loi de Franck Starling

Loi de Laplace

## Régulation du débit cardiaque

#### Loi de Franck Starling

Plus la fibre est étirée, plus sa contractilité augmente

La surcharge volumique du ventricule (augmentation du volume télédiastolique du VG comme dans les régurgitations valvulaires, telles que Insuffisance aortique, Insuffisance mitrale ou plus rarement l'IT) entraine <u>une dilatation</u> du ventricule qui <u>augmente</u>

<u>l'étirement des fibres</u> engendrant une <u>augmentation de la force de</u>

<u>contraction</u>

## Régulation du débit cardiaque

#### Loi de Laplace

Loi de Laplace :

pression du VG x rayon du VG


Tension pariétale = ----
épaisseur de la paroi

Les surcharges barométriques correspondant a une <u>augmentation de la</u> <u>post-charge</u> (HTA, Rétrécissement Ao, plus rarement Rétrécissement Pulm) entrainent <u>une hypertrophie</u> du ventricule afin de maintenir un stress pariétal normal.

## I Définition

l'incapacité pour la pompe cardiaque d'assurer dans des conditions normales

un débit sanguin suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels de l'organisme





#### **IC SYSTOLIQUE**

Le cœur envoie mal son sang dans l'organisme

## -Surcharge mécanique:

**1-volumétrique**: valvulopathies <u>régurgitantes</u> (Insuffisance aortique, Insuffisance mitrale, insuffisance tricuspidienne)






#### **IC SYSTOLIQUE**

Le cœur envoie mal son sang dans l'organisme

## -Surcharge mécanique:

**1-volumétrique**: valvulopathies **régurgitantes** (IAo, IM, IT)

**2-Barométrique**: valvulopathies **sténosantes** ( Rao+++), HTA.



#### **IC SYSTOLIQUE**

Le cœur envoie mal son sang dans l'organisme

## -Surcharge mécanique:

1-volumétrique: valvulopathies régurgitantes (IAo, IM, IT)

**2-Barométrique**: valvulopathies *sténosantes* ( Rao+++), HTA.

## -Alteration de la contractilité:

nécrose des myocytes, origine toxique (alcool,...)

#### IC DIASTOLIQUE:

Le cœur se remplit mal

« Atteinte de la relaxation du muscle »

- -**Épaississement** (hypertrophie)
- -Perte de l'élasticité (fibrose)
- -Vieillissement des parois
  - CORONAROPATHIES
  - HTA
  - DIABÈTE
  - Infiltration du myocarde: amylose,...

#### V. Conséquences de l'insuffisance cardiaque

#### A/ Remodelage ventriculaire gauche

#### La surcharge en pression:

entraine une <u>hypertrophie</u> du ventricule afin de maintenir une tension pariétale normale (<u>loi de Laplace</u>)



Coeur normale




Hypertrophie cardiaque

#### La surcharge en volume

entraine une <u>dilatation</u> du ventricule qui augmente l'étirement des fibres engendrant une augmentation de la force de contraction (<u>loi de Franck-Starling</u>). (个des besoins en oxygène du myocarde= éssouflement

L'altération de la contractilité myocardique se traduit le plus souvent par une <u>dilatation</u> du VG.



## V. Conséquences de l'insuffisance cardiaque

#### **B/ Activation sympathique**

<u>Augmente la fréquence cardiaque et la contractilité</u> (chronotrope +,inotrope+)

<u>Conséquences</u> = consommation d'énergie, épuisement

 Vasoconstriction artériolaire elle permet de maintenir une pression de perfusion suffisante au niveau des organes nobles : Cerveau et Cœur au détriment de la circulation cutanée, musculaire, splanchnique et rénale.

<u>Conséquences</u> = Augmentation de la post-charge et du travail ventriculaire

## V. Conséquences de l'insuffisance cardiaque

C/) Activation du système Rénine- Angiotensine-Aldostérone (SRAA)

## L'angiotensine:

- puissant agent vasoconstricteur
- Rétention hydro sodée
- Maintien d'un VES acceptable

Conséquences : OAP, œdèmes interstitiel, des séreuses

#### VI. Mécanismes d'apparition des symptômes

#### Dans l'insuffisance cardiaque gauche


#### En amont du ventricule gauche

↑ de la pression de l'OG et des capillaires pulmonaires.


Si *la pression cap> la pression oncotique* =une exsudation liquidienne vers les alvéoles pulmonaires expliquant la *dyspnée ou d'ædème aigu du poumon*.

## En aval du ventricule gauche

la diminution du débit cardiaque peut entrainer asthénie, insuffisance rénale, troubles des fonctions cognitives, hypotension, défaillance multiviscérale...




## Dans l'insuffisance cardiaque gauche



#### VI. MÉCANISMES D'APPARITION DES SYMPTÔMES

#### Dans l'insuffisance cardiaque droite

- Baisse du débit pulmonaire.
- Augmentation des pressions du ventricule droit et de l'oreillette droite.
- -Hyperpression veineuse et baisse du débit cardiaque sont responsables de :



#### VI. MÉCANISMES D'APPARITION DES SYMPTÔMES

## <u>Dans l'insuffisance cardiaque</u> <u>droite</u>

- hépatomégalie, foie cardiaque avec cytolyse,
   cholestase insuffisance hépatocellulaire
- dans le territoire cave ;
- stase jugulaire avec turgescence jugulaire;
- stase rénale qui provoque l'activation du système RAA participant a la rétention hydroNa
- augmentation de la pression hydrostatique avec œdèmes des membres inferieurs (épanchements pleuraux, ascite) au niveau veineux périphérique.

