LES MESURES EN EPIDEMIOLOGIE

Dr Bouharati Khaoula

OBJECTIFS


- 1. Décrire les principales mesures en épidémiologie
- 2. Analyser les mesures de fréquence
- 3. Analyser les mesures d'association
- 4. Analyser les mesures d'impact



1- Décrire l'état de santé d'une population



4- Évaluer l'impact des interventions



2- Analyser les déterminants des problèmes de santé



3- Proposer les interventions les plus efficaces



Proposer

Cycle de l'épidémiologie

Les cinq fonctions de l'épidémiologie

- 1. La surveillance épidémiologique
- 2. La mesure de l'importance des problèmes de santé
- 3. La recherche étiologique
- 4. L'identification des groupes à risque élevé (GARE)
- 5. L'évaluation de la santé

Introduction

A coté des nombres absolus, la plupart des mésures utilisées en épidémiologie sont des fractions, avec un numérateur et un dénominateur : numérateur/dénominateur; De manière générale, on parle de rapport

I- Rappel sur les outils de mesure

1 Le rapport

- Relation entre deux quantités
- Peuvent appartenir ou non au même ensemble.
- Rapports utilisées :
 - Proportion,
 - Taux,
 - Ratio,
 - Indice,
 - Cotes....

a- La Proportion:


Le numérateur est compris dans le dénominateur


- Numérateur et dénominateur de même nature
- –Nombre compris entre: ???

0 et 1 ou en %



- Dans une population de 7500 enfants de moins de 5 ans, on constate que 5300 sont correctement vaccinés contre la rougeole.
- La proportion d'enfants vaccinés contre la rougeole est ?=5300/7500 = 0,707 = 70,7%






b- Le Taux: un rapport qui prend en compte la notion de temps

- La probabilité de survenue d'un évènement au cours du temps
- Numérateur : les individus ayant subis un évènement pendant une période de temps déterminé
- Dénominateur : ensemble des individus susceptibles de connaître cet évènement pendant cette période
- Nombre de nouveaux cas(M1) $\Delta t/M_0$

Exemple: Taux d'incidence, Taux de prévalence

c- Le Ratio:

Le numérateur n'est pas compris dans le dénominateur,. C'est la rapport d'une Des fréquences de 2 classes d'une même variable



- Numérateur et dénominateur de même nature (appartiennent au même ensemble)
- Nombre sans unité

Exemple: Dans une population de 100 individus, on observe 40 hommes et 60 femmes.

- Quel est le ratio H/F (Sexe ratio)?
- 40/60 = 0,66

d- La Cote

C'est le rapport entre la probabilité d'observer un événement et celle d'observer l'évènement contraire. La cote c'est un ratio.

 Variable binaire: cote des exposés sur les non-exposés (fumeur/non fumeur)

Exemple

- Lors d'une épidémie de TIAC, on a colligé 75 cas (malades)
- Parmi les 75 cas: 50, ont consommé la viande de volaille et 25, ne l'ont pas consommé.
- La cote d'exposition chez les cas ?

Est de = 50/25 soit 2

c.à.d 2 cas exposés à la vaiande de volaille pour 1 cas non-exposé

e-L'Indice

Mesure composite. Le rapport des 2 effectifs qui sont de nature différente

Exemple:

- Indice de masse corporelle: P/T²
- Nombre de lits d'hôpital/médecin
 850 lits, 10 médecins 85 lits pour 1 médecin
- Nombre d'individus par foyer

II - Généralités sur les mesures épidémiologiques

- 1. Les mesures de fréquence
 - Morbidité
 - Mortalité
 - Létalité
- 2. Les mesures d'association (entre une exposition et une maladie)
 - Risque Relatif
 - Odds Ratio
- 3. Les mesures d'impact (d'un FDR dans une population)
 - Fraction étiologique
 - Risque attribuable

Trois types de mesures utilisés en épidémiologie

- 1. Les mesures de fréquence
 - Morbidité
 - Mortalité
 - Létalité
- Les mesures d'association (entre une exposition et une maladie)
 - Risque Relatif
 - Odds Ratio
- 3. Les mesures d'impact (d'un FDR dans une population)
 - Fraction étiologique
 - Risque attribuable

Les mesures de fréquence

Les indicateurs de morbidité


A. La Prévalence

 la proportion du nombre de cas d'une maladie observée à un instant donné sur la population dont sont issus les cas à cet instant



Au moment "t"

- Mesurer:
 - Nombre de cas prévalent




 Sans référence au passé et sans suivis dans le futur

La Prévalence


- Mesure Indépendante de l'évolution de la maladie (cas récents et anciens confondus)
- Instant : ensemble de la période pendant laquelle est menée l'enquête
- Durée de l'enquête négligeable par rapport à la durée de Maladie
- Intérêt pour les maladies chroniques

Prévalence instantanée



Prévalence à l'instant t = (cas1 + cas2 + cas5) / population à l'instant t

Prévalence au cours du temps



Prévalence du 1-1-97 au 1-5-97 = (cas1 + cas2 + cas3 + cas5) / population moyenne au 1^{cr} quadrimestre 97

Exemple:

• Enquête nationale sur les facteurs de risque cardio-vasculaires en 2001.

→ 33% des marocains âgés de plus de 20 ans avaient une HTA en 2001

Les indicateurs de morbidité

B. L'incidence

1. L'Incidence cumulée

Nombre de nouveaux cas pendant une p**é**riode de temps

Population totale exposée pendant la période considérée

- Incidence cumulée s'exprime en x cas pour 100, 1000, 10.000 etc
- Correspond au risque moyen de contracter une maladie pendant une période donnée pour un individu de la population

Exemple:

L'incidence cumulée du cancer du sein en 1998 était de :

Année	Nouveaux cas	22 Population 220 335	
1995	22		
1996	28	250 236	
1997	26	244 369	
1998	28	249 875	
1999	30	252 002	

$$I_c(1998) = \frac{28}{249875} = 11,2 \text{ pour } 100000$$

B.2. Densité d'incidence (taux d'incidence)

- Population instable : nombreuses arrivées et départs, nombreux perdus de vue
- Mesure la vitesse de propagation d'une maladie
- CONCEPT PERSONNE—TEMPS: Prend en compte pour une population:
 - le nombre d'individus qui deviennent malades
 - -les périodes « vécues » pendant lesquelles les événements sont survenus

B.2. Densité d'incidence (taux d'incidence)


Nombre de nouveaux cas pendant une p**é**riode de temps

somme des personnes - temps pendant la même période de temps

- Tous les individus ne pèsent pas le même poids
- Plus précise que l'incidence cumulée lorsque la proportion de perdus de vue est élevée dans une population d'étude.
- Impose de connaître la population à risque et le nombre de cas survenus pour chaque période de temps

Densité d'incidence (taux d'incidence)

Taux d'IN chez 5 malades




Densité d'incidence (taux d'incidence)

- Nombre d'infections = 2
- Le temps de participation pour l'ensemble des patients (15+15+5+10+5)= 50 patients-jours
- → Le taux d'incidence = 2 /50 : 2 infections / 50 patients-jour.

Càd: 4 /100 p-jour

Liaison entre incidence et prévalence



Prévalence = taux d'incidence x durée moyenne de la maladie

Trois types de mesures utilisés en épidémiologie

- 1. Les mesures de fréquence
 - Morbidité
 - Mortalité
 - Létalité
- Les mesures d'association (entre une exposition et une maladie)
 - Risque Relatif
 - Odds Ratio
- 3. Les mesures d'impact (d'un FDR dans une population)
 - Fraction étiologique
 - Risque attribuable

Les indicateurs de mortalité

a. Taux brut de mortalité:

Le taux brut de mortalité est le rapport des décès d'une année à la population moyenne de cette année.

Nbre de décès survenus pendant une période donnée (1 année en général)

Population moyenne pendant la période considérée

- •Encore appelé taux de mortalité général. Sa définition est celle de l'incidence comme événement « le décès ».
- •Fortement influencé par la structure d'âge de la population

b- Taux de mortalité spécifique (1)

Il est spécifique soit de la population à risque (taux spécifique par âge, par sexe....) soit d'un type particulier de mortalité (par cancer, par accident...)

Exemple : la mortalité par causes **cardio-vasculaires** représente une proportion de 23% parmi les différentes étiologies et occupe ainsi la première place parmi les causes de décès au Maroc.


Taux de mortalité spécifique (2)

Il s'agit de comptabiliser le nombre de décès survenus dans un sous-groupe de la population (âge, sexe, profession, milieu: urbain/rural...) et de la rapporter à l'effectif de ce sousgroupe

Le taux de mortalité infantile

Nombre de décès des enfants âgés de moins de 1 ans Nombre de naissance vivantes pendant cette période

- C'est un excellent indicateur de l'état de santé d'une population et plus particulièrement de la qualité des soins obstétriques et pédiatriques.
- Au Maroc, Il est estimé à 28,8 ‰



Trois types de mesures utilisés en épidémiologie

- 1. Les mesures de fréquence
 - Morbidité
 - Mortalité
 - Létalité
- Les mesures d'association (entre une exposition et une maladie)
 - Risque Relatif
 - Odds Ratio
- 3. Les mesures d'impact (d'un FDR dans une population)
 - Fraction étiologique
 - Risque attribuable

Le taux de létalité:

- Le taux de létalité exprime la gravité d'une maladie et l'efficacité d'un traitement.
- Le taux de létalité =

Nombre de décès en rapport avec une maladie donnée

Nombre totale de cas de cette maladie

S'exprime toujours en %

Exemple : on a enregistré 10 cas de décès parmi 100 cas de fièvre typhoïde survenus lors d'une épidémie :

- Le taux de létalité =
$$\frac{10}{100}$$
 = 0,10 = 10%

Trois types de mesures utilisés en épidémiologie

- 1. Les mesures de fréquence
 - Morbidité
 - Mortalité
 - Létalité
- 2. Les mesures d'association (entre une exposition et une maladie)
 - Risque Relatif
 - Odds Ratio
- 3. Les mesures d'impact (d'un FDR dans une population)
 - Fraction étiologique
 - Risque attribuable

Mesures d'association

A- Contexte:

Rechercher FDR: incidence plus élevée (ou moins élevée) du Pb de santé chez les exposés que chez les non exposés

- Association: entre exposition _____ maladie
- Epidémiologie analytique
- Comparer 2 groupes (au moins)

Exemple: mortalité Kc BP est de 227/100000 personnes années chez les fumeurs?

Mortalité chez les non fumeurs?

B- Tableau de contingence

Tableau: Répartition des sujets de la population selon le statut malades/non malades, exposés/non exposés

	Malades	Non Malades	Total
Exposés	a	b	E 1
Non exposés	C	d	E ₀
Total	M ₁	M _o	Т

C- Principaux types de mesure:

On peut lire le tableau selon l'exposition et selon la malade, On compare expose/ non exposé

On calcule l'incidence de la maladie étudiée dans chacun des 2 Groupes soit :

- $-R_1 = a / E_1 dans le groupe exposé$
- $-R_0 = c / E_0$ dans le groupe non exposé

– Et on écrit le risque relatif:

$$RR = R_1/R_0 = (a / E_1) / (c / E_0)$$

Interprétation du RR:

- RR > 1: association est positive: le risque de maladie est plus fort chez les sujets exposés que chez les sujets non exposés: Facteur de Risque
- RR <1: l'association est inverse: le risque de maladie est moins fort chez les sujets exposés que chez les sujets non exposés: Facteur protecteur
- RR= 1: pas d'association entre l'exposition et la maladie: pas d'association
 - ni Facteur de risque
 - ni Facteur Protecteur

Comment annonce-t-on ces résultats en pratique?

RR= 1,30. un sujet exposé a un risque d'etre malade 1,30 fois lus élevé (ou bien encore a un risque sup de 30% d'être malade) qu'un sujet non exposé

RR= 2,00. un sujet exposé a un risque 2 fois plus élevé qu'un sujet non exposé

RR= 0,65. cela signifie que le risque d'un sujet exposé est 0,65 fois celui d'un sujet non exposé ou encore un sujet exposé a un risque plus faible de 35% d'etre malade qu'un sujet non exposé

Soit on compare les « cas » et un groupe de référence « témoins »:

Le nombre de cas et témoins, est fixé dès la conception de l'étude, il est donc impossible d'estimer une incidence de la maladie et d'utiliser une mesure d'association la plus fréquemment utilisée est alors le rapport de cotes d'exposition, RC(exposure odds ration en anglais, OR)

La cote d'exposition chez les cas(CE_C) et les témoins(CE_T)

La cote d'exposition est le rapport entre la probabilité d'etre exposé et la probabilité de n'etre exposé

Tableau: tableau de contingence (cote d'exposition)

	Cas	Témoins	Total
Exposés	a	b	E 1
Non exposés	С	d	$\mathbf{E_0}$
Total	$\mathbf{M_1}$	Mo	N



Mesure de l'association entre l'exposition et la

maladie : calcul de OR

Calcul de la côte (Odds) d'exposition chez les cas

CE cas =
$$\frac{a}{C}$$

 Calcul de la côte (Odds) d'exposition chez les témoins:

CE témoins =
$$\frac{b}{d}$$

•

Interprétation des résultats:

- OR > 1: l'association est positive: le risque de maladie est plus fort chez les sujets exposés que chez les sujets non exposés: Facteurs de Risque
- OR <1: l'association est inverse: le risque de maladie est moins fort chez les sujets exposés que chez les sujets non exposés: Facteur Protecteur
- OR= 1: il n'y a pas d'associationentre l'exposition et la maladie: Pas d'association
 - ni Facteur de risque
 - ni Facteur Protecteur

Autres mesures d'association

- Mesures d'association: insuffisante ?!
- Intervalle de confiance de la mesure d'association?
- Valeur Test statistique?

Faire la part des choses:

- Hasard
- Association stable « statistiquement significative »

Mesures d'impact

•Evaluer la contribution d'un facteur de risque à la fréquence d'une maladie pp: donc estimer son importance en termes de santé publique: mesures d'impact

- Deux groupes: exposé/ non exposé
- Quel est le risque supplémentaire lié au facteur de risque ? (différence de risque)
 - Risque attribuable au facteur de risque:

- Chez les sujets exposés: DR= R1- R0
- Fraction (de risque) attribuable chez les Exposés:

Chez exposés: FE_E= R1- R0/R1= DR/R1= RR-1/RR

Exemple

- ✓ Quelle est le risque d'avoir un cancer du poumon dans l'année ?
 - Incidence du cancer du poumon chez

0,96 pour 1000 personnes et par an

Incidence cancer du poumon chez non fumeurs :

0,07 pour 1000 personnes et par an

√ « Excés de risque » de cancer poumon chez les fumeurs ?

- · RR
- RA
- PRA
- FE

Exemple

✓ Risque relatif

$$RR = \frac{I_E}{I_E} = 0.96 / 0.07 = 13.7$$

~ 14 fois plus de risque d'avoir un K poumon si on est fumeur, par rapport à un non-fumeur

✓ Risque attribuable

$$RA = I_F - I_F = 0.96 - 0.07 = 0.89$$

~ l'incidence des cancers du poumon attribuables au tabac est d'environ 9 pour 10 000 habitants et par an

30

29

Fraction étiologique

$$FE = \frac{RR - 1}{RR} = \frac{13,7 - 1}{13,7} = 0,927$$

~ chez les fumeurs : 93 % des cancers du poumon sont attribuables au tabac