Thermodynamique chimique-1

1. Introduction:


La thermodynamique est la science qui étudie l'échange d'énergie entre les systèmes, ou entre les systèmes et le milieu extérieur, lors de la transformation de la matière.

La thermodynamique est basée sur l'étude des propriétés macroscopiques de la matière tels que : la pression, la température, le volume etc...

La thermodynamique repose sur deux notions, l'énergie et l'entropie, introduites à l'aide des principes de la thermodynamique, qui sont des affirmations déduites de l'expérience.

2.<u>Définitions:</u>2.1. <u>Le système</u>

<u>Un système</u> est un objet ou un ensemble d'objets dont on fait l'étude.




- * le système est dit :
- isolé : s'il n'échange pas de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.

- fermé : s'il échange de l'énergie mais pas de matière avec le milieu extérieur.
- ouvert : s'il échange de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur

2.2 Convention:

*Les quantités d'énergie sous forme de travail (W) et de chaleur(Q) reçues par le système sont comptées positivement. (W > 0; Q > 0)



*Les quantités d'énergie sous forme de travail (W) et de chaleur(Q) cédées au milieu extérieur sont comptées négativement. ($W < 0 \; ; \; Q < 0$)

2.3. Etat d'un système.

*Un système est caractérisé par des variables d'état : P, V, T, nombre de moles n, densité d, etc...

On distingue:

- Les variables extensives ⇒ Elles sont proportionnelles à la quantité de matière (V, m, ...)

- Les variables intensives ⇒ Elles sont indépendantes de la quantité de matière (P, T, ...)

* Les variables d'état (P, V,T...) sont reliées entre elles par une équation qui s'appelle équation d'état des gaz parfait.

* L'équation d'état d'un gaz parfait est :

$$PV = nRT$$

P: pression; V: volume; n: nombre de moles;

T: température en °K (degré Kelvin)

R est une constante des gaz parfait ; elle est égale à :


R=0,082 l.atm / °K.mol (si P en atm et V en l)

R=8,31 joule / °K.mol (si P en Pascal et V en m³)

 $R = 2 \text{ cal / }^{\circ}K.mol (1 \text{ cal} = 4,18 \text{ joule}).$

2.4. Fonction d'état.

Soit une fonction F dont la variation au cours d'une transformation ne dépend que des états initial et final et non du chemin suivi.



 $\Delta F = F_2 - F_1$ quel que soit le chemin suivi : a, b, ou c.

△F est indépendant de la manière dont la transformation est effectuée (réversible ou irréversible).


Exemple:
$$\Delta T = T_2 - T_1$$
; $\Delta V = V_2 - V_1$; $\Delta P = P_2 - P_1$

2.5. Transformation d'un système

- Transformation réversible: transformation théorique constituée d'une suite d'états d'équilibre et telle que si elle est réalisée en sens opposée, le système repasse par les même états d'équilibre que dans le sens direct. La transformation resterait toujours proche de l'état d'équilibre et donc serait infiniment lente.
 - -Transformation irréversible. transformation spontanée, naturelle. On ne peut pas l'arrêter, ni l'inverser.
 - « La transformation se produit d'une manière brutale ».

- Transformation adiabatique: Si une transformation s'effectue sans échange de chaleur avec le milieu extérieur.
- Transformation isotherme: est une transformation qui se déroule à température constante.
- Transformation isobare: est une transformation qui se déroule à pression constante.
- Transformation isochore: est une transformation qui se déroule à volume constant.

* Une succession de transformations à l'issue desquelles l'état final est identique à l'état initial est un cycle. 2.6. Notion du travail W : Energie produite par le déplacement d'un objet soumis à une force. (Travail = force x distance)



Le travail du piston de surface S qui se déplace sur une distance dl sous l'action de la force F (Force = Pression x Surface) est : $|\delta W| = |F \cdot dl| = |P_{ext} \cdot S \cdot dl| = |P_{ext} \cdot dV|$

* le système gagne ou reçoit de l'énergie mécanique (force des pressions extérieures) ↔ dv diminue

$$\mathbf{W} / : \Rightarrow \delta \mathbf{W} > \mathbf{0} \iff \delta \mathbf{W} = -\mathbf{P}_{ext} \cdot d\mathbf{V}$$

* le système perd ou cède de l'énergie mécanique (force des pressions intérieures) ↔ dv augmente

$$\mathbf{W} \setminus :\Rightarrow \delta \mathbf{W} < 0 \iff \delta \mathbf{W} = -\mathbf{P}_{ext} \cdot d\mathbf{V}$$

Finalement le travail est :

$$W = \int_{v_1}^{v_2} -Pext. dv$$

*Travail d'une transformation réversible : $P_{int} = P_{ext}$

$$PV = nRT \Rightarrow P_{int} \cdot V = nRT \Rightarrow P_{int} = nRT / V$$

$$\Rightarrow W = \int_{V1}^{V2} - Pint. dV = -nRT \int_{V1}^{V2} \frac{dV}{V} = -nRTLn \frac{V2}{V1}$$

*Travail d'une transformation irréversible : $P_{int} \neq P_{ext}$

$$\rightarrow P_{ext} = P_{final} = P_2 = constante$$

$$\Rightarrow W = \int_{V_1}^{V_2} - Pext. dV = -P2[V2 - V1]$$

1.7. Notion de chaleur Q.

* La chaleur Q (énergie calorifique ou thermique), échangée est l'énergie en mouvement dont l'écoulement se fait d'un milieu chaud vers un milieu froid.

Pour n moles on a:

$$\delta Q = n \int_{T_1}^{T_2} C dT$$

C: capacité calorifique molaire d'une substance est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 mole d'une substance pour élever sa température de 1 degré Celsius.

C: s'exprime en J.mol⁻¹.K⁻¹

1.8. Capacités calorifiques molaires à volume constant (Cv) et à pression constante (Cp).

Dans l'intervalle des températures T_1 et T_2 , Pour une transformation finie on a :

*Chaleur de réaction à volume constant :

$$Qv = \int_{T_1}^{T_2} \mathbf{nCvdT}$$

*Chaleur de réaction à Pression constante :

$$Qp = \int_{T_1}^{T_2} nCpdT$$

* Si on considère que C_v et C_p sont constantes dans l'intervalle de température T_2 et T_1 on a :

$$Q_v = nC_v (T_2-T_1) = n C_v . \Delta T$$

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{p}} = \mathbf{n}\mathbf{C}_{\mathbf{p}}(\mathbf{T}_2 - \mathbf{T}_1) = \mathbf{n}\ \mathbf{C}_{\mathbf{p}}\ .\ \Delta\mathbf{T}$$

*Relation de Mayer

Cas des gaz parfaits monoatomique: $C_v = 3/2 \text{ R et } C_p = 5/2 \text{ R} \Rightarrow$

C_p-C_v =R

Cas des gaz parfaits diatomique:
$$C_v = 5/2$$
 R et $C_p = 7/2$ R \Rightarrow

$$C_p - C_v = R$$

Le premier principe de la thermodynamique

1. Introduction:

Le premier principe de la thermodynamique affirme que la quantité d'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur est constante quelque soit la transformation effectuée et ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

Cette énergie est égale à la variation de l'énergie interne du système, appelée ΔU .

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{U}_2 - \mathbf{U}_1 = \mathbf{W} + \mathbf{Q}$$

ΔU : variation de l'énergie interne du système .


U₁: énergie interne du système à l'état1

U₂: énergie interne du système à l'état2

Q: Chaleur mise en jeu au cours de la transformation $1 \rightarrow 2$

W: Travail mis en jeu au cours de la transformation $1 \rightarrow 2$

Soit un système qui passe d'un état 1 à un état 2 par différent chemin



La variation d'énergie interne ΔU du système est égale à :

$$\Delta U = Wa + Qa = Wb + Qb = Wc + Qc$$
 de tel sorte que :

$$Wa \neq Wb \neq Wc$$

$$Qa \neq Qb \neq Qc$$

Cas Particulier:

• Pour une transformation cyclique (qui ramène le système à son état initial : $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$) :

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{Q} + \mathbf{W} = \mathbf{0}$$

• Pour un système isolé qui évolue de l'état 1 à l'état 2 (pas d'échange de chaleur et de travail avec le milieu extérieur)

$$Q = 0$$
 et $W = 0 \implies \Delta U = 0$

- 2. Thermochimie : application du premier principe de la thermodynamique aux réactions chimiques
- 2.1. La Chaleur de réaction échangée au cours de transformations à volume constant (Q_V) .

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{Q}\mathbf{v} + \mathbf{W} = \mathbf{Q}_{\mathbf{V}} - \int_{v_1}^{v_2} P dV$$

Comme le volume du système est constant $(V_1 = V_2)$: dV = 0

$$\rightarrow \Delta \mathbf{U} = \mathbf{Q}_{\mathbf{V}}$$

« La chaleur échangée lors d'une transformation à volume constant est égale à la variation de l'énergie interne de la réaction »

2.2. La Chaleur de réaction échangée au cours de transformations à pression constante(Q_p):

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q_P + W = Q_P - P \int_{v_1}^{v_2} dV = Q_P - P[V_2 - V_1]$$

$$Q_P = U_2 - U_1 + P[V_2 - V_1] = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1)$$

On défini une nouvelle fonction appelée « Enthalpie H » :


$$\mathbf{H} = \mathbf{U} + \mathbf{PV} \implies \mathbf{Q}_{\mathbf{P}} = \mathbf{H}_{2} - \mathbf{H}_{1} = \Delta \mathbf{H}$$

où $\Delta \mathbf{H}$ est la variation d'enthalpie.

$$\Rightarrow \Delta \mathbf{H} = \mathbf{Q}_{\mathbf{P}}$$

«La chaleur échangée lors d'une transformation à pression constante est à la variation de l'enthalpie de la réaction»

2.3. Relation entre ΔH et ΔU (ou entre Q_p et Q_V).



$$\Delta H = H_2 - H_1 = (U_2 + P_2V_2) - (U_1 + P_1V_1)$$

= $(U_2 - U_1) + (P_2V_2 - P_1V_1)$

d'où:
$$\Delta H = \Delta U + (P_2V_2 - P_1V_1)$$

où bien on a : $Qp = Q_V + (P_2V_2 - P_1V_1)$

en appliquant la loi des gaz parfait :

$$P_1V_1 = n_1RT$$
 et $P_2V_2 = n_2RT$

$$\Rightarrow$$
 on peut écrire : $Qp = Q_V + (P_2V_2 - P_1V_1)$

$$\mathbf{Q}\mathbf{p} = \mathbf{Q}_{\mathbf{V}} + (\mathbf{n}_2 - \mathbf{n}_1) \mathbf{R}\mathbf{T} = \mathbf{Q}_{\mathbf{V}} + \Delta \mathbf{n}\mathbf{R}\mathbf{T}$$

Alors:
$$Qp = Q_V + \Delta nRT$$

d'ou
$$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$$

Exercice d'application:

Soit la réaction suivante :
$$H_{2(g)}$$
 + 1/2 $O_{2(g)}$ ==== $H_2O_{(g)}$ à T = 298 K

on donne Qp = -57, 80 Kcal/mol. et R = 2 cal/mol.K

Calculer Qv ? On cherche $\Delta n = 1 - (1 + 1/2) = -1/2$

Alors:
$$Qp = Qv + \Delta n R T \rightarrow Qv = Qp - \Delta n R T =$$

$$= -57,80 - (-1/2) 2.298.10^{-3} = -57,52 \text{ Kcal/mol}$$

3. Enthalpie d'une réaction : ΔHr.

Nécessité de bien définir l'état initial et l'état final :

- -Température
- Quantités de matière (nombre de moles)
- État physique (solide, liquide, gaz)
- -Pression, volume
- 3.1. Etat standard : Etat standard d'une substance pur est l'état de cette substance à la pression symbole $P^{\circ} = 1$ bar. On défini une enthalpie standard de réaction notée : ΔH .
- 3.2. Enthalpie standard de formation à pression constante: $\Delta H_{f(T)}^{\circ}$ (kJ.mol⁻¹):
- C'est l'enthalpie de réaction de formation d'une mole d'un composé à partir de ces élements simples pris dans les conditions standards.

Exemples:

$$H_{2(g)} + 1/2 O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_{f}^{0} H_{2O}(g)} \longrightarrow H_{2}O(g)$$

$$\Delta H_{f}^{0} (298K) = -242 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

• Par convention :

•
$$\Delta H_{f(T) \text{ (corps pur simple)}}^{\circ} = 0 \implies \Delta H_{f(T) \text{ (H2,N2,O2,...)}}^{\circ} = 0$$

3.3. Calcul des enthalpies standard de réaction $\Delta H_{r(T)}^{\circ}$ à partir des enthalpies standard de formation $\Delta H_{f(T)}^{\circ}$.

Soit la réaction générale suivante :

$$\begin{array}{ccc}
aA + bB & \longrightarrow & cC + dD \\
\hline
\text{réactifs} & & \text{produits}
\end{array}$$

où : a,b,c et d sont des coefficient stœchiométrique de la réaction

Loi de Hess:

$$\Delta H_{r, (T)}^{o} = \sum \Delta H_{f(T)}^{o}$$
 (produits) - $\sum \Delta H_{f(T)}^{o}$ (réactifs)

$$\Delta H_{f(T)}^{0} = [d \Delta H_{f(T)}^{0}(D) + c\Delta H_{f(T)}^{0}(C)] - [b \Delta H_{f(T)}^{0}(B) + a \Delta H_{f(T)}^{0}(A)]$$

Exemple: On considère la réaction suivante réalisée dans les conditions standards à 298 K:

$$2 CO_{2(g)} + 3 H_2O_{(liq)} \leftarrow C_2H_5OH_{(liq)} + 3 O_{2(g)}$$


$$\Delta H_{f 298}^{\circ} = [\Delta H_{f (298)}^{\circ} (C_{2}H_{5}OH_{(liq)}) + 3 \Delta H_{f (298)}^{\circ} (O_{2(g)})]$$
$$- [2 \Delta H_{f (298)}^{\circ} (CO_{2(g)}) + 3 \Delta H_{f (298)}^{\circ} (H_{2}O_{(liq)})]$$

$$\Delta Hr^{\circ}_{(298)} = [(-278) - 3(0)] - [2(-394) + 3(-286)] = 1368 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

3.4. Additivité des enthalpies de réaction.

$$A \xrightarrow{\Delta H_{r}^{0}} X; X \xrightarrow{\Delta H_{r}^{0}} Y; B \xrightarrow{\Delta H_{r}^{0}} Y$$

On peut alors construire un cycle:



$$\Delta H_{r}^{o} = \Delta H_{r1}^{o} + \Delta H_{r2}^{o} - \Delta H_{r3}^{o}$$

Exemple: On cherche à calculer l'enthalpie standard de la réaction:

$$C_{\text{(graphite)}} + 2 H_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_{r, 298}} CH_{4(g)}$$

à partir des réactions de combustion de $CH_{4(g)}$, $H_{2(g)}$ et $C_{(graphite)}$

On fait le Cycle :
$$C_{\text{(graphite)}} + 2H_{2 \text{(g)}} \xrightarrow{\Delta H_{r,298}} CH_{4 \text{(g)}} + CH_{2 \text{(g)}} \xrightarrow{+} CH_{2 \text{(g)}} CH_{4 \text{(g)}} + CH_{2 \text{(g)}} CH_{2 \text$$

$$\Delta H_{r,298}^{o} = \Delta H_{comb(C(gr))}^{o} + 2 \Delta H_{comb(H2(g))}^{o} - \Delta H_{comb(CH4(g))}^{o}$$

$$\Delta H_{r,298}^{o} = [-393 + 2 (-286) - (-890)] = -75 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

4. Influence de la température sur les enthalpies de réaction : (Loi de Kirchhoff).

$$a A + b B \xrightarrow{\Delta H_{r(T1)}^{0}} c C + d D$$
 $a T_{1}; P = cte$

On cherche à calculer $\Delta H_{r^0(T2)}^0$ de la même réaction à la température T_2 ($T_2 \neq T_1$), les autres paramètres (pression, états physiques) restant constants.

Construction d'un cycle:

$$\begin{array}{c}
\Delta H_{r^{0}(T1)} \\
a A + b B \longrightarrow c C + d D \hat{a} T_{1}
\end{array}$$

$$\Delta H_{r^{0}(1)} \downarrow \qquad \qquad \Delta H_{r^{0}(2)} \\
a A + b B \longrightarrow c C + d D \hat{a} T_{2}$$

On post aiors.

$$\Delta H_{r(T1)}^{0} = \Delta H_{r(1)}^{0} + \Delta H_{r(T2)}^{0} - \Delta H_{r(2)}^{0}$$

$$\Delta H_{r^{o}(T1)}^{o} = \int_{T1}^{T2} (aCP(A) + bCP(B)dT) + \Delta H_{r^{o}(T2)}^{o} - \int_{T1}^{T2} (cCP(C) + dCP(D)dT)$$

$$\Delta H_{r^{0}(T2)}^{o} = \Delta H_{r^{0}(T1)}^{o} + \int_{T1}^{T2} (cCP(C) + dCP(D)dT) - \int_{T1}^{T2} (aCP(A) + bCP(B)dT)$$

$$\Delta \mathbf{H_{r}^{o}}_{(\mathbf{T2})} = \Delta \mathbf{H_{r}^{o}}_{(\mathbf{T1})} + \int_{T1}^{T} [(c \ CP(C) + d \ CP \ (D)) - (a \ CP \ (A) + b \ CP \ (B))] \ dT$$

On pose: $\Delta Cp = \Sigma Cp \text{ (produits)} - \Sigma Cp \text{ (réactifs)}$

$$= [cCp(C) + dCp(D)] - [aCp(A) + bCp(B)]$$

Si dans le domaine de température étudié $(T_1 \rightarrow T_2)$, les Cp sont constantes \Rightarrow on peut alors écrire :

$$\Delta H_{r(T2)}^{0} = \Delta H_{r(T1)}^{0} + \Delta Cp \int_{T1}^{T2} dT \rightarrow la loi de Kirchoff$$

Exemple:

Déterminer la chaleur de combustion molaire à pression constante du benzène $C_6H_6(l)$ à $50^{\circ}C$.

La combustion d'une mole de $C_6H_6(l)$ à pression constante et à 27°C dégage 3311,4 Kj/mol.

Donnés:
$$Cp_{C6H6(l)} = 7.3 \text{ j/°K.mol}$$
; $Cp_{CO2(g)} = 30.5 \text{ j/°K.mol}$;

$$Cp_{H2O(1)} = 75,24j/{^{\circ}K.mol}$$
; $Cp_{O2(g)} = 34,5j/{^{\circ}K.mol}$

Réponse: 1) réaction de combustion du benzène:

$$C_6H_{6 (l)} + 15/2 O_{2 (g)} ====> 6CO_{2 (g)} + 3H_2O_{(l)}$$

$$\Delta H_{r(323^{\circ}K)} = \Delta H_{r(300^{\circ}K)} + \Delta Cp \int_{r_1} dr$$

$$\Delta Cp = \Sigma Cp \text{ (produits)} - \Sigma Cp \text{ (réactifs)}$$

$$\Delta$$
Cp = 6 Cp $_{\text{CO2(g)}}$ + 3 Cp $_{\text{H2O(l)}}$ - Cp $_{\text{C6H6(l)}}$ - 15/2 Cp $_{\text{O2(g)}}$
= 6.30,5 + 3. 75,24 - 7,3 - 15/2. 34,5 = 142,15 j/°K.mol

$$\Delta H_{r(323^{\circ}K)} = 3311,4 + (142,15).10^{-3}.(323-300) = 3314,669 \text{ Kj}.$$

5. Energie de la liaison.

L'énergie d'une liaison covalente est l'énergie libérée au cours de la formation de cette liaison $(E(\mathbf{l}) < 0)$.

Elle correspond à l'enthalpie de formation d'une telle liaison à partir de deux atomes supposés isolés (à l'état gazeux).

• Formation de la liaison A-B :
$$A_{(g)} + B_{(g)} \longrightarrow A - B_{(g)}$$

*Elle se note : $\Delta H_{l(T)}^{o}$ dans les conditions standards.

$$\mathbf{E}_{(\mathbf{A}-\mathbf{B})} = \Delta \mathbf{H}_{\mathbf{l}}^{\mathbf{o}} < \mathbf{0}$$

exmple:
$$\Delta H_{l (T) (H-H)}^{o} = -432 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta H^{\circ}_{diss (A-B)} > 0$$
 • Dissociation de la liaison A-B : A -B_(g) \longrightarrow A_(g) + B_(g)

•
$$E_{A-B}$$
 ou $\Delta H_{l(A-B)}^{\circ} = -\Delta H_{diss(A-B)}^{\circ}$

5.1. Détermination des énergies de liaisons.

On cherche à calculer l'énergie de la liaison OH dans H₂O. On donne à 298 K en kJ.mol⁻¹:

$$\Delta H_{f (H2O,liq)}^{\circ} = -286$$
; $\Delta H_{(H2O,vap)}^{\circ} = +44$
 $E_{(H-H)} = -432$; $E_{(O=O)} = -494$

$$2H (g) + O (g) \xrightarrow{2 E_{(O-H)}} H-O-H (g)$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$E_{(H-H)} \qquad 1/2 E_{(O=O)}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$\Delta H_{f}^{\circ} 298 (H_{2}O, liq)$$

H₂O (l).

 $H-H(gaz) + 1/2 O_2(g)$

$$2 E_{(O-H)} = E_{(H-H)} + \sum_{i=0}^{1} E_{(O-O)} + \Delta H_{f 298(H2O(I))} + \Delta H_{(H2O,vap)}$$

$$E_{(O-H)} = \frac{1}{2} \left[E_{(H-H)} + 1/2 E_{(O-O)} + \Delta H_{f 298(H2O(I))} + \Delta H_{(H2O,vap)}^{\circ} \right]$$

$$E_{(O-H)} = \Delta H_{l (O-H)}^{0} = -461 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

5.2. Calcul d'une enthalpie de réaction à partir des énergies de liaisons.

$$\Delta H_{r_{298}}^{\circ} = \Sigma E_{l}$$
 (produits) - ΣE_{l} (réactifs)

$$\Delta \mathbf{H_{r}}^{\circ}_{298} = [\mathbf{E_{C-C}} + \mathbf{6} \ \mathbf{E_{C-H}}] - [2\mathbf{E_{H-H}} + \mathbf{E_{C=C}} + 2 \ \mathbf{E_{C-H}}]$$

$$= \mathbf{E_{C-C}} + 4 \ \mathbf{E_{C-H}} - 2\mathbf{E_{H-H}} - \mathbf{E_{C=C}}$$

$$\Delta H_{r298} = (-347) + 4(-414) - 2(-432) - (-837) = -302 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

5.3. Enthalpie standard de changement d'état.

Fusion: passage de l'état solide à l'état liquide.

$$H_2O_{(s, 273 \text{ K})} \rightarrow H_2O_{(l, 273 \text{ K})}$$

$$\Delta H_{\text{fus}}^0 = 6 \text{ kJ/mol}$$

Vaporisation: passage de l'état liquide à l'état gazeux.

$$H_2O_{(l, 373 \text{ K})} \rightarrow H_2O_{(g, 373 \text{ K})}$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^0 = 44.6 \text{ kJ/mol}$$

Sublimation: passage de l'état solide à l'état gazeux.

$$Na_{(s)} \rightarrow Na_{(g)}$$

$$\Delta H_{sub}^0 = 108 \text{ kJ/mol}$$

Le deuxième principe de la thermodynamique.

1. Introduction.

Dans la nature les transformations réelles sont spontanées, c'est ainsi que si on met deux corps en contact l'un est chaud et l'autre est froid, de la chaleur est transférée du corps chaud au corps froid jusqu'a ce que les deux corps soient à la même température.

De même qu'un gaz qui est comprimé au départ se détend spontanément, par contre les transformations inversent ne sont pas spontané ainsi un gaz ne se comprime pas spontanément; un corps froid ne cède pas de la chaleur à un corps chaud... Or il est important en chimie de connaitre les critères qui permettent de prévoir si une réaction chimique peut se produire spontanément, et dans l'affirmative de pouvoir déterminer les proportions des produits formés.

Le premier principe se base sur la conservation de l'énergie, ne donne aucun renseignement sur le sens de l'évolution du système, une valeur négative ou positive de ΔU et ΔH n'est pas un critère de spontanéité.

D'où la nécessité d'introduire une nouvelle fonction d'état appelée entropie S qui jointe au données du premier principe permet de prévoir le sens d'évolution d'un système.

- L'entropie est une grandeur physique qui caractérise le degré de désorganisation d'un système. Introduite en 1865 par Rudolf Clausius.
- En thermodynamique, l'entropie est une fonction d'état extensive (c'est-à-dire, proportionnelle à la quantité de matière dans le système considéré).
- C'est toujours une différence d'entropie ΔS qui est mesurée, dans une transformation réversible,
- Le troisième principe de la thermodynamique commande que l'entropie soit nulle au zéro absolu (273°C).
- Exemple: LORSQUE DES GLAÇONS FONDENT DANS UN VERRE, IL Y A AUGMENTATION DU DÉSORDRE DANS LES MOLÉCULES D'EAU. ET PAR CONSÉQUENT, AUGMENTATION DE L'ENTROPIE.

2. Notion d'entropie.

Enoncé du 2ème principe de la thermodynamique

Il existe une fonction d'état extensive appelée entropie notée S qui caractérise l'état de désordre du système. ds donc est une différentielle totale.

La variation d'entropie du système est égale à la quantité de chaleur échangé avec le milieu extérieur δQ_{rev} sur la température.

$$ds = \frac{\delta Qrev.}{T} \qquad (1)$$

Elle est exprimée en J.mol⁻¹.K⁻¹.

2.1. Calcul de la variation d'entropie ΔS

Transformation réversible :

Au cours d'une transformation réversible qui fait passer le système d'état initial (1) à état final(2) la variation l'entropie du système est:

$$\Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{\delta Q rev.}{T}$$

• Transformation irréversible :

Au cours d'une transformation irréversible qui fait passer le système d'état initial (1) à état final(2) la variation l'entropie du système est:

$$dS > \frac{\delta Qirrev.}{T} \qquad (2) \qquad \Rightarrow \qquad \Delta S > \int_{i}^{T} \frac{\delta Qirrév.}{T}$$

Des relation (1) et (2) ont tire :

$$\frac{\delta Qrev}{T} > \frac{\delta Qirrev}{T} \rightarrow Q_{rev} > Q_{irrev}$$

La quantité de chaleur échangé au cours d'une transformation réversible est supérieure à celle d'une transformation irréversible

- Système isolé: Dans un système isolé, où il n' y a pas d'échange d'énergie entre le système est le milieux extérieur => dQ = 0
- •Dans une transformation réversible => $dS = 0 => (\Delta S = 0) =>$ L'entropie du système reste constante.
- •Dans une transformation irréversible => dS > 0 => (ΔS >0) => L'entropie du système augmente.
- NB: La variation d'entropie doit toujours être calculée en faisant évoluer le système de façon réversible.

$$\Delta S = \int_{i}^{f} \frac{\delta Qrev.}{T}$$

2.2. Calcul de la variation d'entropie à pression constante

•Calcul de la variation d'entropie ΔS quand n moles d'une substance A de capacité calorifique molaire Cp sont chauffées lors d'une transformation réversible à pression constante de la température T_1 à la température T_2 .

$$\begin{array}{c|c} & & & & & \\ \hline T_1 & & & & & \\ \hline \end{array}$$

$$dS = \frac{\delta Q p(rev)}{T} \Rightarrow \int_{i}^{f} dS = \int_{i}^{f} \frac{\delta Q rev.}{T} (\delta Q_{rev.} = n Cp dT)$$

$$\Rightarrow \Delta S_r = S_f - S_i = nCp \int_i^f \frac{dt}{T} = n Cp Ln \frac{T2}{T1}$$

2.3. Calcul de la variation d'entropie à volume constant.

•Calcul de la variation d'entropie ΔS quand n moles d'une substance A de capacité calorifique molaire C_V sont chauffées lors d'une transformation réversible à pression constante de la température T_1 à la température T_2 .

$$dS = \frac{\delta Q v(rev)}{T}$$

$$\Rightarrow \int_{i}^{f} dS = \int_{i}^{f} \frac{\delta Q rev}{T} / (\delta Q_{rev.} = n Cv dT)$$

$$\Delta S = S_f - S_i = nCv \int_i^f \frac{dt}{T} = n C_V Ln \frac{T2}{T1}$$

2. 4. Calcul de la variation d'entropie à température constante.

• Dans une transformation isotherme réversible, la variation d'énergie interne du système est nulle $\Delta U = 0$ (loi de Joule) :

$$\Delta U = Q_{rév} + W = 0 = Q_{rév} = -W = -(-n R T Ln \frac{VZ}{V1})$$

isotherme donc ($P_1V_1 = P_2V_2$)

$$Q_{rév.} = n RT Ln \frac{V2}{V1} = n RT Ln \frac{P1}{P2}$$

alors:

$$\Rightarrow \Delta S = \frac{Qrev.}{T} = nR Ln \frac{V2}{V1} = nR Ln \frac{P1}{P2}$$

2.5. Variation de l'entropie d'un corps pur avec la température

• Soit une transformation réversible, dans ce cas:

$$\Delta S = \int_{i}^{f} \frac{\delta Q r e v}{T} \qquad \text{où} \quad (\delta Q_{rev.} = n Cp.dT)$$

*Dans le cas d'une variation à pression constante :

Alors:
$$\Delta S = S_2 - S_1 = n \text{ Cp} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = n \text{ C}_p \text{ Ln } \frac{T^2}{T^1}$$

*Dans le cas d'une variation à volume constant :

$$\Delta S = S_2 - S_1 = n Cv \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = n C_V Ln \frac{T^2}{T^1}$$

2.6. Variation d'entropie d'un gaz parfait lors d'un changement de température et de pression.

$$\begin{array}{ccc}
 & n & A_{(g)} & \longrightarrow & n & A_{(g)} \\
 & T_1 & & & T_2 \\
 & P_1 & & P_2
\end{array}$$

On peut décomposer cette transformation en deux étapes de telle sorte qu'un seul paramètre varie à la fois :

$$\begin{array}{cccc}
& \Delta S_1 & \Delta S_2 \\
& nA_{(g)} & \longrightarrow nA_{(g)} & \longrightarrow & nA_{(g)} \\
& T_1,(P_1) & T_2,(P_1) & T_2,(P_2)
\end{array}$$

• ΔS étant une fonction d'état extensive, on a :

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$\Delta S_1 = n \operatorname{Cp} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T}$$
 ; $\Delta S_2 = n \operatorname{R} \operatorname{Ln} \frac{P1}{P2}$

$$\Delta S = n Cp Ln \frac{T2}{T1} + n R Ln \frac{P1}{P2}$$

2.7. Variation d'entropie lors d'un changement d'état.

Fusion: solide - liquide => $\Delta S_{fusion} = \Delta H_f / T_f$

Sublimation: gaz – solide => $\Delta S_{sublimation} = \Delta H_{sub.} / T_{sub.}$

Vaporisation: liquide - gaz => $\Delta S_{\text{vaporisation.}} = \Delta H_{\text{vap.}} / T_{\text{vap.}}$

Exemple: la vaporisation d'une mole d'eau à 100°C, sous 1tam

est: $H_2O(I) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H_{vapor.} = 44,27 \text{ kj/mol.}$

Calculer l'entropie de vaporisation de l'eau à 100°C.

alors: $\Delta S_{\text{vapor.}} = 44,27 / 373 = 0,119 \text{ Kj/}^{\circ}\text{K.mol.}$

3. Entropie des corps purs à 0°k : Enoncé du Troisième principe de la thermodynamique

« l'entropie des corps purs à 0°K est égale à zéro » Cela veut dire qu'a 0°K, les corps sont dans un ordre parfait.

3.1. Entropie absolue:

Le troisième principe de la thermodynamique permet d'attribuer une entropie absolue à tout corps pur porté à la température T.

A l'état standard, l'entropie molaire absolue est notée S°_T.

3.2. Calcul de l'entropie molaire absolue d'un corps donné (ou entropie molaire standard S°).

$$\Delta S^{\circ}r$$

$$A_{(s)} \longrightarrow A_{(g)}$$

$$\acute{e}tat\ initial \qquad \acute{e}tat\ final$$

$$T_{1} = 0^{\circ}K \qquad T_{2} = T$$

$$\Delta S_r = S_2 - S_1 = S_T(A) - S_0(A) = S_T(A) - 0 = S_T(A)$$

 Dans les conditions standards à 298°K, l'entropie absolue des corps purs ne sont pas nulles :

$$S^{\circ}_{298K (O2, N2, H2 etc..)} \neq 0$$

3.3.Calcul de la variation d'entropie d'une mole d'un corps pur de l'état solide 0°K à un état gazeux à une température T s'effectue de la manière suivante :

Si la transformation est réversible et à lieu à pression constante, la variation de l'entropie est dans ce cas :

$$\Delta \mathbf{S} = \mathbf{S}^{\circ}_{(A)(T)} - \mathbf{S}^{\circ}_{(A)(0^{\circ}K)} = \int_{0}^{t} \frac{\delta Q r \acute{e} v}{T} = \int_{0}^{T} c p \, \frac{dt}{T}$$

$$\Delta \mathbf{S} = \int_0^{T_f} Cp_{(s)} \, \frac{dt}{T_f} + \frac{\Delta Hf}{Tf} + \int_{T_f}^{T_{\acute{e}b}} Cp_{(l)} \, \frac{dt}{T_{eb}} + \frac{\Delta Heb}{Teb}$$

+
$$\int_{T_{eb}}^{T} Cp_{(g)} \frac{dt}{T}$$


$$\frac{\Delta Hf}{Tf} = \Delta S_{\text{fusion}}$$
: entropie de fusion

$$\frac{\Delta Heb}{Teh} = \Delta S_{\text{\'ebullition}}$$
: entropie d'ébullition

Exemple: Calculer la variation d'entropie d'une mole d' l₂(s) à 25°C se vaporise à 184°C, la pression étant 1 atm.

On donne : $Cpl_2(s) = 54,6 j/K.mol.$; $Cpl_2(l) = 81,5 j/K.mol.$

 $\Delta H_{fusion} = 15633 j/mol.$ et $\Delta H_{ébullition} = 25498 j/mol.$ $T_{fusion} : 113,6 \, ^{\circ}C$



L'entropie est une fonction extensive on peut écrire:

$$\Delta S_T = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \Delta S_4$$

$$\Delta S_1 = \int_{298}^{386,6} Cp(s) \frac{dT}{T} = Cp(s) Ln \frac{386,6}{298} = 54,6 Ln \frac{386,6}{298}$$
$$= 14,21 j/K.mol.$$

$$\Delta S_2 = \frac{\Delta Hf}{Tf} = 15633 / 386,6 = 40,44 j/K.mol.$$

$$\Delta S_3 = \int_{386.6}^{457} Cp(l) \frac{dT}{T} = Cp(l) Ln \frac{457}{386.6} = 81.5 Ln \frac{457}{386.6}$$
$$= 13,64 j/K.mol.$$

•
$$\Delta S_4 = \frac{\Delta Heb}{Teb} = 25498 / 457 = 55,80 j/K.mol.$$

•
$$\Delta S_T = 14,21 + 40,44 + 13,64 + 55,80$$

$$\Delta S_T = 124 j/K.mol$$

3.4. Calcul de la variation d'entropie standard lors d'une réaction chimique :

• L'entropie est une fonction d'état, ses variations au cours des réactions chimiques suit la loi de Hess.

à la température T et à p=1atm

$$\Delta S^{\circ} r_{(T)} = \sum S^{\circ}_{T(produits)} - \sum S^{\circ}_{T(réactifs)}$$

$$\Delta S^{\circ}r_{(T)} = [c S_{T}^{\circ}(C) + d S_{T}^{\circ}(D)] - [a S_{T}^{\circ}(A) + b S_{T}^{\circ}(B)]$$

3.5. Calcul de la variation d'entropie △S°r à différentes température :

Par analogie à la loi du Kirchoff du premier principe de la thermodynamique. On applique cette relation au deuxième principe de la thermodynamique

on écrit:

$$\Delta S^{o}_{r (T2)} = \Delta S^{o}_{r (T1)} + \Delta C p \int_{T1}^{T2} dT/T$$

$$\Delta C p = \sum C p_{(produits)} - \sum C p_{(réactifs)}$$

• Exemple: Soit la réaction de formation d'une mole d'amoniac NH₃ à 298K.

•
$$3/2 H_2(g) + 1/2 N_2(g) ==== NH_3(g) à 298K$$

- 1) Calculer ΔS°r à 298 K?
- 2) Calculer ΔS°r à 600°K?

On donne:

	S° en j/°K.mol.	cp en j/°K.mol.
N_2	191	29;1
H_2	130	28,9
NH ₃	193	36,2

• Réponse: $3/2 H_2(g) + 1/2 N_2(g) ==== NH_3(g) à 298K$

1)
$$\Delta S^{\circ} r_{(T)} = \sum S^{\circ}_{T(produits)} - \sum S^{\circ}_{T(réactifs)}$$

$$\Delta S^{\circ} r_{(298^{\circ}K)} = (S^{\circ}_{NH3(g)}) - [3/2 S^{\circ}_{H2(g)} + 1/2 S^{\circ}_{N2(g)}]$$

$$= 193 - (3/2.130 + 1/2.191) = -97,5 j/°K.mol.$$

2)
$$\Delta S^{o}_{r (600^{\circ}K)} = \Delta S^{o}_{r (298^{\circ}K1)} + \Delta Cp \int_{298} dT/T$$

• Réponse: $3/2 H_2(g) + 1/2 N_2(g) ==== NH_3(g) à 298K$

$$\Delta Cp = \sum Cp_{(produits)} - \sum Cp_{(réactifs)}$$

$$\Delta Cp = Cp_{(NH3 (g))} - [3/2 Cp_{(H2(g))} + 1/2 Cp_{(N2(g))}]$$

$$= 36,2 - (3/2.28,9 + 1/2.29,1) = -21,7 j/°K.mol.$$

$$\Delta S_{r (600^{\circ}K)}^{\circ} = -97.5 - 21.7 \text{ Ln} \frac{600}{298} = -112,69 \text{ j/°K.mol.}$$

4. Fonction enthalpie libre G.

4.1. Introduction.

La variation d'entropie \(\Delta \S \) d'une transformation est un critère convenable qui permet de savoir si la transformation est spontanée dans le cas d'un système isolé.

ΔS > 0 : processus spontané (irréversible)

 $\Delta S = 0$: processus réversible

Dans le cas d'un système non isolé : il faut introduire une nouvelle fonction d'état caractéristique du système selon 2 critères :

- 1) critère d'entropie maximale : le système évolue vers l'état ayant le plus grand nombre de micro-états.
- 2) critère d'énergie minimale : le système évolue vers l'état de plus basse énergie (le plus stable).
- ⇒ Introduction d'une nouvelle fonction d'état appelée ENTHALPIE LIBRE G (enthalpie de Gibbs) :

$$\Rightarrow$$
 G = H - TS

L'enthalpie libre est une fonction d'état car elle est une différence de deux fonctions d'état. Considérons une transformation finie à température constante on a :

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

Dans les conditions standards, la variation de l'enthalpie libre standard de formation est égale à :

$$\Delta G_{f}^{\circ}(T) = \Delta H_{f(T)}^{\circ} - T \Delta S_{f(T)}^{\circ}$$

4.2. Conditions d'évolution d'un système.

Considérons un système qui évolue spontanément (d'une façon irréversible) d'un état initial vers un état final, à T = cte. On a vu que dans ce cas on a :

$$dS > \frac{\delta Qirrev.}{T} \Rightarrow TdS - \delta Qirrev. > 0 \quad où (\delta Q = \Delta H)$$

 Pour une transformation finie entre l'état initial et l'état final (à T = c^{te} et P = c^{te}) on peut écrire :

$$T\Delta S - \Delta H > 0$$
 ou bien $\Delta H - T\Delta S < 0 \implies \Delta G < 0$

 Un système non isolé à T, P = cte, évolue spontanément dans le sens οù ΔG < 0 Considérons un système qui évolue d'une façon réversible d'un état initial vers un état final, à T = cte, dans ce cas:

$$dS = \frac{\delta Q r e v}{T} \Rightarrow T dS - \delta Q r e v = 0 \Rightarrow où (\delta Q = \Delta H)$$

Pour une transformation finie on a: $T\Delta S - \Delta H = 0$

ou bien $\Delta H - T\Delta S = 0 \implies \Delta G = 0 \implies$ est un critère d'équilibre

« Dans un processus réversible, la variation d'enthalpie libre reste constante » .

donc:

- si ΔGr < 0 ⇒ la réaction est spontanée, elle évolue dans le sens direct, elle est irréversible.
- si ΔGr = 0 ⇒ le système n'évolue pas ⇒ la réaction est en équilibre chimique.
- si ΔGr > 0 ⇒ la réaction n'est pas spontané dans le sens direct.

4.5. Calcul de ΔG°_{r} de la réaction à partir de l'enthalpie libre standard de formation:

Soit la réaction suivante: a A + b B === c C + d D

$$\Delta G_{f(T)}^{\circ} = \sum \Delta G_{f(T)}^{\circ}$$
 (produits) - $\sum \Delta G_{f(T)}^{\circ}$ (réactifs)

$$\Delta G_{f(T)}^{\circ} = \left[c \Delta G_{f(T)}^{\circ}(C) + d \Delta G_{f(T)}^{\circ}(D)\right] - \left[a \Delta G_{f(T)}^{\circ}(A) + b \Delta G_{f(T)}^{\circ}(B)\right]$$

Par convention: ΔG°_{f (T)} (élément corps simple) = 0

$$\Rightarrow \Delta G_f(O_2, N_2, H_2, etc...) = 0$$

• Exemple: Calculer ΔH°r; ΔS°r; ΔG°r de la réaction suivante:

$$N_2O_4(g) ==== 2 NO_2(g)$$

On donne:

	ΔH°f(T) en Kj / mol.	S°(T) en j / K.mol.
N ₂ O ₄ (g)	9,63	304,46
NO ₂ (g)	33,90	240,43

• Réponse:

$$N_2O_{4(g)} ===== 2 NO_{2(g)}$$

1) Calcul de ∆H°r

On applique la loi de Hess:

$$\Delta H^{\circ}r = \Sigma \Delta H^{\circ}_{f}(produits) - \Sigma \Delta H^{\circ}_{f}(réactifs)$$

=
$$2 \Delta H^{\circ}_{f}(NO_{2}(g)) - \Delta H^{\circ}_{f}(N_{2}O_{4}(g))$$

$$= 2.33,90 - 9,63 = 58,17 \text{ Kj / mol.}$$

2) Calcul de $\Delta S^{\circ}r$:

$$\Delta S^{\circ}r = \Sigma S^{\circ}_{T}(produits) - \Sigma S^{\circ}_{T}(réactifs)$$

= 2 S°_T(NO₂ (g)) - S°_T(N₂O₄(g)) = 2.244,43 - 304,46

= 176,40 j / K.mol

3) Calcul de $\triangle G^{\circ}r$: on a: $\triangle G^{\circ}r = \triangle H^{\circ}r - T \triangle S^{\circ}r$

 $\Delta G^{\circ}r = 58,17 - 298.176,40.10^{-3} = 5,602 \text{ Kj}$

5. Variations infinitésimales de U et de H.

Considérons une transformation élémentaire réversible :

$$dS = \delta Q/T$$
 d'où $\delta Q = TdS$ (1)

$$\Delta U = W + Q = > dU = \delta W + \delta Q = > dU = \delta W + TdS$$

 $dU = -PdV + TdS$ (2)

$$dH = dU + PdV + VdP (3)$$

En remplaçant dU par sa valeur (relation 2), la relation (3) devient :

$$dH = -PdV + TdS + PdV + VdP = VdP + TdS$$

soit:
$$dH = VdP + TdS$$
 (4)

5.1. Calcul de l'enthalpie libre G d'un constituant gazeux.

$$G = H - TS \Rightarrow dG = dH - TdS - SdT$$

 $dG = (VdP + TdS) - TdS - SdT$ (5)

$$\Rightarrow$$
 dG = VdP - SdT à T = cte \Rightarrow dT = 0

$$\Rightarrow$$
 dG = VdP (6)

On considère 1 mole de gaz parfait on a : PV = RT

$$\Rightarrow V = \frac{RT}{P}$$
 en remplace V dans la relation (6)

On a:
$$dG = VdP = RT \frac{dP}{P}$$
 (7)

On intègre la relation (7) =>
$$\int dG = RT \int \frac{dP}{P}$$

$$\Rightarrow$$
 $G_{(T)} = RT Ln P + cte$

On pose : $P = P^{\circ} = 1$ bar $\Rightarrow G = G^{\circ}$

$$\Rightarrow$$
 $G^{\circ}_{(T)} = RT Ln P^{\circ} + cte$

d'où : $cte = G^{\circ} - RT Ln P^{\circ}$

alors: $G = RT Ln P + (G^{\circ}-RT Ln P^{\circ}) = G^{\circ} + RT Ln P/P^{\circ}$

On obtient: $G_{(T)} = G^{\circ} + RT Ln P$ à $P^{\circ} = 1$ bar

5.2. Cas d'un mélange de plusieurs gaz A, B et C.

$$G_{A(T)} = G_{A(T)}^{\circ} + RT LnP_{A}$$

où $P_{(A)}$ pression partielle du gaz A dans le mélange

état de référence : gaz A sous la pression $P^0 = 1$ atm, de même pour les gaz B ,C et D, on a :

$$G_{B(T)} = G_{B(T)}^{\circ} + RT Ln P_{B}$$

 $G_{C(T)} = G_{C(T)}^{\circ} + RT Ln P_{C}$
 $G_{D(T)} = G_{D(T)}^{\circ} + RT Ln P_{D}$

* En solution on a :

$$G_{A(T)} = G_{A(T)}^{\circ} + RT Ln \frac{C(A)}{C} = G_{A(T)}^{\circ} + RT Ln C_{(A)}$$
 $G_{A(T)} = G_{A(T)}^{\circ} + RT Ln C_{(A)}^{\circ}$
où $C^{\circ} = \text{concentration de référence} = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

Les Équilibres Chimiques.

1.1. Loi d'action de masse ou loi de Guldberg et Waage.

Considérons la réaction :
$$aA + bB \xrightarrow{1} cC + dD$$

Lorsque l'équilibre chimique est atteint : $\Delta G_{r(T)} = 0$

L'équilibre est défini par une grandeur thermodynamique appelée *constante d'équilibre K* donnée par la loi d'action de masse :

$$K_{c(T)} = \frac{[C]^{c}[D]^{d}}{[A]^{a}[B]^{b}}$$

-K_{c(T)} Constante d'équilibre à la température T en fonction des concentrations

- K dépend uniquement de la température

- K est sans unité

1.2 Constante d'équilibre en fonction des Pressions partielles.

Soit une réaction entre gaz parfait effectuer à température constante T :

$$aA + bB \stackrel{1}{\longleftarrow} cC + dD$$

On pose : $\Delta G_{r(T)} = \sum \Delta G$ (produits) - $\sum \Delta G$ (réactifs)

• $\sum \Delta G$ (produits) = $(G_C^*+G_D^*) + RT (cLnP_C + dLnP_D)$

=
$$(G_C^*+G_D^*) + RT Ln(P_C^c. P_D^d)$$

• $\sum \Delta G$ (réactifs) = $(G_A^*+G_B^*) + RT (aLnP_A + bLnP_B)$

=
$$(G_A^*+G_B^*) + RT (LnP_A^a .P_B^b)$$

•
$$\Delta G_{r(T)} = ([G_C^* + G_D^*] + RT Ln(P_C^c, P_D^d))$$

- $([G_A^* + G_B^*] + RT (LnP_A^a, P_B^b))$

• On pose:

$$\Delta Gr^{\circ} = [G^{\circ}_{C} + G^{\circ}_{D}] - [G^{\circ}_{a} + G^{\circ}_{b}]$$

$$\Rightarrow \Delta G_{r(T)} = \Delta G_{r(T)}^{o} + RT (Ln(P_{C}^{c}. P_{D}^{d}) - RT (LnP_{A}^{a}.P_{B}^{b})$$

•
$$\Delta G_{r(T)} = \Delta G_{r(T)}^o + RT \ln \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$$
 on pose Kp(T) = $\frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$

•
$$\Delta G_{r(T)} = \Delta G_{r(T)}^{o} + RT Ln K_{p(T)}$$

• A l'équilibre $\Rightarrow \Delta G_{r(T)} = 0$

•
$$\Rightarrow \Delta G_{r(T)} = \Delta G_{r(T)}^{o} + RT Ln K_{p(T)} = 0$$

•
$$\Rightarrow$$
 RT Ln $K_{p(T)} = -\Delta G_{r(T)}^{\circ}$

$$\Rightarrow K_{p(T)} = e^{-\frac{\Delta G}{RT}} e^{r(T)}$$

On peut exprimer la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles :

$$\mathsf{K}_{\mathsf{P}(\mathsf{T})} = \frac{P_{\mathsf{C}}^{c}.P_{\mathsf{D}}^{a}}{P_{\mathsf{A}}^{a}.P_{\mathsf{B}}^{b}}$$

1.3 Constante d'équilibre en fonction des fractions molaires.

On peut exprimer la constante d'équilibre en fonction des fractions molaires, sachant que :

$$Xi = \frac{ni}{nt}$$

où : Xi = fraction molaire du constituant i
 n_i = nombre de moles du constituant i
 n_t= nombre de moles total

$$\mathbf{K}_{\mathsf{x}(\mathsf{T})} = \frac{X_C^c. X_D^a}{X_A^a. X_B^b}$$

1.4. Relations entre les constantes d'équilibre $K_{p(T)}$; $K_{c(T)}$ et $K_{x(T)}$

- On exprime les concentrations d'un constituant i par ni /V tel que : [A] = n_△/V etc...
- Pour les gaz parfait on a : P_iV = n_iRT ⇒ P_i = RT ⇒
- $P_A = \frac{mA}{m}RT = [A]RT$ etc...
- En remplaçant dans $K_{p(T)}$, les pressions partielles par :

•
$$K_{P(T)} = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b} = \frac{C^{c} \cdot P_D^d}{A^{c} \cdot P_B^b} RT^{(c+d) - (a+b)}$$

•
$$K_{P(T)} = \frac{\begin{bmatrix} C \end{bmatrix}^{c} \begin{bmatrix} D \end{bmatrix}^{d}}{\begin{bmatrix} A \end{bmatrix}^{d} \begin{bmatrix} B \end{bmatrix}^{d}}$$
 RT $\Delta n = K_{c(T)}$. RT Δn

•
$$\Rightarrow K_{P(T)} = K_{c(T)}.RT^{\Delta n}$$

• Et si on exprime les pressions partielles d'un constituant i par les fractions molaires tel que :

•
$$P_i = \frac{ni}{mt} P_t \Rightarrow P_A = \frac{nA}{mt} P_t \Rightarrow P_A = X_A \cdot P_t$$
 etc...

• On aura:

•
$$\mathbf{K}_{P(T)} = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b} = \frac{X_C^c \cdot X_D^d}{X_A^a \cdot X_B^b} \mathbf{P} [(c+d) - (a+b)] = \mathbf{K}_{x(T)} \cdot \mathbf{P}^{\Delta n}$$

•
$$\Rightarrow \mathbf{K}_{P(T)} = \mathbf{K}_{X(T)} \cdot \mathbf{P}^{\Delta n}$$

• Alors: $K_{p(T)} = K_{c(T)}$. $RT^{\Delta n} = K_{x(T)}$. $P^{\Delta n} \implies$ $si \Delta n = 0 \implies K_{p(T)} = K_{c(T)} = K_{x(T)}$

2. Influence de la température sur la constante d'équilibre (K_(T)) :

d (Ln
$$K_{p(T)}$$
) = $\frac{\Delta Hr^{\circ}}{RT^{2}}$ dT \Rightarrow Loi de Vant'Hoff

 Par intégration on peut déterminer K_p (T₂) et sa relation avec K_p (T₁) :

• Ln K_{p(T2)} - Ln K_{p(T1)} =
$$\frac{\Delta Hr^0}{R} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T^2}$$

 Par intégration on peut déterminer K_p (T₂) et sa relation avec K_p (T₁) :

Ln Kp_(T2) - Ln Kp_(T1) = Ln
$$\frac{K_{p(T2)}}{K_{p(T1)}} = \frac{\Delta H^{\circ} r}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

===>
$$Kp_{(T2)} = Kp_{(T1)} e^{\frac{\Delta H^{\circ}r}{R} [\frac{1}{T1} - \frac{1}{T2}]}$$

3. Loi de modération de LE CHÂTELIER.

« Soit un système en équilibre. Lorsque l'on modifie l'un des facteurs d'équilibre, le système évolue dans le sens qui tend à s'opposer à cette modification.»

Les facteurs d'équilibre sont:

- La température
- La pression totale
- Les concentrations ou les pressions partielles

3.1. Effet de la température sur l'équilibre chimique

Lorsque la température augmente, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique, c'est-à-dire dans le sens où ΔH_r° est positif.

• soit la réaction:
$$aA + bB \stackrel{1}{\longleftarrow} cC + dD$$

La constante d'équilibre K_{c(T)} est :

$$K_{c(T)} = \frac{[C]^{c}[D]^{d}}{[A]^{a}[B]^{b}}$$

D'après la relation de Vant'Hoff :

• Ln K_(T2) - Ln K_(T1) =
$$\frac{\Delta H^{\circ} r}{R}$$
 ($\frac{1}{T_1}$ - $\frac{1}{T_2}$)

- Si ∆H_r° > o (réaction endothermique) alors K↑ lorsque T↑ donc l'équilibre se déplacera dans le sens 1 c'està-dire dans le sens endothermique.
- Si ∆H_r°< o (réaction exothermique) alors K↓ lorsque
 T↑ donc l'équilibre se déplacera dans le sens 2 c'està-dire dans le sens endothermique.

3.2. Effet de la pression totale sur l'équilibre chimique

Lorsque la pression augmente, le système évolue dans le sens qui la fait baisser, donc dans le sens qui diminue le nombre de moles de gaz.

• Soit la réaction :
$$aA + bB \stackrel{1}{\longleftarrow} cC + dD$$

- Si (a+b) > (c+d) : si P↑ alors l'équilibre de déplacera dans le sens 1
- Si (a+b) < (c+d) : si P↑ alors l'équilibre de déplacera dans le sens 2

 Si (a+b) = (c+d) : la pression n'a pas d'effet sur l'équilibre 3.3. Effet de la variation des concentrations (ou des pressions partielles) sur l'équilibre chimique.

Le système évolue dans le sens qui consomme le réactant ajouté.

$$aA + bB \stackrel{l}{\rightleftharpoons} cC + dD$$

 Si on augmente la concentration des réactifs par exemple les constituants (A ou B), l'équilibre de la réaction va se déplacer dans le sens de la disparition de ces constituants c'est-à-dire dans le sens 1.

$$aA + bB \stackrel{1}{\longleftarrow} cC + dD$$

 Par contre Si on augmente la concentration des produits par exemple les constituants (C ou D), l'équilibre de la réaction va se déplacer dans le sens de la disparition de ces constituants c'est-à-dire dans le sens 2.