Les Troubles de l'Équilibre Hydro-Electrolytiques

Professeur R MALEK
Faculté de médecine de Sétif. Algerie
rmalekdz@gmail.com

10 octobre 2021

Rappel physiologique

- Les troubles de l'eau et du sodium (Na+) sont indissociables
- Sodium: NA+
 - Capital Na+ total = 3200 à 3800 meq
 - 40% secteur extracellulaire,
 - 2 % sect. Intracellulaire
 - le :reste : os, cartilage ,tissu conjonctif
- Na+: principal ion du secteur ExtraC : 143 meq à 154 meq /l
- Apports: 150-250meq/j →9 à 12 gr Nacl
- Sorties :sueurs, pertes digestives, urines +++ (0 à 400 meq/j)

Rappel physiologique

- Eau : seul solvant de l' organisme
- Rôle:
 - réaction biochimique
 - régulation de la température
- 50-70 % du poids corporel total réparti en :
 - 40 % sect. ExtraC :
 - Milieu Intra vasculaire : éléments figurés du sang, macromolécules .
 - milieu interstitiel : eau de substances dissoutes : urée, glucose, substance non diffusibles Na+
 - 60% sect. Intra C.
- Le volume d'eau Extra C est fonction du capital en Na+.
- Perte de Na+ ⇒ une déshydratation extra C.
- Rétention de Na+ ⇒ hyperhydratation extra C.

Rappel physiologique

- Eau intraC
- Les substances non diffusibles :
 - sels de potassium (k+), Mg, Sulfate, phosphates.
- •Le transfert d'eau entre les 2 secteurs est fonction de la concentration[] du secteur ExtraC en substances dissoutes non diffusibles (Na+) c'est à dire de la pression osmotique efficace exercée par le secteur Extra C:
- ↑[Na+] extraC ⇒ Eau sort des cellules
- ↓Na+] extraC ⇒ Eau entre dans la cellule.

Bilan des entrées et sorties

Sorties_:

- perspiration (perte insensible)
- perte exogène : sueurs aliments, urines, selles.
- Perte endogène : eau C

Régulation :

- boissons (soif),
- urines (diurèse 500 cc à 2 litres /24h)

Explorations Biologiques pour l'appréciation du volume hydrique

Extra C:

- protides totaux = 70g/l,
- Hématocrite = 45 %

Intra C:

- pression osmotique 297-303 mos/l,
- cations 154,
- anions 154.

La déshydratation extra C

 C'est une conséquence de la diminution du capital Na+.

Causes:

- Perte urinaire
- Perte digestive
- Perte cutanée

DH2O extra C: Pertes urinaires

- Diurèse osmotique :
 - Hyperglycémie.
 - Hypercalcémie
- Diurétique
- Insuffisance surrénalienne
- · Levée d'obstacle

DH2O extra C: Pertes digestives

Vomissement

Diarrhée

Aspiration

DH2O extra C: Pertes cutanées

•Sueurs +++

Brûlures

Dermatose bulleuse

Mucoviscidose

DH2O extra C : Clinique

Signes cutanés :

 peau gardant le plis (paroi abdominale, région sus claviculaires, face antérieure des cuisse, avant bras).



 Les globes oculaires: enfoncés et hypotoniques



Plis de déshydratation

Thoracique



Face



DH2O extra C : Clinique

- Signes Cardio-vasculaire :
 - TA diminuée,
 - pouls est accéléré (tachycardie),
 - avec la possibilité d'un collapsus (cas sévères.)

Absence de soif

DH2O extra C : examens biologiques

- Hémoconcentration : augmentation
 - Protides totaux :
 - Hématocrite :
- Insuffisance rénale fonctionnelle:
 - †Urée sanguine
 - Créatinine sanguine

L'hyperhydratation extra C: œdème

- Un œdème est défini comme une augmentation, du liquide interstitiel, infiltré dans les tissus, responsable d'une augmentation de volume de la zone anatomique présentant des oedèmes.
- Il s'agit d'une pathologie fréquente qui pose souvent le problème de sa cause.
- C'est une augmentation du capital sodé
- CSQ: rétention d' H2O pour assurer
 l' isotonie du milieu extra C.
- La rétention de Na+ est du à un défaut
- d'élimination rénale

Physiopathologie des ædèmes

- L'œdème résulte
- soit de l'augmentation du flux liquidien dirigé entre les différents tissus
 - c'est l'élévation de la pression dans les capillaires (partie finale des vaisseaux),
 - la diminution de la pression oncotique du plasma (pression due aux ions et aux autres produits présents dans les vaisseaux)
 - ou une augmentation de la perméabilité capillaire qui peut être en cause,
 - le drainage lymphatique étant alors saturé. Le liquide de l'œdème est un dérivé du plasma.
- soit de la diminution des capacités
- de drainage lymphatique.

Diagnostic différentiel: oedèmes localisés

• il faut différencier les Oedèmes localisés, qui relèvent d'une cause locale inflammatoire ou mécanique, des Oedèmes généralisés, qui sont dans presque tous les cas secondaires à une rétention de sel.

Les œdèmes localisés

- les œdèmes localisés ne témoignent pas d'une rétention Na+ et ou d'H2O.
- Exemples
- oblitération vasculaire : thrombophlébites,
- lymphangite, œdèmes inflammatoires
- œdèmes allergiques (QUINCKE)
- Piqûre d'insecte
- Insuffisance veineuses (varices)







Hyperhydratation extra C: Causes

- Insuffisance cardiaque globale ou Insuffisance cardiaque droite (ICD): ↓débit cardiaque ⇒ ↓Filtration glomérulaire ⇒ ↑ réabsorption tubulaire de Na+ suite à une ↑ de l'aldostérone.
- Cirrhoses ascitiques : hyperaldostéronisme llaire (↑pression tronc porte et/ou ↓pression oncotique)
- Syndrome néphrotique : hypoprotidémie ⇒
 ↓pression oncotique avec hyperaldostéronisme llaire
- Atteinte digestive: malabsorption,enteropathie exsudative
- Défaut d'apport

Hyperhydratation extra C: clinique

- Prise de poids.
- · Les œdèmes peuvent siéger au niveau
 - · sous cutané,
 - des séreuses
 - des viscères.

Œdèmes sous cutanés : siège

- Régions déclives (bas de dos).
- Sujet debout : membres inférieurs (chevilles) face interne du tibia,
- Paupière,
- Dos des mains
- Généralisés à tout le tissu c sous cutané.

Oedèmes « godet positif »



Interrogatoire

·Les antécédents personnels :

- Les antécédents allergiques ou de phlébite (cause locale) sont à rechercher,
- de même que les antécédents de maladie rénale, cardiaque ou du foie.

Interrogatoire

- Le mode de constitution des œdèmes est aussi essentiel:
 - les Oedèmes de l'insuffisance veineuse se manifestent en position debout, surtout lors de la marche, sont aggravés par la chaleur, et disparaissent avec la surélévation du membre;
 - les oedèmes d'origine rénale sont isolés et se constituent de façon rapide ;
 - l'association avec un essoufflement d'effort oriente vers une insuffisance cardiaque;
 - l'augmentation de la taille du ventre oriente vers une maladie du foie.



Œdèmes sous cutanés

· L'inspection:

 Augmentation du volume de la région œdémateuse, peau lisse, luisante, les saillies et sur plats normaux sont effacées. Les segments des membres prennent un aspect cylindrique.

Palpation :

- Signe du godet (dépression durable lors de la pression) , pression du doigt laisse un «godet »
- Les œdèmes de type rénal ou hépatique sont blancs, mous, indolores et gardent le godet.
- Les œdèmes cardiaques sont rosés, douloureuses, fermes et prennent mal le godet.

Épanchements des séreuses

- Synoviale articulaire = Hydarthrose du genou
- Plèvre = épanchement pleural uni ou bilatéral :
 pleurésie
- Péritoine = épanchement péritonéal : ascite
- Péricarde = épanchement péricardique : **péricardite**


les œdèmes viscéraux

- Latents ou bruyants très graves
 - Œdème aigu du poumon : OAP
 - Œdème laryngé
 - Œdème cérébral: HIC

Épanchement généralisé : anasarque









10/10/2021

Biologie

•L'hématocrite et les protides totaux ont peu de valeur car ils se confondent souvent avec la cause.

La déshydratation intra c (DH2O intra C).

 Le bilan en eau est négatif, avec augmentation de la pression osmotique efficace des liquides extra C.

Mécanismes suivants :

- Défaut d'apport :incapacité d'exprimer ou de satisfaire la soif (coma, sujet âgé..).
- Fuite rénale : diabète insipide
- Polyurie du coma diabétique
- Néphrite interstitielle
- Fuite cutanée ou respiratoire. : Hyperthermie, dyspnée.
- Fuite digestive.

DH2O intra C: clinique

- Soif impérieuse
- Sécheresse muqueuse buccale (face interne des joues, sillon inférieur de la langue)
- Perte de la moiteur axillaire
- Perte de poids
- Torpeur, agitation, délire aboutissant au coma profond

Complications :

 Hématome sous dural, intra cérébral (nourrisson +++) et sujet âgé

DH2O intra C: biologie

- Augmentation du taux des Électrolytes :
- hypernatrémie > 145 meq /l
- Osmolarité plasmatique: > 303 mosmol /l
- (Natremie+13) × 2 + glycémie × 5,5

L'hyperhydratation intra C.

- Mécanisme : Rétention d' H2O intra C : c' est le plus souvent le cas de l'insuffisance rénale.
- Insuffisance rénale aiguë : apport hydrique importants, libération massive d' H2O endogène
- Insuffisance rénale chronique : stade avancé avec apport exagérés d' H2O

L'hyperhydratation intra C.

Clinique :

- dégoût de l' H2O
- nausées, vomissements
- céphalées, crampes musculaires
- asthénie
- troubles psychiques, torpeur, voir coma.

• Biologie :

- ↓ Électrolytes : hyponatrémie, hypoosmolarité
- Suivant le type : syndrome
 de Schwartz Barter (sécrétion inapropriée
 d'hormone antidiurétique (ADH)

La déshydratation globale

•Mécanisme :Perte simultanée et considérable d'eau et de sel.

Signes cliniques et biologiques :
 Déshydratation intra et extra C

L'hyperhydratation globale_

- •L'accumulation d'eau est plus importante que celle de sel
- Anurie : trop de sel et d'eau.
- Sujet œdémateux avec défaut d'excrétion d'H2O et de Na+.
- Cirrhose et insuffisance cardiaque au stade terminal