Université Ferhat Abbas Faculté de médecine

Physiopathologies de l'hypertension portale

Pr CHIBANE azizchibane22@yahoo.fr

Objectifs

- Définir les différentes types d'hypertention portale
- Connaitre les bases anatomique et physiologiques du système porte
- Décrire les mécanismes physiopathologiques basées surtout sur les modifications hémodynamiques
- Enumérer les conséquences cliniques (complications)
- Enumérer les conséquences biologiques
- Enumérer les principales étiologies

Introduction

- L'hypertension portale (HTP) résulte de l'augmentation de la résistance à l'écoulement du sang dans la veine porte
- L'HTP est liée à un obstacle sur la circulation porte qui peut toucher tout(HTP totale) ou une partie du territoire porte (HTP segmentaire)
- Selon le siège de l'obstacle, on distingue différents types d'HTP (l'HTP cirrhotique et l'HTP non cirrhotique)


Définition

- L'hypertension portale (HTP) est définie par une augmentation de la pression dans le système porte
- ■Chez le malade atteint de cirrhose, l'HTP est définie par une différence de de pression (gradient) entre le territoire porte et le territoire cave inferieur (porto cave ou sus hépatique)supérieur à 5 mm Hg

Les manifestations cliniques de la cirrhose apparaissent quand ce gradient est supérieur à 10 mm Hg (seuil à partir duquel les varices œsophagiennes se développent)

Anatomie du système porte Vascularisation du foie

- Le foie reçoit une vascularisation double : artérielle et veineuse
- L'artère hépatique, née du tronc cœliaque, assure 30 % du débit sanguin hépatique, le reste provenant de la veine porte
- La veine porte est formée par la confluence des veines mésentérique supérieure, splénique et mésentérique inférieure
- La double vascularisation artérielle et veineuse permet au foie une meilleure résistance à l'anoxie




Anatomie du système porte Vascularisation du foie

- Avant l'entrée dans le parenchyme hépatique, l'artère et la veine porte se séparent en deux branches, droite et gauche
- En pénétrant dans le foie les branches de la veine porte et de l'artère hépatique se ramifient pour alimenter les différents lobes du foie puis se drainent dans les sinusoïdes
- Le sinusoïde hépatique est diffèrent du capillaire sanguin par
- Pores intra- et inter-cellulaires en nombres très élevés et un diamètre plus petit
- Pas de membrane basale péri-capillaire : fonction d'échange et d'oxygénation

Rappels Vascularisation du foie


 Le lobule hépatique est organisé autour d'une veine centrolobulaire, elle se draine dans les veines sus-hépatiques

Donc le sang arrive par la veine porte et l'artère hépatique se drainent dans les sinusoïdes hépatiques, puis dans la veine centrolobulaire qui elle-même se draine dans les veines sushépatiques qui se drainent dans la VCI



Lobule hépatique

Canal biliaire cellule de Kupffer hépatocytes



Branche de la Veine porte

Branche de l'artère hépatique

capillaires sinusoïdes

veine centrolobulaire

Cytologie du foie

- Le lobule hépatique est formé de 4 types cellulaires
- -Les **hépatocytes**
- Les cellules endothéliales : forment les parois des sinusoïdes
- + sont fenestrées permettant les échanges sanguins entre la sinusoïde et l'hépatocyte à travers l'espace de Disse
- Les cellules étoilées : contrôlent la contraction vasculaire des sinusoïdes permettant l'adaptation physiologique du débit sanguin intra hépatique
- Les cellules de Kupffer, sont les macrophages du foie qui vont phagocyter les bactéries

Physiologie du système porte

- ■25% du débit cardiaque arrive au foie par le pédicule hépatique
 Le système porte est un système de basse pression: la pression est plus élevé dans
 le système porte mais plus faible dans la VCI, la circulation du sang de la veine
 porte vers la VCI est permise par un gradient de pression : gradient de pression
 porto-systémique
- ■Ce gradient de pression est inferieur à 5 mm Hg Hg à l'état normal
- ■Ce gradient de pression porto-systémique entre la veine porte et les veines sus-hépatiques est indispensable à la traversée du sang dans le foie
- Le sang filtré, est drainé par 3 veines sus-hépatiques qui se rejoignent et qui se jettent dans la VCI puis dans l'oreillette droite

Fonctions du foie

- Le foie assure une fonction de synthèse et d'épuration
- Il assure le stockage des glucides et la libération du glucose
- Synthétise des facteurs de coagulation:
- Les facteurs vitamines K dépendants: II, VII,IX, X, ils sont pro-coagulants
- Le facteur V, il est aussi pro-coagulant,
- Protéine C, protéine S, antithrombine III, ils sont anticoagulants

Fonctions du foie

- Synthèse de l'albumine, qui assure le transport mais surtout le maintien de la pression oncotique
- Synthèse et élimination du cholestérol
- Transformation par l'hépatocyte de l'amoniac toxique en urée
- Production de la bilirubine à partir de l'hème
- Métabolisme des médicaments par le cytochrome P450

Différents types d'HTP


L'HTP est la conséquence d'un obstacle à l'écoulement du sang qui peut se produire:

- avant l'arrivée au foie : appelés blocs infra hépatiques sont liés à l'obstruction de la veine porte ou de ses branches extra hépatiques.
 par exemple une thrombose (caillot de sang) de la veine porte
- au niveau du foie : appelés blocs intra hépatiques, liés à l'existence d'une cirrhose
- après le foie appelés blocs supra hépatiques correspondent à l'obstruction des veines hépatiques ou de la portion sus-hépatique de la veine cave inférieure,

par exemple une tumeur rénale ou hépatique, thromboses des veines sus hépatiques ou syndrome de Budd Chiari

Différents types d'HTP

Différents types d'hypertension portale



Mécanismes responsables de l'hypertension portale

La pression dans la veine porte dépend de deux facteurs :

- la résistance vasculaire hépatique à la perfusion porte
- -et le débit sanguin dans la veine porte
- ■les perturbations hémodynamiques de l'HTP résulte

une augmentation des résistances vasculaires par augmentation du tonus vasculaire intra hépatique (vasoconstriction) avec baisse du débit sanguin sinusoïdal

Mécanismes responsables de l'hypertension portale

augmentation des résistances vasculaires intra hépatique:

- Atteinte du sinusoïde hépatique:
- Capillarisation des sinusoïdes
- Atteinte de l'endothélium sinusoïdal
- Dilatation des sinusoïdes
- Dépôts au niveau des sinusoïdes

Mécanismes responsables de l'hypertension portale

Atteinte du sinusoïde hépatique

- Capillarisation des sinusoïdes par
- Modifications du microenvironnement (stress oxydant, cytokines...)
- Endothelium fenêtré → Endothelium continu
- Fibrose perisinusoidale et développement d'une membrane basale

Capillaire sinusoïde hépatique → Capillaire sanguin

Conséquences:

- ☑ diffusion trans-endothéliale
- □ oxygénation des hépatocytes
- → tonus vasculaire

Mécanismes responsables de l'hypertension portale

Atteinte du sinusoïde hépatique

- Atteinte de l'endothélium sinusoïdal aboutissant à une obstruction des sinusoïdes par dysfonction des cellules endothéliales intra hépatiques:
- diminution de la production de monoxyde d'azote (NO) par diminution de l'activité de NO synthase, qui entraine: une augmentation du tonus vasculaire sinusoïdal
- Inflammation

Mécanismes responsables de l'hypertension portale

Atteinte du sinusoïde hépatique

Dilatation sinusoïdale

Centro-lobulaire: Obstacle circulation sus-hépatique:
 Cardiopathie congestive, Pericardite chronique constrictive

Mécanismes physiopathologiques Mécanismes responsables de l'hypertension portale

■rôle vasoconstricteur des cellules étoilées du foie par hyperproduction d'endotheline:

l'endotheline circulante augmente l'effet contractiles des cellules étoilées du foie péri sinusoïdales et participent à l'augmentation de la résistance vasculaire intra hépatique et à la diminution du flux sanguin sinusoïdal

Conséquences physiopathologiques

Modifications du tonus vasculaire splanchnique et systémique :

syndrome hyper kinétique

Est un état de vasoplégie systémique avec vasodilatation généralisée et augmentation des débits sanguins régionaux

la vasodilatation primitive dans le territoire splanchnique entraine une diminution du volume sanguin efficace avec hypotension artérielle à l'origine d'une stimulation du système sympathique, du système rénine angiotensine- aldostérone, et d'une augmentation de la libération d'ADH

Conséquences physiopathologiques formation de collatérales

- L'HTP entraîne la formation de collatérales, dont les principales sont les VO
- L'augmentation du gradient de pression portosystémique conduit à la formation de veines collatérales porto systémiques, qui touche principalement le territoire vasculaire :

supérieur : au niveau de l'estomac et l'oesophage, à l'origine des varices oeso gastriques

Conséquences cliniques Complications mineures

- la gastropathie d'hypertension portale : gastrite, érosions et ulcères.
- splénomégalie avec séquestration des cellules sanguines dans la rate (hypersplénisme) des leucocytes et des plaquettes, on peut donc observer une thrombopénie et une leucopénie
- circulation veineuse abdominale: dilatation des veines sous cutanées abdominales


Conséquences cliniques

Complications majeures

- hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes (VO)
- ascite: l'HTP en association avec l'hypo albuminémie (l'HTP est nécessaire mais insuffisante à la formation de l'ascite)
- encéphalopathie hépatique: l'HTP est une condition nécessaire, mais insuffisante. Elle doit aussi être associée à une insuffisance hépatocellulaire.
- hypertension artérielle pulmonaire

Etiologie

Les causes d'hypertension portale sont classées en fonction du site d'augmentation des résistances vasculaires à la circulation portale



Différents types d'hypertension portale

Etiologies de l'HTP 1. blocs sous hépatiques

- L'ascite est sois absente ou de faible abondance car le foie est sain
- Il peut s'agir de:
- De compression extrinsèque du tronc porte ou d'une de ses branches, surtout la veine splénique (HTP segmentaire) par une lésion tumorale, des adénopathies infectieuse ou malignes
- Atrésie de la veine porte
- Thrombose de la veine porte

Etiologies de l'HTP 2. blocs intra hépatiques

- Blocs post sinusoïdaux : obstacle en aval du sinusoïde, sur les veines centrolobulaires, dominé par la cirrhose
- blocs pré sinusoïdaux: obstacle avant le sinusoïde sur la dernière ramification porte:
- Bilharziose : ou schistosomiase est une maladie parasitaire due à un ver hématophage, le schistosome
- Fibrose hépatique congénitale
- Sclérose hépato portale: c'est une affection, caractérisée par un épaississement des parois du système porte et/ou extra-hépatique

Etiologies de l'HTP 3. blocs sus hépatiques

- Le **syndrome de Budd-Chiari** est l'ensemble des manifestations liées à l'existence d'un obstacle organique total ou partiel à l'écoulement du flux sanguin sus hépatique dans l'espace vasculaire situé entre les veinules hépatiques et la jonction entre la veine cave inférieure et l'oreillette droite, excluant donc les causes d'amont (syndrome d'obstruction sinusoïdale) et d'aval (causes cardiaques)
- On classe le syndrome de Budd-Chiari en syndrome de Budd-Chiari primitif ou secondaire :
- Budd-Chiari primitif est la conséquence d'un « thrombus » dans la veine
- Budd Chiari secondaire est la conséquence d'une compression par une tumeur ou un parasite...