

-Elle est sous la dépendance de 2 systèmes:

intrinsèque et extrinsèque.

Le tissu myocardique se contracte de façon rythmique: c'est l'automatisme cardiaque, sous la dépendance du système intrinsèque et soutenu par l'extrinsèque.

1-Le système intrinsèque

- •Il est formé par le tissu nodal ou système cardionecteur
- •L'innervation intrinsèque du cœur n'est pas effectuée par des nerfs mais par un tissu musculaire non différencié à l'intérieur du cœur. Ce tissu nodal ou cardionecteur va se condenser en 2 amas : les nœuds d'où partent les voies de conductions.


Organisation du tissu nodal

- •1er noeud : noeud sinusal (ou noeud de Keith et Flack) Il se trouve en situation sous endocardique au dessus du tubercule de Lower.
- •2ème noeud: noeud auriculo ventriculaire (ou noeud d'Aschoff-Tawara) est lui aussi en situation sous endocardique.

Les cellules conductrices : tissu nodal; tissu conducteur

Noeud sinusal(Keithet Flack)

Réseau de Purkinje




Noeud auriculoventriculaire(noeud de Tawara)


<u>Faisceau de Hiss</u>

Branches du faisceau de Hiss

Faisceau de His

- •qui nait du noeud précédent et chemine dans le septum inter ventriculaire et se divise en 2 branches:
- -Droite qui suit la bandelette ansiforme de Poirier et qui a sa terminaison se divise en réseau sous endocardique dans les parois ventriculaires: réseau de Purkinje.
- -Gauchequi se divise en une dizaine de branches traversant la cloison inter ventriculaire regroupées en 2 faisceaux (antérieur et postérieur) se terminant par un réseau de Purkinje.






Voies de conduction

- •La conduction entre le noeud sinusal et le noeud auriculo ventriculaire se fait à travers la paroi des oreillettes. On distingue cependant 3 voies de conduction privilégiées:
- Voie de Thorel(antérieure).
- •Voie de Bachman(moyenne).
- Voie de Wenckeback(postérieure).

voies pathologiques

•Il existe des voies pathologiques comme le faisceau de Kent qui court-circuite le noeud auriculo ventriculaire et entraîne une tachycardie (2 contractions rapprochées du ventricule).



2-Le système extrinsèque

- •L'innervation extrinsèque a 2 origines:
- parasympathique: nerfs vagues droit et gauche (10ème paire de nerfs crâniens)

- •orthosympathique: chaîne orthosympathique latéro-vertébrale, plus latérale et profonde, elle relie les ganglions:
- -cervical supérieur
- -cervical moyen
- -cervico-thoracique ou stellaire

- •Il y a 3 nerfs cardiaques parasympathiques (supérieur, moyen, inférieur) et 3 nerfs cardiaques orthosympathiques (supérieur, moyen, inférieur) par coté.
- Globalement, à droite et à gauche, il y a donc
 12 nerfs cardiaques qui convergent vers 2 plexus

Système parasympathique

- •nerf cardiaque supérieur (ou crânial)
- nerf cardiaque moyen
- Nerf cardiaque inférieur
- Parfois 4ème nerf cardiaque

Système orthosympathique:


- •nerf cardiaque supérieur
 - •nerf cardiaque moyen.
- •nerf cardiaque inférieur
- Tous ces nerfs convergent vers 2 plexus:
- •artériel ou antérieur: ganglion de Wrisberg.
- •profond ou veineux: plexus de Permann.

Plexus cardiaques

Nerfs cardiaques s'anastomosent à proximité du cœur formant 2 plexus:

Plexus veineux

- Situé derrière les atriums
- veine cave supérieure et veines pulmonaires
- ≪Formé par anastomose des:
 - Nerfs cardiaques du sympathique droit
 - Nerfs cardiaques moyens et inférieurs du vague droit





Plexus artériel


Antérieur

crosse de l'aorte
et artère pulmonaire

- Nerfs cardiaques des 2 sympathiques
- Nerfs cardiaques du vague gauche
- Nerfs supérieurs du vague droit







QUELQUES NOTIONS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES

- Noeud sinusal (Keith et Flack): c'est un centre rythmogène ou "pacemaker".
- Il se dépolarise spontanément ≈ **75 fois / min :**
- En réalité, en l'absence de facteurs hormonaux et d'influx nerveux inhibiteurs, sa fréquence intrinsèque de dépolarisation \approx **100 fois / min.**
- \Rightarrow le noeud sinusal marque la cadence de toutes les cellules contractiles cardiaques,
- \Rightarrow rythme sinusal \Rightarrow détermine la fréquence cardiaque.

Noeud auriculo-ventriculaire (Aschoff-Tawara) : Puis, l'influx nerveux atteint le noeud auriculo-ventriculaire situé dans le septum interauriculaire :

Ce trajet prend 0,04 s.

Faisceau de His : Le faisceau de His est le lien électrique qui unit les 2 oreillettes aux 2 ventricules (= ne sont donc pas reliés par des jonctions ouvertes).

Le SNA est capable de modifier le rythme cardiaque de base (= régi par le système de conduction intrinsèque).

Le <u>SNA sympathique (= l'"accélérateur")</u>: Augmente le rythme et la force du battement cardiaque.

Le centre cardio-accélérateur sympathique est situé dans le bulbe rachidien.

Le **SNA** parasympathique (= le "frein"): Ralentit le rythme cardiaque.


ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

L'électrocardiogramme ECG normal est composé de 5 ondes :

- Onde P: de faible amplitude; dure ≈ 0,08 s; correspond à la dépolarisation des oreillettes produite par le noeud sinusal;
- Complexe QRS: formé des ondes élémentaires Q, R et S; dure aussi ≈ **0,08 s**;

correspond à la dépolarisation ventriculaire; masque la repolarisation des oreillettes qui se produit en même temps; aboutit à la contraction des ventricules.

- Onde T: de faible amplitude; dure ≈ 0,16 s; produite par la repolarisation ventriculaire:



MERCI