# PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES EN RED.

## **SOCKETS II.**

## Índice de contenido

1.SOCKETS MULTICAST	2
2.ENVÍO DE OBJETOS A TRAVÉS DE SOCKETS	6
2.1.OBJETOS EN SOCKETS TCP	
2.2.OBJETOS EN SOCKETS UDP	9
3 SERVIDOR CON MÚLTIPLES CLIENTES SIMULTÁNEOS	10

### 1. SOCKETS MULTICAST

La clase **MulticastSocket** es útil para enviar paquetes a múltiples destinos simultáneamente.

Para poder recibir estos paquetes es necesario establecer un **grupo multicast**, que es un grupo de direcciones IP que comparten el mismo número de puerto. Cuando se envía un mensaje a un grupo de multicast, todos los que pertenezcan a ese grupo recibirán el mensaje; la pertenencia al grupo es transparente al emisor, es decir, el emisor no conoce el número de miembros del grupo ni sus direcciones IP.

Un grupo multicast se especifica mediante una dirección IP de clase D y un número de puerto UDP estándar. Las direcciones desde la 224.0.0.0 a la 239.255.255.255 están destinadas para ser direcciones de multicast. La dirección 224.0.0.0 está reservada y no debe ser utilizada.

La clase **MulticastSocket** tiene varios constructores (pueden lanzar la excepción IOException):

CONSTRUCTOR	MISIÓN
MulticastSocket ()	Construye un multicast socket dejando al sistema que elija un puerto de los que están libres
MulticastSocket (int port)	Construye un multicast socket y lo conecta al puerto local especificado.

Algunos métodos importantes son (pueden lanzar la excepción *IOException*):

MÉTODO	MISIÓN
joinGroup(InetAddress mcastaddr)	Permite al socket multicast unirse al grupo de multicast
leaveGroup(InetAddress mcastaddr)	El socket multicast abandona el grupo de multicast
send(DatagramPacket p)	Envía el datagrama a todos los miembros del grupo multicast.
receive(DatagramPacket p)	Recibe el datagrama de un grupo multicast

El esquema general para un **servidor multicast** que envía paquetes a todos los miembros del grupo es el siguiente:

//Se crea el socket multicast. No hace falta especificar puerto:

MulticastSocket ms = new MulticastSocket ();

//Se define el Puerto multicast:

int Puerto = 12345;

//Se crea el grupo multicast:

InetAddress grupo = InetAddress.getByName("225.0.0.1");

String msg = "Bienvenidos!!";

//Se crea el datagrama:

DatagramPacket paquete = new DatagramPacket(msg.getBytes(), msg.length(),grupo, Puerto);

//Se envía el paquete al grupo:

ms.send (paquete);

//Se cierra el socket:

ms.close();

Para que un cliente se una al grupo multicast primero crea un **MulticastSocket** con el puerto deseado y luego invoca al método *joinGroup()*. El cliente multicast que recibe los paquetes que le envía el servidor tiene la siguiente estructura:

<sup>1</sup> El bloque 224.0.0.0/24 es solo para enlaces multicast locales. Se usa para cosas como protocolos de enrutado. Los datagramas a estas direcciones no deberían ser reenviadas por los routers.

```
//Se crea un socket multicast en el puerto 12345:

MulticastSocket ms = new MulticastSocket (12345);

//Se configura la IP del grupo al que nos conectaremos:

InetAddress grupo = InetAddress.getByName ("225.0.0.1");

//Se une al grupo

ms.joinGroup (grupo);

//Recibe el paquete del servidor multicast:
byte[] buf = new byte[1000];

DatagramPacket recibido = new DatagramPacket(buf, buf.length);

ms.receive(recibido);

//Salimos del grupo multicast

ms.leaveGroup (grupo);

//Se cierra el socket:

ms.close ();
```

En el siguiente ejemplo tenemos un **servidor multicast** que lee datos por teclado y los envía a todos los clientes que pertenezcan al grupo multicast, el proceso terminará cuando se introduzca un asterisco:

```
import java.io.*;
import java.net.*;
   public class servidorMC1 {
   public static void main(String args[]) throws Exception {
       // FLUJO PARA ENTRADA ESTANDAR
       BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
       //Se crea el socket multicast.
       MulticastSocket ms = new MulticastSocket();
        int Puerto = 12345;//Puerto multicast
        InetAddress grupo = InetAddress.getByName("225.0.0.1");//Grupo
        String cadena="";
        while(!cadena.trim().equals("*")) {
            System.out.print("Datos a enviar al grupo: ");
            cadena = in.readLine();
            // ENVIANDO AL GRUPO
            DatagramPacket paquete = new DatagramPacket(cadena.getBytes(),
                cadena.length(), grupo, Puerto);
           ms.send(paquete);
            String msg = new String(paquete.getData());
            System.out.println ("Envio: " + msg.trim());
       ms.close ();//cierro socket
        System.out.println ("Socket cerrado ... ");
```

El **programa cliente** visualiza el paquete que recibe del servidor, su proceso finaliza cuando recibe un asterisco:

```
import java.io.*;
 import java.net.*;


    public class clienteMC1 {
     public static void main(String args[]) throws Exception {
         //Se crea el socket multicast
         int Puerto = 12345;//Puerto multicast
         MulticastSocket ms = new MulticastSocket(Puerto) ;
         InetAddress grupo = InetAddress.getByName("225.0.0.1") ;//Grupo
         //Nos unimos al grupo
         ms.joinGroup (grupo);
         String msg="";
         byte[] buf = new byte[1000];
         //
         while(!msg.trim().equals("*")) {
             //Recibe el paquete del servidor multicast
             DatagramPacket paquete = new DatagramPacket(buf, buf.length);
             ms.receive(paquete);
             //msg = new String(paquete.getData());
             //En lugar de hacerlo como en la línea anterior comentada,
             //lo hago así (Obtener la cadena) especificando que sólo
             //admito los bytes de la longitur correspondiente, para que
             //no lea bytes que están por debajo.
             msg = new String(paquete.getData(), 0, paquete.getLength());
             System.out.println ("Recibo: " + msg.trim());
         }
         ms.leaveGroup (grupo); //abandonamos grupo
         ms.close (); //cierra socket
         System.out.println ("Socket cerrado ... ");
```

Para probarlo ejecutamos el programa servidor en una consola y a continuación ejecutamos diferentes instancias del programa cliente:

```
E:\Java\UD3\javac servidorMC1.java

E:\Java\UD3\java servidorMC1
Datos a enviar al grupo: hola
Env|io: hola
Datos a enviar al grupo: enviando a todos
Env|io: enviando a todos
Datos a enviar al grupo: los de mi grupo
Env|io: los de mi grupo
Datos a enviar al grupo: *
Socket cerrado ...

E:\Java\UD3>
```



### 2. ENVÍO DE OBJETOS A TRAVÉS DE SOCKETS

Hasta ahora hemos estado intercambiando cadenas de caracteres entre programas cliente y servidor. Pero los stream soportan diversos tipos de datos como son los bytes, los tipos de datos primitivos, caracteres y objetos.

Vamos a ver cómo se pueden intercambiar objetos entre programas emisor y receptor (en sockets UDP) o entre programas cliente y servidor (en sockets TCP) usando sockets.

#### 2.1. OBJETOS EN SOCKETS TCP

Las clases **ObjectInputStream** y **ObjectOutputStream** nos permiten enviar objetos a través de sockets TCP. Utilizaremos los métodos *readObject()* para leer el objeto del stream y *writeObject()* para escribir el objeto al stream. Usaremos el constructor que admite un **InputStream** y un **OutputStream**, Para preparar el flujo de salida para escribir objetos escribimos:

ObjectOutputStream outObjeto = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());

Para preparar el flujo de entrada para leer objetos escribirnos:

ObjectInputStream inObjeto = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());

Las clases a las que pertenecen estos objetos deben implementar la interfaz **Serializable**<sup>2</sup>. Por ejemplo, sea la clase *Persona* con 2 atributos, nombre y edad, constructor y los métodos *get* y *set* correspondientes:

<sup>2</sup> Un objeto serializable es un objeto que se puede convertir en una secuencia de bytes. Para que un objeto sea serializable, su clase debe implementar la interfaz **java.io.Serializable**. Esta interfaz no define ningún método. Simplemente se usa para indicar que para aquellas clases, sus instancias pueden ser convertidas a secuencias de bytes (y posteriormente reconstruídas). Objetos tan comunes como String, Vector o ArrayList implementan Serializable, de modo que pueden ser serializados y reconstruídos más tarde.

<sup>3</sup> Informa al compilador que no debe producir la advertencia serialVersionUID, que es un número de versión que posee cada clase Serializable, el cual es usado en la deserialización para verificar que el emisor y el receptor de un objeto serializado mantienen una compatibilidad en lo que a serialización se refiere con respecto a la clases que tienen cargadas (el emisor y el receptor).

Podemos intercambiar objetos *Persona* entre un cliente y un servidor usando sockets TCP.

Por ejemplo el programa servidor crea un objeto *Persona*, dándole valores y se lo envía al programa cliente, el programa cliente realiza los cambios oportunos en el objeto y se lo devuelve modificado al servidor. El **programa servidor** es el siguiente:

```
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Servidor10bjeto {
    public static void main(String[] arg) throws IOException, ClassNotFoundException {
        int numeroPuerto = 6000;// Puerto
        ServerSocket servidor = new ServerSocket(numeroPuerto) ;
        System.out.println("Esperando al cliente .... ");
        Socket cliente = servidor.accept();
        // Se prepara un flujo de salida para objetos
        ObjectOutputStream outObjeto = new ObjectOutputStream(cliente.getOutputStream());
        // Se prepara un objeto y se envia
        Persona per = new Persona ("Juan", 20);
        outObjeto.writeObject(per); //enviando objeto
        System.out.println("Envio: " + per.getNombre() +"*"+ per.getEdad());
        //Se obtiene un stream para leer objetos
        ObjectInputStream inObjeto = new ObjectInputStream(cliente.getInputStream()) ;
        Persona dato = (Persona)inObjeto.readObject();
        System.out.println("Recibo: "+dato.getNombre()+"*"+dato.getEdad());
        // CERRAR STREAMS y SOCKETS
        outObjeto.close() ;
        inObjeto.close();
        cliente.close();
        servidor.close();
```

El **programa cliente** es el siguiente:

```
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Cliente10bjeto {
    public static void main(String[] arg) throws IOException, ClassNotFoundException{
        String Host = "localhost";
        int Puerto = 6000;//puerto remoto
        System.out.println("PROGRAMA CLIENTE INICIADO .... ");
        Socket cliente = new Socket (Host, Puerto);
        //Flujo de entrada para objetos
        ObjectInputStream perEnt = new ObjectInputStream(cliente.getInputStream()) ;
        //Se recibe un objeto
        Persona dato = (Persona) perEnt.readObject() ;//recibo objeto
        System.out.println ("Recibo: "+dato.getNombre () +"*"+dato.getEdad());
        //Modifico el objeto
        dato.setNombre (" Juan Ramos");
        dato.setEdad(22);
        //FLUJO DE salida para objetos
        ObjectOutputStream perSal = new ObjectOutputStream(cliente.getOutputStream()) ;
        // Se envía el objeto
        perSal.writeObject(dato) ;
        System.out.println ("Envio: "+dato. getNombre () +" * "+dato. getEdad ()) ;
        //CERRAR STREAMS y SOCKETS
        perEnt.close();
       perSal.close();
        cliente.close();
    }
```

La compilación y ejecución se muestra a continuación:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Y:\Java\UD3>javac Servidor10bjeto.java

Y:\Java\UD3>java Servidor10bjeto
Esperando al cliente ...
Envio: Juan*20
Recibo: Juan Ramos*22

Y:\Java\UD3>_
```

```
Y:\Java\UD3>javac Cliente10bjeto.java
Y:\Java\UD3>java Cliente10bjeto
PROGRAMA CLIENTE INICIADO ....
Recibo: Juan*20
Envio: Juan Ramos * 22
Y:\Java\UD3>
```

#### 2.2. OBJETOS EN SOCKETS UDP

Para intercambiar objetos en sockets UDP utilizaremos las clases **ByteArrayOutputStream** y **ByteArrayInputStream**. Se necesita convertir el objeto serializable a un array de bytes, ya que en el DatagramPacket se espera un array de bytes. Por ejemplo, para convertir un objeto *Persona* a un array de bytes escribimos las siguientes líneas:

```
Persona persona = new Persona("Maria", 22);
//CONVERTIMOS OBJETO A BYTES

ByteArrayOutputStream bs= new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream (bs);
out.writeObject(persona);//escribir objeto Persona en el stream
out.close(); //cerrar stream
byte[] bytes = bs.toByteArray(); // objeto en bytes
```

Para convertir los bytes recibidos por el datagrama en un objeto *Persona* escribimos:

```
// RECIBO DATAGRAMA
byte[] recibidos = new byte[1024];
DatagramPacket paqRecibido = new DatagramPacket(recibidos, recibidos.length);
socket.receive(paqRecibido);//recibo el datagrama
// CONVERTIMOS BYTES A OBJETO
ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(recibidos);
ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais);
Persona persona = (Persona) in.readObject();//obtengo objeto
in.close();
```

Este código es aplicable para convertir cualquier objeto serializable a array de bytes y viceversa.

## 3. SERVIDOR CON MÚLTIPLES CLIENTES SIMULTÁNEOS.

Hasta ahora los programas servidores vistos sólo son capaces de atender a un cliente en cada momento, pero lo más típico es que un programa servidor pueda atender a muchos clientes simultáneamente. La solución para poder atender a múltiples clientes está en el **multihilo**, cada cliente será atendido en un hilo.

El esquema básico en sockets TCP sería construir un único servidor con la clase **ServerSocket** e invocar al método *accept()* para esperar las peticiones de conexión de los clientes. Cuando un cliente se conecta, el método *accept()* devuelve un objeto **Socket**, éste se usará para crear un hilo cuya misión es atender a este cliente. Después se vuelve a invocar a *accept()* para esperar a un nuevo cliente; habitualmente la espera de conexiones se hace dentro de un bucle infinito:

Todas las operaciones que sirven a un cliente en particular quedan dentro de la clase hilo. El hilo permite que el servidor se mantenga a la escucha de peticiones y no interrumpa su proceso mientras los clientes son atendidos.

Por ejemplo, supongamos que el cliente envía una cadena de caracteres al servidor y el servidor se la devuelve en mayúsculas, hasta que recibe un asterisco que finalizará la comunicación con el cliente. El proceso de tratamiento de la cadena se realiza en un hilo, en este caso se llama *HiloServidor*:

```
import java.io.*;
import java.net.*;
   public class HiloServidor extends Thread{
       BufferedReader fentrada;
       PrintWriter fsalida;
        Socket socket = null;
       public HiloServidor(Socket s) {//CONSTRUCTOR
            socket =s;
            //se crean flujos de entrada y salida
            try{
                fsalida = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true);//True significa que
                //el bufer de salida se vacía
                fentrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())) ;
                }catch( IOException e ) {
            System.out.println( "Excepción de entrada/salida" );
        }
        public void run() {//tarea a realizar con el cliente
            String cadena="";
            try{
                while (!cadena.trim().equals("*")) {
                    System.out.println("COMUNICO CON: "+ socket.toString());
                    cadena = fentrada.readLine();//obtener cadena
                    fsalida.println(cadena.trim().toUpperCase());//enviar mayúscula
                }// fin while
                System.out.println("FIN CON: "+ socket.toString());
                fsalida.close();
                fentrada.close();
                socket.close() ;
                }catch( IOException e ) {
            System.out.println( "Excepción de entrada/salida" );
        }
```

Como programa cliente podemos ejecutar el programa *ejemplo2Cliente.java* que se creó anteriormente. El programa se conectará con el servidor en el puerto 6000 y le enviará cadenas introducidas por teclado; cuando le envíe un asterisco el servidor finalizará la comunicación con el cliente. El cliente finaliza cuando se detien la entrada de datos mediante las teclas Ctrl+C o Ctrl+Z.

```
import java.io.*;
import java.net.*;
]public class ejemplo2Cliente {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String Host = "localhost";
        int Puerto = 6000;// puerto remoto
        try{
            Socket Cliente = new Socket (Host, Puerto);
            // CREO FLUJO DE SALIDA AL SERVIDOR
            PrintWriter fsalida = new PrintWriter(Cliente.getOutputStream(), true);
            // CREO FLUJO DE ENTRADA AL SERVIDOR
            BufferedReader fentrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(Cliente.getInputStream()));
            // FLUJO PARA ENTRADA ESTANDAR
            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
            String cadena, eco="";
            System.out.print("Introduce cadena: ");
            cadena = in.readLine();//lectura por teclado
            while(cadena !=null) {
                fsalida.println(cadena); //envio cadena al servidor
                eco=fentrada.readLine(); //recibo cadena del servidor
                System.out.println(" =>ECO: "+eco);
                System.out.print("Introduce cadena: ");
                cadena = in.readLine();//lectura por teclado
            fsalida. close () ;
            fentrada.close();
            System.out.println("Fin del envio ... ");
            in.close();
            Cliente.close();
         }catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
    }//
```

A continuación se muestra un momento de la ejecución, primero se ejecuta el programa servidor ya continuación el programa cliente; se puede observar cómo todos los clientes conectados están siendo atendidos por el servidor de forma simultánea.

```
Y:\Java\UD3\javac HiloServidor.java
Y:\Java\UD3\javac Servidor.java
Y:\Java\UD3\javac Servidor.java
Y:\Java\UD3\javac Servidor
Servidor iniciado ...
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53460,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53460,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53460,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53461,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53461,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53461,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53467,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53467,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53467,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53467,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53461,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53461,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53461,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53460,localport=60001
COMUNICO CON: SocketIaddr=/127.0.0.1,port=53460,localport=60001
```

