

Procédure d'installation et de configuration de MDT sur Windows Server 2022 pour déployer Windows 11 22H2

Prérequis :

- Un serveur sous Windows Server 2022, joint au domaine.
- Les rôles AD DS, DNS et DHCP déjà opérationnels (environnement Active Directory fonctionnel).
- Un compte administrateur du domaine.
- L'image ISO de Windows 11 22H2.
- Le rôle Windows Deployment Services (WDS) installé sur le serveur.


1. Installation de Microsoft Deployment Toolkit (MDT)



1. Télécharger MDT

- Récupérez la dernière version de MDT sur le site de Microsoft (Microsoft Deployment Toolkit).

2. Installer MDT

- Lancez l'installation de MDT sur le serveur.
- Acceptez les conditions, laissez les options par défaut et terminez l'installation.





3. Installation de l'ADK (Assessment and Deployment Kit)

- Téléchargez et installez l'ADK Windows pour Windows 11, ainsi que le module additionnel « Windows PE Add-On ».

- Au cours de l'installation de l'ADK, sélectionnez au minimum les composants suivants :
 - Deployment Tools
 - Windows Preinstallation Environment (Windows PE) (après installation du module PE Add-On)



Kit de déploiement et d'évaluation Windows



Spécifier un emplacement

- ☒ Installer le Kit de déploiement et d'évaluation Windows sur l'ordinateur

Chemin d'installation :

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\

Parcourir...

- ☐ Télécharger le Kit de déploiement et d'évaluation Windows pour l'installation sur un autre ordinateur

Chemin de téléchargement :

C:\Users\Administrateur\Downloads\Windows Kits\10\ADK

Parcourir...

Estimation de l'espace disque nécessaire : 1,5 Go
Espace disque disponible : 47,7 Go

Suivant

Annuler

Sélectionnez les fonctionnalités à installer

Cliquez sur le nom d'une fonctionnalité pour plus d'informations.

☐ Outils de compatibilité des applications

☒ Outils de déploiement

☒ Concepteur de fonctions d'acquisition d'images et de c

☒ Concepteur de configuration

☒ Outil de migration utilisateur (USMT)

☐ Outil Gestion de l'activation en volume (VAMT)

☐ Windows Performance Toolkit

☐ Générateur de modèle Microsoft User Experience Virtua

☐ Microsoft Application Virtualization (App-V) Sequencer

☐ Outil automatique Microsoft Application Virtualization (

☐ Media eXperience Analyzer

Outils de déploiement

Taille : 100,2 Mo

- Outil Gestion et maintenance des images de déploiement (DISM). Pour utiliser les applets de commande DISM, vous devez également installer [PowerShell 3.0](#).
- OEM Activation 2.5 et 3.0 outils.
- Assistant Gestion d'installation (SIM).
- OSDIMG, BCDBoot, DISMAPI, WIMGAPI et autres outils et interfaces.

Outils permettant de personnaliser et de gérer les images Windows et d'automatiser l'installation.

inclut

Estimation de l'espace disque nécessaire : 813,3 Mo

Espace disque disponible : 47,7 Go



Précédent

Installer

Annuler

Spécifier un emplacement

- ☒ Installer le Extensions de l'environnement de préinstallation Windows (WinPE) du Kit de déploiement et d'évaluation Windows sur l'ordinateur

Chemin d'installation :

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\

Parcourir...

* Chemin d'installation commune du Kit Windows utilisé

- ☐ Télécharger le Extensions de l'environnement de préinstallation Windows (WinPE) du Kit de déploiement et d'évaluation Windows pour l'installation sur un autre ordinateur

Chemin de téléchargement :

C:\Users\Administrateur\Downloads\Windows Kits\10\ADKWinPEAddons

Parcourir...

Estimation de l'espace disque nécessaire : 3,6 Go

Espace disque disponible : 46,8 Go

Suivant

Annuler

Sélectionnez les fonctionnalités à installer

Cliquez sur le nom d'une fonctionnalité pour plus d'informations.

☒ Env. de préinstallation de Windows (Windows PE)

Env. de préinstallation de Windows (Windows PE)

Taille : 3,6 Go

- Windows PE (x86)
- Windows PE (AMD64)
- Windows PE (ARM)
- Windows PE (ARM64)

Système d'exploitation minimal conçu pour préparer un ordinateur à l'installation et à la maintenance de Windows.

Inclut :

Estimation de l'espace disque nécessaire : 3,6 Go
Espace disque disponible : 46,8 Go

Précédent


Installer

Annuler

4. Vérification de l'installation

- Assurez-vous que le raccourci « Deployment Workbench » (Console MDT) est disponible dans le menu Démarrer.


2. Préparation de l'environnement MDT



1. Création du partage MDT

- Ouvrez « Deployment Workbench ».

- Faites un clic droit sur « Deployment Shares » et sélectionnez « New Deployment Share ».



New Deployment Share Wizard



Path

Specify the location of the network share for this deployment type.

Deployment share path:

W:\DeploymentShare

Browse...

Path

Share

Descriptive Name

Options

Summary

Progress

Confirmation

Previous Next Cancel

- Spécifiez un chemin (par exemple : **D:\DeploymentShare**) et un nom pour le partage (par exemple « MDTShare »).



Share

Path

Share

Descriptive Name

Options

Summary

Progress

Confirmation

Specify the share name to be used with the specified local path. If the share already exists on this computer, it must point to the path specified for this deployment share.

Share name:

Full path UNC path: \\SRV-WDS\DeploymentShare\$

Previous

Next

Cancel



Descriptive Name

Path
Share
Descriptive Name
Options
Summary
Progress
Confirmation

Specify a descriptive name for the deployment share.

Deployment share description:


MDT Deployment Share

Previous

Next

Cancel

- Laissez les options par défaut et terminez l'assistant.
- Une fois le partage créé, configurez les permissions pour autoriser la lecture/écriture aux comptes nécessaires (en général les administrateurs, et les comptes de service MDT si utilisés).



2. Configuration des propriétés du partage de déploiement

- Dans « Deployment Workbench », faites un clic droit sur le déploiement créé (ex. « MDTShare ») puis « Properties ».
- Dans l'onglet **Rules**, vérifiez ou ajustez les paramètres (Bootstrap.ini et CustomSettings.ini) selon vos besoins (langue, time zone, configuration automatique, etc.).

3. Intégration de WDS avec MDT

- Assurez-vous que Windows Deployment Services est installé et configuré sur le serveur.
- WDS fournira l'environnement PXE pour démarrer le déploiement de l'image MDT.


3. Importation de l'Image de Windows 11 22H2 dans MDT

1. Préparation de l'image Windows 11


- Montez l'ISO de Windows 11 22H2 sur le serveur (par exemple, via une lettre de lecteur virtuelle).
- Repérez les fichiers d'installation dans le répertoire « Sources » (le fichier **install.wim** en particulier).

2. Importation de l'OS dans MDT

- Dans « Deployment Workbench », développez votre partage de déploiement, faites un clic droit sur « Operating Systems » puis sélectionnez « Import Operating System ».



- Choisissez le type d'import (Full set of source files si vous utilisez directement l'ISO montée ou Custom si vous utilisez un WIM).



- Pointez vers le répertoire contenant les sources (par exemple le lecteur virtuel monté).



Source

OS Type
Source
Image
Setup
WDS Server
Destination
Summary
Progress
Confirmation

In order to add an operating system, all the files for that operating system need to be copied to the deployment share. Specify the location of these files (typically a CD drive).

Source directory:

D:\

Browse...

☐ Move the files to the deployment share instead of copying them.

Previous

Next

Cancel

- Laissez les options par défaut, nommez l'OS de manière significative (ex. « Windows 11 22H2 x64 ») et terminez l'assistant.



Destination

OS Type
Source
Image
Setup
WDS Server
Destination
Summary
Progress
Confirmation

Specify the name of the directory that should be created for these operating system files.

Destination directory name:

Previous

Next


Cancel



Progress

OS Type
Source
Image
Setup
WDS Server
Destination
Summary
Progress
Confirmation

Copying "D:\sources\bootsvc.dll" to "W:\DeploymentShare\Operating Systems\Windows 11 Pro 22H2\sources\bootsvc.dll" (9%)



Opération « import » en cours sur la cible « Operating system ».

Stop Execution

Previous

Finish

Cancel



Confirmation

OS Type
Source
Image
Setup
WDS Server
Destination
Summary
Progress
Confirmation



The process completed successfully.

Opération « import » en cours sur la cible « Operating system ».
Creating new item named Windows 11 Education in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\Operat
Creating new item named Windows 11 Education N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\Oper
Creating new item named Windows 11 Enterprise in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\Operati
Creating new item named Windows 11 Enterprise N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\Oper
Creating new item named Windows 11 Pro in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\Operating Sys
Creating new item named Windows 11 Pro N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\Operating S
Creating new item named Windows 11 Pro Education in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\Op
Creating new item named Windows 11 Pro Education N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001:\M
Creating new item named Windows 11 Pro for Workstations in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS001
Creating new item named Windows 11 Pro N for Workstations in Windows 11 Pro 22H2 install.wim at DS
Import processing finished.

Save Output...

View Script

Previous

Finish

Cancel

- Supprimez les images inutiles.

Deployment Workbench

- > Information Center
- > Deployment Shares
 - > MDT Deployment Share (W:\DeploymentShare)
 - > Applications
 - > Operating Systems
 - > Out-of-Box Drivers
 - > Packages
 - > Task Sequences
 - > Advanced Configuration
 - > Monitoring

Name	De
Windows 11 Education in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Education N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Enterprise in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Enterprise N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Pro Education in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Pro Education N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Pro for Workstations in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Pro N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Pro N for Workstations in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W
Windows 11 Pro N in Windows 11 Pro 22H2 install.wim	W


3. Création d'un dossier d'application (optionnel)

- Si vous souhaitez intégrer des applications supplémentaires (drivers, packages ou logiciels), vous pouvez le faire dans la section « Applications » de la console MDT.

4. Création d'une Séquence de Tâches (Task Sequence)

1. Nouvelle séquence de tâches

- Dans « Deployment Workbench », faites un clic droit sur « Task Sequences » et sélectionnez « New Task Sequence ».
- Donnez un ID et un nom à la séquence (ex. « TS-Win11-22H2-Deployment »).
- Sélectionnez le template « Standard Client Task Sequence ».
- Choisissez l'OS que vous avez importé précédemment.
- Définissez les paramètres de l'Administrateur local, puis terminez.





General Settings

General Settings

Select Template

Select OS

Specify Product Key

OS Settings

Admin Password

Summary

Progress

Confirmation

Specify general information about this task sequence. The task sequence ID is used internally as part of the deployment process. The task sequence name and comments are displayed by the deployment wizard.

Task sequence ID:

Task sequence name:

Task sequence comments:

[Previous](#)[Next](#)[Cancel](#)



Select Template

General Settings

Select Template

Select OS

Specify Product Key

OS Settings

Admin Password

Summary

Progress

Confirmation

The following task sequence templates are available. Select the one you would like to use as a starting point.

Standard Client Task Sequence

A complete task sequence for deploying a client operating system

Previous

Next

Cancel



Select OS

General Settings
Select Template
Select OS
Specify Product Key
OS Settings
Admin Password
Summary
Progress
Confirmation

The following operating system images are available to be deployed with this task sequence. Select the one to use.

Operating Systems
Windows 11 Pro in Windows 11 Pro 22H2 install.wim

Previous

Next

Cancel



Admin Password

General Settings
Select Template
Select OS
Specify Product Key
OS Settings
Admin Password
Summary
Progress
Confirmation

Specify the local Administrator password for this task sequence.

- ☒ Use the specified local Administrator password.

Administrator Password:

••••••••

Please confirm Administrator Password:

••••••••


- ☐ Do not specify an Administrator password at this time.

The local Administrator password will be provided during the deployment of this task sequence, so it is not needed as part of the task sequence definition.

Previous


Next


Cancel



2. Personnalisation de la séquence de tâches

- Après création, faites un clic droit sur la séquence, sélectionnez « Propriétés » pour ajuster les étapes :
 - Configuration du partitionnement du disque.
 - Intégration de drivers spécifiques si nécessaire.
 - Installation des applications (si ajoutées précédemment).





5. Génération des images de boot MDT et Intégration à WDS

1. Générer les images de boot

- Retournez dans les propriétés du partage de déploiement.
- Dans l'onglet « Windows PE » (ou « WinPE »), sélectionnez les plateformes x86 et/ou x64 en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur « Update Deployment Share » pour générer ou mettre à jour les images de boot.

Propriétés de : MDT Deployment Share (W:\DeploymentShare)



General Rules Windows PE Monitoring

Description: MDT Deployment Share

Comments:

Network (UNC) path: \\SRV-WDS\DeploymentShare\$

Local path: W:\DeploymentShare


Platforms Supported

☐ x86

☒ x64

☐ Enable multicast for this deployment share (requires Windows Server 2008 R2 Windows Deployment Services)


OK Annuler Appliquer Aide





2. Intégrer les images de boot dans WDS

- Ouvrez la console WDS.

- Dans la section « Boot Images », ajoutez l'image de démarrage générée par MDT (fichier WIM situé dans le répertoire **Boot** du deployment share, par exemple **\\Serveur\MDTShare\Boot\LiteTouchPE_x64.wim**).
- Cette image de boot sera présentée aux postes clients lors du démarrage PXE.





Images de démarrage 2 image(s) de démarrage			
Nom de l'image	Architecture	État	Taille décompressée
Windows 11 (Boot)	x64	Hors connexion	2036 Mo
Lite Touch Windows PE (x64)	x64	En ligne	2093 Mo

6. Déploiement sur un Poste Client

1. Démarrer le poste client en PXE

- Configurez la machine cible pour démarrer sur le réseau (PXE).
- Le poste devrait trouver le serveur WDS et présenter l'image de boot MDT.

2. Lancement du processus MDT

- Au démarrage, MDT vous guidera à travers les étapes de sélection de la séquence de tâches, de l'OS à déployer, et d'autres paramètres selon votre configuration.
- Lancez le déploiement. MDT appliquera l'image Windows 11 22H2, installera les drivers et les applications définies, puis effectuera les actions de post-déploiement (reboot, jonction au domaine si configurée, etc.).

7. Vérifications Post-Déploiement

1. Vérifier l'installation

- Une fois le poste démarré, vérifiez que Windows 11 22H2 est bien installé.
- Assurez-vous que les pilotes critiques, les paramètres régionaux et les applications ajoutées sont en place.