



# 第9章 设备管理

- 本章内容
  - 1. 设备管理的基本概念
  - 2. 大容量存储器（机械硬盘与固态硬盘）
  - 3. 时钟
  - 4. I/O系统的层次架构
  - 5. 设备驱动程序
  - 6. 中断处理程序
  - 7. 设备独立内核软件





# 思考：程序如何与硬件交互？

用户视角：

```
Printf("Hello");
```

硬件视角：

- UART芯片
- 显卡
- 磁盘控制器

## ■ 核心问题：

- CPU如何控制设备？
- 设备如何通知CPU？
- 如何统一管理不同设备？





# I/O设备分类

- 按使用特性：

- 人机交互设备：键盘、鼠标、显示器
- 存储设备：硬盘、U盘、光驱
- 网络通信设备：网卡、调制解调器

- 按传输速率：

- 低速：键盘（10B/s）、鼠标（100B/s）
- 中速：打印机（100KB/s）
- 高速：磁盘（100MB/s）、网卡（1GB/s）

- 按信息交换单位：

- 块设备：硬盘、U盘（可随机访问）
- 字符设备：键盘、串口（流式访问）
- 网络设备：网卡（数据包）





# 设备控制器


- I/O设备通常由机械部件（物理设备）和电子部件（控制器）组成。
- "双面"接口模型：设备控制器是CPU与物理设备之间的桥梁。
  - 1. 面向CPU的接口（即I/O接口）：
    - 通过系统总线连接
    - 包含I/O端口（寄存器）：数据、状态、控制
    - 作用：接收CPU的高级指令，提供数据缓冲
  - 2. 面向设备的接口（即设备接口）：
    - 通过专用电缆连接硬件
    - 发送底层电子信号（如驱动电机、控制磁头）
    - 作用：屏蔽物理细节，执行具体动作
- I/O端口的三种类型：

数据端口 (Data)	存放输入/输出数据 (缓冲)
状态端口 (Status)	指示设备忙/闲、错误 (握手)
控制端口 (Ctrl)	接收启动、复位等命令





# 设备控制器组成图




- CPU与控制器的接口：实现CPU与设备控制器之间的通信。
- 控制器与设备的接口：实现设备与设备控制器之间的通信。
- I/O逻辑：实现对设备的控制，它负责接收命令、对命令进行译码、再根据译出的命令控制设备。






# 总线I/O系统结构

- CPU和内存直接连接到总线上, I/O设备通过设备控制器连接到总线上。





# 典型的PC总线结构







# PC中的设备I/O端口位置（部分）

I/O address range (hexadecimal)	device
000-00F	DMA controller
020-021	interrupt controller
040-043	timer
200-20F	game controller
2F8-2FF	serial port (secondary)
320-32F	hard-disk controller
378-37F	parallel port
3D0-3DF	graphics controller
3F0-3F7	diskette-drive controller
3F8-3FF	serial port (primary)



# I/O控制方式概览

## 四种I/O控制方式对比



逐步解放CPU







# 程序控制I/O（轮询）

## ■ 工作原理

```
// CPU不断查询设备状态  
while (!(inb(STATUS_PORT) & READY))  
    ; // 等待设备就绪  
outb(DATA_PORT, data); // 写入数据
```



- ## ■ 优缺点:
- 简单易实现
  - CPU利用率极低
  - 适用于低速、简单设备







# 中断驱动I/O

## ■ 工作原理

- 1. CPU发起I/O请求后继续执行其他任务
- 2. 设备完成操作后发送中断信号
- 3. CPU响应中断，处理I/O结果




- 关键改进：CPU不再忙等
- 缺点：每次中断都需要CPU介入






# DMA (直接内存访问)

- 核心思想：让DMA控制器代替CPU传输数据
- 工作流程：
  - 1. CPU配置DMA控制器（源地址、目标地址、传输长度）
  - 2. DMA控制器直接在内存和设备间传输数据
  - 3. 传输完成后DMA发送中断通知CPU
- DMA与CPU并发执行：




- 优点：大幅减少CPU介入，适合大批量数据传输





# DMA传输的六个步骤






# 通道控制方式

- 通道的本质：独立的I/O处理器
- 工作方式：
  - CPU发送通道程序（Channel Program）
  - 通道自主执行多个I/O操作
  - 完成后通知CPU
- 应用场景：大型主机、高端服务器

## 四种控制方式对比

方式	CPU介入	硬件成本	数据传输量	适用场景
程序控制	极高	低	小	简单字符设备
中断驱动	高	中	中	键盘、鼠标
DMA	低	中	大	磁盘、网卡
通道	极低	高	极大	大型机





# 硬盘

## ■ 核心问题

- 机械硬盘和固态硬盘有什么本质区别？
- 为什么需要磁盘调度？
- 分区和格式化到底做了什么？






# 机械硬盘物理结构


## ■ 核心部件

- 盘片 (Platter)
  - 磁道 (Track)
  - 扇区 (Sector)
  - 柱面 (Cylinder)
- 磁头 (Head)
- 磁头臂 (Arm)
- 主轴 (Spindle)



## ■ 存储原理

- 磁性记录





# 机械硬盘访问时间


- 总访问时间 = 寻道时间 + 旋转延迟 + 传输时间
- 示例计算：

假设：7200RPM硬盘，平均寻道8ms

- 寻道时间：8ms
  - 旋转延迟： $60\text{s}/7200/2 = 4.17\text{ms}$
  - 传输时间： $4\text{KB} / 100\text{MB/s} \approx 0.04\text{ms}$
- 

总计： $\approx 12\text{ms}$

- 性能瓶颈：机械运动（寻道、旋转）





# 固态硬盘 (SSD) 结构

- 核心组件:

- NAND Flash芯片 (存储介质)
- 控制器 (FTL固件)
- DRAM缓存

- 存储层次:


- 芯片 (Chip)

- 平面 (Plane)

- 块 (Block, 256KB-4MB)

- 页 (Page, 4KB-16KB)

Architecture of a solid-state drive



- 特性:

- 读写单位: 页 (Page)
- 擦除单位: 块 (Block)
- 写前必须擦除





# SSD的FTL层


- FTL (Flash Translation Layer) 的三大功能：
  - 1. 地址映射：
    - 逻辑块地址 (LBA) → 物理页地址 (PPA)
    - 页级映射表
  - 2. 垃圾回收：
    - 回收无效页，整理碎片
  - 3. 磨损均衡：
    - 均匀分配写入，延长寿命
- 写放大问题：
  - 写入4KB → 触发垃圾回收 → 实际写入256KB
  - 写放大因子 =  $256/4 = 64$





# HDD vs SSD对比

特性	机械硬盘 (HDD)	固态硬盘 (SSD)
存储介质	磁性盘片	NAND Flash
随机访问	慢 (10ms)	快 (0.1ms)
顺序访问	100-200MB/s	500-3500MB/s
功耗	高 (5-10W)	低 (2-4W)
抗震性	差	优秀
寿命	长 (物理损耗)	有限 (P/E次数)
价格	低 (\$0.02/GB)	高 (\$0.1/GB)





# 磁盘调度算法引入

- 问题场景：

- 当前磁头位置： 53
- 请求队列： 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- 如何安排访问顺序以减少寻道时间？






# FCFS与SSTF算法

- FCFS (先来先服务)：
  - 访问顺序:  $53 \rightarrow 98 \rightarrow 183 \rightarrow 37 \rightarrow 122 \rightarrow 14 \rightarrow 124 \rightarrow 65 \rightarrow 67$
  - 总移动距离:  $= 45+85+146+85+108+110+59+2 = 640$
- SSTF (最短寻道时间优先)：
  - 访问顺序:  $53 \rightarrow 65 \rightarrow 67 \rightarrow 37 \rightarrow 14 \rightarrow 98 \rightarrow 122 \rightarrow 124 \rightarrow 183$
  - 总移动距离:  $= 12+2+30+23+84+24+2+59 = 236$



- SSTF问题: 远端请求可能饥饿





# LOOK与C-LOOK算法


## ■ SCAN (电梯算法) vs LOOK:

- 当前向右移动:
- $53 \rightarrow 65 \rightarrow 67 \rightarrow 98 \rightarrow 122 \rightarrow 124 \rightarrow 183 \rightarrow$  (到边界199)  $\rightarrow 37 \rightarrow 14$
- $53 \rightarrow 65 \rightarrow 67 \rightarrow 98 \rightarrow 122 \rightarrow 124 \rightarrow 183 \rightarrow 37 \rightarrow 14$
- 总移动距离:  $= (199-53) + (199-14) = 331$
- 总移动距离:  $= (183-53) + (183-14) = 299$

## ■ C-SCAN (循环扫描) vs C-LOOK:


- 单向扫描:
- $53 \rightarrow 65 \rightarrow 67 \rightarrow 98 \rightarrow 122 \rightarrow 124 \rightarrow 183 \rightarrow$  (到边界199)  $\rightarrow$  (返回0)  $\rightarrow 14 \rightarrow 37$
- $53 \rightarrow 65 \rightarrow 67 \rightarrow 98 \rightarrow 122 \rightarrow 124 \rightarrow 183 \rightarrow 14 \rightarrow 37$
- 总移动距离:  $= (199-53) + 199+37 = 382$
- 总移动距离:  $= (183-53) + (183-14)+(37-14) = 322$
- 优点: 更公平的等待时间

14 37 53 65 67 98 122 124 183




LOOK

14 37 53 65 67 98 122 124 183



C-LOOK





# N-Step-SCAN


- 若多个进程反复请求对某一磁道的访问，则磁臂可能停留在某处不动，这一现象称为磁臂粘着。
- **N-Step-SCAN算法**：将磁盘请求队列分成若干个长度为N的子队列，磁盘调度按FCFS算法依次处理这些子队列，而处理每个队列时按SCAN算法进行，一个队列处理完后，再处理其他队列。





# FSCAN算法

- **FSCAN算法**是N-Step-SCAN算法的简化，它只将磁盘请求队列分成两个子队列。一个是当前所有请求磁盘I/O的进程形成的队列，由磁盘调度按SCAN算法进行处理，另一个队列则是在扫描期间新出现的磁盘请求。






# 分区与格式化

- 分区：
  - MBR分区表：最大支持2TB，4个主分区
  - GPT分区表：支持>2TB，128个分区
  - 分区作用：逻辑隔离、多系统、性能优化
- 格式化：
  - 低级格式化：划分扇区和磁道（出厂完成）
  - 高级格式化：建立文件系统

磁盘布局

Boot	FAT	Directory	Data
------	-----	-----------	------


- Linux示例：
  - `fdisk /dev/sda` # 分区
  - `mkfs.ext4 /dev/sda1` # 格式化为ext4文件系统





# 时钟的重要性

- 核心问题：操作系统如何感知时间？
- 时钟的四大作用：
  - 1. 维护系统时间（当前时间）
  - 2. 驱动进程调度（时间片）
  - 3. 实现定时功能（sleep、timeout）
  - 4. 统计CPU使用时间






# 时钟硬件

## ■ 硬件组成:

- 晶振 (Crystal Oscillator) : 提供稳定的时钟信号
- 可编程定时器: 如Intel 8254
- RTC (实时时钟) : 掉电后仍保持时间

## ■ 工作原理:






# 时钟中断

- 时钟中断产生:

- 硬件定时器每隔固定时间产生中断
- Linux中HZ参数: 100、250、1000 (每秒中断次数)

- 时钟中断处理:

```
void timer_interrupt_handler() {  
    jiffies++;           // 更新系统滴答数  
    update_process_time(); // 更新进程时间  
    check_timers();       // 检查定时器队列  
    scheduler_tick();     // 调度器时钟滴答  
}
```






# 软定时器

- 实现原理：
  - 定时器队列，按到期时间排序
  - 每次时钟中断检查队列头部
- Linux定时器API：

```
struct timer_list timer;  
timer_setup(&timer, callback_func, 0);  
mod_timer(&timer, jiffies + HZ); // 1秒后触发
```

- 高精度定时器 (hrtimer)：
  - 纳秒级精度
  - 用于实时系统







# I/O系统层次架构

## ■ 核心问题

- 应用程序printf("Hello")如何最终输出到屏幕？
- 中间经历了哪些层次？
- 为什么需要这么多层？




I/O软件层次结构





# 各层次功能详解 (1)

- 硬件设备层：
  - 实际的物理设备
  - 包括控制器、缓冲区、寄存器
- 中断处理程序层：
  - 响应设备中断
  - 保存/恢复上下文
  - 唤醒被阻塞的进程
  - 向驱动程序报告I/O完成
  - **关键特点：**时间敏感，执行快速





# 各层次功能详解（2）

- 设备驱动程序层：

- 设备相关的具体操作
- 将高层请求转换为设备命令
- 检查设备状态、处理错误
- 对上层提供统一接口

- 示例功能：


```
disk_driver.read(block_num) {  
    // 1. 将块号转换为柱面/磁头/扇区  
    // 2. 发送命令到磁盘控制器  
    // 3. 等待中断或轮询状态  
    // 4. 返回数据  
}
```





# 各层次功能详解（3）

- 设备独立内核软件层：
  - 提供设备无关的抽象接口
  - 统一设备命名
  - 缓冲管理
  - 错误报告
  - 设备分配与释放
- 关键作用：屏蔽设备差异





# 各层次功能详解 (4)


- 系统调用接口层:

- POSIX标准接口:

- open()打开设备/文件
    - close()关闭
    - read()读取
    - write()写入
    - ioctl()设备控制

- 输入输出程序库层:

- C标准库: `printf`, `scanf`, `fopen`, `fread`
  - 在用户态运行
  - 提供缓冲、格式化等便利功能






# “一切皆文件”设计思想

- Unix/Linux哲学：
  - 将设备抽象为文件
  - 统一操作接口
- 设备文件

```
/dev/sda      # 块设备 (硬盘)  
/dev/tty      # 字符设备 (终端)  
/dev/null     # 特殊设备 (空设备)
```

- 优势：
  - 简化编程接口
  - 统一的权限管理
  - 支持管道、重定向
- 示例：

```
cat file.txt > /dev/tty  # 输出到终端  
dd if=/dev/sda of=disk.img # 拷贝磁盘
```





# 设备号机制


## ■ 设备号组成:

- 主设备号 (Major Number) : 标识驱动程序
- 次设备号 (Minor Number) : 标识设备实例

```
$ ls -l /dev/sda*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0  /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1  /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2  /dev/sda2
                                ↑  ↑
                                主  次
```

## ■ 内核使用

```
MAJOR(dev)  // 获取主设备号
MINOR(dev)  // 获取次设备号
MKDEV(major, minor) // 构造设备号
```





# 驱动程序注册接口

- 字符设备注册:

```
int register_chrdev(unsigned int major,  
                    const char *name,  
                    struct file_operations *fops);
```

- 块设备注册:

```
int register_blkdev(unsigned int major,  
                    const char *name);
```

- 注册过程:

- 分配或使用指定的主设备号
- 将驱动名称和操作函数表关联
- 在内核字符设备表中注册





# printf到硬件的完整流程






# 网络接口的特殊性

- 为什么网络设备不用"文件"模型?
  - 网络通信是双向的、异步的
  - 需要处理协议栈
  - 涉及多路复用
- Socket接口:

```
int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
connect(sock, ...);
send(sock, data, len, 0);
recv(sock, buf, len, 0);
close(sock);
```


- 仍保持"一切皆文件描述符":
  - Socket也是fd
  - 可以用select/poll/epoll统一管理






# 设备驱动程序

- 核心问题
  - 驱动程序的本质是什么？
  - 为什么插入U盘需要"安装驱动"？
- 驱动程序是中间人



- 关键任务
  - 封装硬件细节
  - 提供标准接口
  - 管理设备状态
  - 处理并发访问





# 驱动程序安装与卸载


- 静态编译方式
  - 编译进内核
  - 优点：加载快、稳定
  - 缺点：不灵活，需重新编译内核
- 动态加载方式（内核模块）
  - 优点：灵活、无需重启

```
# 加载模块  
insmod mydriver.ko
```

```
# 查看已加载模块  
lsmod | grep mydriver
```

```
# 卸载模块  
rmmod mydriver
```

```
# 智能加载（处理依赖）  
modprobe mydriver
```





# 中断处理程序



## ■ 核心问题：

- 中断处理程序和驱动程序是什么关系？
- 为什么要分上半部和下半部？
- 中断嵌套会有什么问题？





# 中断处理全流程






# 上下文保护与恢复

- 需要保存的内容:
  - 程序计数器 (PC/IP)
  - 通用寄存器 (EAX, EBX, ECX...)
  - 程序状态字 (PSW/EFLAGS)
  - 栈指针 (SP)
- 保存位置: 内核栈
- 谁来保存:
  - 硬件自动保存: PC、PSW (部分)
  - 软件保存: 其他寄存器
- 恢复时机: 中断返回指令 (IRET)
- 示例代码:


```
; 中断入口
push eax          ; 保存寄存器
push ebx
; ... 中断处理 ...
pop ebx          ; 恢复寄存器
pop eax
iret            ; 中断返回
```





# 中断嵌套

- 什么是中断嵌套?
  - 处理中断A时, 又发生中断B
  - 如果B优先级高, 可以打断A
- 中断优先级:
  - 高优先级: 硬件故障、电源故障
  - 中优先级: 时钟、键盘
  - 低优先级: 软件中断
- 嵌套的问题:
  - 栈溢出风险: 每次嵌套都要保存上下文
  - 实时性影响: 低优先级长时间得不到服务
  - 复杂性增加: 临界区保护更复杂
- 限制嵌套:
  - 关中断 (cli/sti)
  - 中断屏蔽





# 上半部与下半部机制

## ■ 问题：为什么要分离？


- 中断处理应尽可能快
- 某些工作可以延迟
- 避免在中断上下文做复杂操作

## ■ 上半部 (Top Half)

- 运行在中断上下文
- 不可阻塞、不可睡眠
- 快速响应、时间敏感
- 任务：
  - 确认中断
  - 读取硬件状态
  - 清除中断标志
  - 调度下半部

## ■ 下半部 (Bottom Half)


- 运行在进程上下文或软中断上下文
- 可以睡眠 (工作队列)
- 处理耗时的I/O操作
- 任务：
  - 数据处理
  - 协议栈处理
  - 唤醒等待进程





# 设备独立内核软件


- 核心问题
  - 为什么需要设备独立层？
  - 缓冲和缓存有什么区别？
  - SPOOLing如何让打印机"变快"？
- 缓冲技术的必要性
  - 速度不匹配：CPU快，设备慢
  - 减少中断：批量处理
  - 粒度不匹配：应用1字节，设备1块
  - 提高并发：CPU和设备同时工作






# 单缓冲与双缓冲

## ■ 单缓冲



设备和CPU不  
能同时工作

## ■ 双缓冲（乒乓缓冲）




设备和CPU可  
以并行工作

## ■ 性能对比:

- 假设:  $M$ =设备传输时间,  $C$ =CPU处理时间
- 单缓冲: 时间 =  $M + C$
- 双缓冲: 时间 =  $\max(M, C)$


## ■ 应用: 视频播放、网络传输





# 环形缓冲

- 结构



- 关键指针:


- 写指针 (生产者) **in**: 设备写入位置
- 读指针 (消费者) **out**: CPU读取位置

- 满与空判断:

- 空:  $out == in$
- 满:  $(in + 1) \% size == out$

- 优点:

- 充分利用缓冲区
- 适合流式数据 (音频、串口)






# 缓冲池

- 概念:

- 系统维护一个缓冲区池
- 动态分配给需要的进程/设备


- 三个队列:



- 工作流程:

- 设备从空队列获取缓冲区
- 填充数据后放入装满队列
- CPU从装满队列取出处理
- 处理完放回空队列

- 优点: 灵活、高效





# 缓存技术

## ■ 缓冲 vs 缓存


特性	缓冲 (Buffer)	缓存 (Cache)
目的	解决速度不匹配	提高访问速度
数据使用	通常一次	可能多次
方向	单向 (输入或输出)	双向 (读写)
示例	键盘缓冲	磁盘缓存

## ■ 磁盘高速缓存：

- 缓存最近访问的磁盘块
- LRU替换算法
- 命中率通常80-95%

## ■ Linux页缓存 (Page Cache) :


- 统一的文件/块缓存
- 使用空闲内存
- 自动管理






# 异步I/O

- 同步I/O vs 异步I/O



- 异步I/O的优点：
  - 提高CPU利用率
  - 适合I/O密集型应用
- 应用：Web服务器、数据库





# SPOOLing技术

- 什么是SPOOLing:

- Simultaneous Peripheral Operation On-Line
- 假脱机技术
- 核心思想: 用磁盘 (快) 模拟慢速设备

- 典型应用: 打印机共享


- 问题场景:

- 打印机慢 (几十页/分钟)
- 多个进程需要打印
- 直接独占会导致长时间等待





# SPOOLing工作原理




## ■ 系统组成

- 输入井/输出井：磁盘上的文件
- 请求队列：等待处理的任务
- 输入进程/输出进程：用于守护数据从慢速设备输入到输入井/从输出井输出到慢速设备上
- 输入缓冲区/输出缓冲区：内存中用于收容输入/输出数据的区域





# 共享打印机



## ■ 工作流程

- 用户进程：将打印内容写入输入井（磁盘文件），并发送打印请求。打印任务被添加进打印队列。用户进程立即返回（不等待）
- 输出进程（守护进程）：
  - 从打印队列获取任务，将打印数据从输出井读取数据，放入输出缓冲区
  - 控制打印机打印
  - 完成后删除输出井文件

## ■ 优点：

- 用户无需等待
- 提高打印机利用率
- 实现设备共享
- 可实现优先级调度





# 设备分配与回收

- 设备分类:
  - 独占设备: 一次只能一个进程 (打印机)
  - 共享设备: 可同时多个进程 (磁盘)
  - 虚拟设备: 通过SPOOLing虚拟化
- 分配策略:
  - 先请求先服务 (FCFS)
  - 优先级调度
  - 考虑死锁避免
- 设备独立性:
  - 逻辑设备名 → 物理设备名
  - 示例: 打印机 → /dev/lp0
- 保护机制:
  - 权限检查
  - Linux设备文件权限:

```
crw-rw---- 1 root audio 14, 3 /dev/dsp
          ↑          ↑          ↑
        字符设备  所有者      组权限
```





# 总结

设备管理基本概念 → I/O控制方式进化



典型设备（硬盘、时钟）原理



I/O软件层次架构


- └ 中断处理程序（上下半部）
- └ 设备驱动程序
- └ 设备独立软件（缓冲、缓存、SPOOL）

## 核心设计思想：

1. 分层抽象：隐藏硬件细节
2. 一切皆文件：统一接口
3. 上下半部分离：提高响应性
4. 缓冲/缓存：解决速度不匹配
5. SPOOLing：虚拟化独占设备


## 重点掌握：

- 四种I/O控制方式对比
- 磁盘调度算法
- I/O软件层次及各层功能
- 中断上下半部机制
- 缓冲技术和SPOOLing





# UNIX I/O Kernel Structure






# 练习题

1. 在一个现代化的计算机系统中，同时存在多种不同类型的 I/O 设备和数据传输任务。请根据每个任务对 **数据传输速率**、**CPU 占用率**、**硬件成本** 的不同需求，从下列四种 I/O 控制方式中选择最合适的一种，并简述理由。

- **备选方式：** A. 程序控制 I/O (轮询) B. 中断驱动 I/O C. DMA (直接内存访问) D. 通道控制

**任务场景：**

- **场景一：嵌入式温度传感器** 一个简单的嵌入式系统连接了一个温度传感器。该传感器只能存储 1 个字节的数据，且数据变化非常缓慢（每 5 秒才更新一次）。系统没有多余的中断引脚资源，且 CPU 此刻除了监控温度外没有其他紧迫任务。
- **场景二：高性能游戏键盘** 用户正在进行高强度的电竞游戏。每一次按键都需要系统做出毫秒级的极速响应。键盘的输入是随机的、非周期性的，且每次数据量很小（几个字节）。
- **场景三：4K 视频文件拷贝** 用户正在将一个 50GB 的高清电影从外接 NVMe 固态硬盘复制到内存中进行编辑。数据传输量巨大且连续，且此时 CPU 正在运行复杂的视频渲染算法，负载很高，不能被打断。
- **场景四：大型银行的主机系统** 一台负责处理全国交易的大型主机 (Mainframe)，通过光纤连接了 20 个高速磁盘阵列和 10 个网络终端控制器。系统需要同时从多个磁盘和网络端口并发读写海量数据，CPU 极其昂贵，必须专注于交易逻辑计算，完全不应理会 I/O 细节。





# 练习题

2. 假设磁盘磁头当前位于 100 号磁道，正在向磁道号增加的方向移动。磁道请求队列如下（按到达时间顺序）：

55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184

问题：

- (1) 若采用 LOOK 算法，请写出磁头的移动序列和总寻道长度。
- (2) 假设在磁头向右移动的过程中，源源不断地有访问 **100-105** 磁道号的新请求到达。LOOK 算法会出现什么现象？这对 18 号磁道的请求意味着什么？
- (3) 假设系统对 I/O 响应时间有严格要求：任何读请求的等待时间不得超过 500ms。请你在 LOOK 算法的基础上进行改进，设计一个新的调度策略来满足这一要求。描述你的策略，并说明你的策略是如何解决第 (2) 问中的问题的？






# 练习题

3. 操作系统将 I/O 软件划分为四个层次：

- 用户层 I/O 软件
- 设备独立性软件 (Device-Independent Software)
- 设备驱动程序 (Device Drivers)
- 中断处理程序 (Interrupt Handlers)

请分析以下具体操作分别是在哪一层完成的，并说明理由：

- (1) 将用户的逻辑块号 (Logical Block Number 100) 转换为磁盘的物理参数 (柱面 C=5, 磁头 H=2, 扇区 S=10)。
- (2) 检查用户是否有权限访问 /dev/sda1。
- (3) 将打印机需要的 ASCII 码数据放入设备的硬件寄存器中。
- (4) 在进程请求读盘时，发现该进程被阻塞，上下文切换到另一个进程。
- (5) 解析 printf("Hello %d", count) 中的格式字符串。






# 练习题

4. 打印机是一个典型的“独占设备”（Exclusive Device）。如果没有 Spooling 系统，当进程 A 正在打印时，进程 B 请求打印必然会被阻塞，甚至可能导致死锁。

问题：

- (1) 请设计一个基于 **Spooling**（假脱机）技术的打印系统架构图，说明进程、守护进程（Daemon）、磁盘缓冲区、打印机四者的数据流向。
- (2) 在这个系统中，进程 A 调用的 `write()` 函数实际上把数据写到了哪里？函数返回“成功”时，数据真的打印出来了了吗？
- (3) 如果进程 A 正在打印一个 100MB 的文档，打印到一半时，进程 B 也提交了一个打印任务。Spooling 系统如何保证打印出来的纸张不会出现 A 和 B 的内容混杂在一起？





## 选择题1


- 缓冲技术中的缓冲池在 \_\_\_\_\_ 中。
  - A. 主存
  - B. 外存
  - C. ROM
  - D. 寄存器
- CPU输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可采用 \_\_\_\_\_ 。
  - A. 并行技术
  - B. 通道技术
  - C. 缓冲技术
  - D. 虚存技术





## 选择题2

- 通过硬件和软件的功能扩充，把原来独占的设备改造成能为若干用户共享的设备，这种设备称为 \_\_\_\_\_。
  - A. 存储设备
  - B. 系统设备
  - C. 用户设备
  - D. 虚拟设备
- 为了使多个进程能有效地同时处理输入/输出，最好使用 \_\_\_\_\_ 结构的缓冲技术。
  - A. 循环缓冲
  - B. 缓冲池
  - C. 单缓冲
  - D. 双缓冲





## 选择题3


- 如果I/O设备与存储设备进行数据交换不经过CPU来完成，这种数据交换方式是 \_\_\_\_\_。
  - A. 程序查询
  - B. 中断方式
  - C. DMA方式
  - D. 无条件存取方式
- 在采用Spooling 技术的系统中，用户的打印结果首先被送到 \_\_\_\_\_。
  - A. 磁盘固定区域
  - B. 内存固定区域
  - C. 终端
  - D. 打印机





## 选择题4


- 按 \_\_\_\_\_ 分类可将设备分为块设备和字符设备。
  - A. 从属关系
  - B. 操作特性
  - C. 共享属性
  - D. 信息交换单位
- \_\_\_\_\_ 算法是设备分配常用的一种算法。
  - A. 短作业优先
  - B. 最佳适应
  - C. 先来先服务
  - D. 首次适应





## 选择题5


- 在下面关于设备属性的论述中，正确的论述是\_\_\_\_\_。
  - A. 字符设备的一个基本特征是可寻址的。
  - B. 共享设备必须是可寻址的和可随机访问的设备。
  - C. 共享设备是指在同一时刻，允许多个进程同时访问的设备。
  - D. 在分配共享设备和独占设备时，都可能引起进程死锁。
- 通道是一种特殊的\_\_\_\_，具有执行I/O指令集的能力。
  - A. I/O设备
  - B. 设备控制器
  - C. 处理机
  - D. I/O控制器





## 选择题6

- 共享设备磁盘的物理地址为（柱面号，磁头号，扇区号），磁头从当前位置移动到需访问柱面所用的时间称为 ①，磁头从访问的柱面移动到指定扇区所用时间为 ②。
  - A. 寻道时间                    B. 传输时间
  - C. 旋转等待时间            D. 周转时间
- 若进程P1访问199号柱面，磁头是从0号柱面移到199柱面的，且在访问期间依次出现了P2申请读299号柱面，P3申请写209号柱面，P4申请读199号柱面，访问完199号柱面以后，如果采用：先来先服务算法，将依次访问 ①；最短寻道时间优先算法，将依次访问 ②；扫描算法，将依次访问 ③。
  - A. 299, 199, 209                    B. 299, 209, 199
  - C. 199, 209, 299                    D. 209, 199, 299





# 考研题1

- 程序员利用系统调用打开I/O设备时，通常使用的设备标识是（）。09
  - A、逻辑设备名
  - B、物理设备名
  - C、主设备号
  - D、从设备号
- 下列选项中，能引起外部中断的事件是（）。
  - A、键盘输入
  - B、除数为0
  - C、浮点运算下溢
  - D、访存缺页






## 考研题2

■ 本地用户通过键盘登陆系统时，首先获得键盘输入信息的程序是\_\_\_\_。 10

- A.命令解释程序
- B.中断处理程序
- C.系统调用程序
- D.用户登陆程序





## 考研题3

- 用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的正确处理流程是\_\_\_\_\_。
  - A、用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
  - B、用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
  - C、用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
  - D、用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序





## 考研题4

- 某文件占10个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析。假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓存的时间为100 $\mu$ s，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50 $\mu$ s，CPU对一块数据进行分析的时间是50 $\mu$ s。在单缓冲区及双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是\_\_\_\_。 11
  - A、1500 $\mu$ s，1000 $\mu$ s B、1550 $\mu$ s，1100 $\mu$ s
  - C、1550 $\mu$ s，1550 $\mu$ s D、2000 $\mu$ s，2000 $\mu$ s





## 考研题5


- 中断处理和子程序调用都需要压栈保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是（ ）。12
  - A. 程序计数器
  - B. 程序状态寄存器
  - C. 通用数据寄存器
  - D. 通用地址寄存器
- 操作系统的I/O子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是（ ）。12
  - A、用户级I/O软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
  - B、用户级I/O软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
  - C、用户级I/O软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
  - D、用户级I/O软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序





## 考研题6


- 假设磁头当前位于第105道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问序列请求为35、45、12、68、110、180、170、195，采用SCAN算法得到的磁道访问序列为（）。09
  - A、110、170、180、195、68、45、35、12
  - B、110、68、45、35、12、170、180、195
  - C、110、170、180、195、12、35、45、68
  - D、12、35、45、68、110、170、180、195
- 下列选项中，不能改善磁盘I/O性能的是（）12
  - A. 重排I/O请求次序
  - B. 在一个磁盘上设置多个分区
  - C. 预读和滞后写
  - D. 优化文件物理块的分布





## 考研题7


- 假设计算机系统采用CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB的内存空间记录16384个磁盘块的空闲状态。
- (1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态管理。
- (2) 设某单面磁盘旋转速度为每分钟6000转，每个磁道有100个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（如图所示），磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区，则读完这个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。





## 考研题7-2


- (3) 如果将磁盘替换为随机访问的Flash半导体存储器（如U盘、SSD等），是否有比CSCAN更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。





## 考研题7-3

- (1) 使用位示图法表示磁盘的空闲状态 (1分)，每一位表示一个磁道块是否为空闲，共需要 $16384/32=512$ 个字 $=512\times 4$ 个字节 $=2KB$ ，正好可放在系统提供的内存中 (1分)。





## 考研题7-4

- (2) 采用CSCAN调度算法, 访问磁道的顺序为120、30、50、90, 则移动磁道长度为 $20+90+20+40=170$ , 总的移动磁道时间为 $170 \times 1\text{ms}=170\text{ms}$  (1分)。
- 每分钟6000转, 则平均旋转延迟为 $60/(6000 \times 2)=5\text{ms}$ , 总的旋转延迟时间= $5\text{ms} \times 4=20\text{ms}$  (1分)。
- 每分钟6000转, 则读取一个磁道上一个扇区的平均读取时间为 $10\text{ms}/100=0.1\text{ms}$ , 总的读取扇区的时间= $0.1\text{ms} \times 4=0.4\text{ms}$ 。
- 读取上述磁道上所有扇区所花的总时间= $170\text{ms}+20\text{ms}+0.4\text{ms}=190.4\text{ms}$  (1分)。





## 考研题7-5

- (3) 采用FCFS（先来先服务）调度策略更高效（1分）。因为Flash半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟，可直接按I/O请求的先后顺序服务（1分）。
- 提示：Flash存储器（闪存）属可改写ROM，是一种长寿命的非易失性（在断电情况下仍能保持所存储的数据信息）的存储器，数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位，区块大小一般为256KB到20MB。

