4.11. Виды сенсоров

 Сайт:
 Samsung Innovation Campus
 Haпечатано::
 Murad Rezvan

Курс: Мобильная разработка на Kotlin Дата: понедельник, 3 июня 2024, 17:57

Книга: 4.11. Виды сенсоров

Оглавление

- 1. Датчики окружающей среды
- 2. Упражнение 4.11.1 Мониторинг окружающей среды
- 3. Датчики движения
- 4. Упражнение 4.11.2 Использование датчиков перемещения
- 5. Датчики положения
- 6. Упражнение 4.10.3 Использование датчика приближения

1. Датчики окружающей среды

Простейшими по обработке регистрируемых данных являются датчики окружающей среды - аппаратные датчики, каждый из которых регистрирует и передает при обращении массив из одного значения. В связи с единственностью получаемого параметра передаваемые данные не зашумлены и не нуждаются в калибровке. Чтение данных с датчика выполняется обращением к первому единственному элементу в массиве возвращаемых значений SensorEvent.values[0]. Всего в системе Android представлены четыре вида датчиков окружающей среды:

- датчик температуры <u>TYPE AMBIENT TEMPERATURE</u>, возвращающий значение температуру воздуха вокруг устройства (в непосредственной близости, но не температуру самого устройства!) в градусах Цельсия;
- датчик давления TYPE_PRESSURE с возвращаемым значением атмосферного давления в ГПа вблизи от устройства;
- датчик освещённости <u>TYPE_LIGHT</u>, который возвращает показатель света в районе экрана устройства, измеряемый в люксах. Чаще всего используется устройствами для регулировки яркости экрана;
- датчик относительной влажности TYPE RELATIVE HUMIDITY, показывающий влажность воздуха в процентах.

2. Упражнение 4.11.1 Мониторинг окружающей среды

Напишем приложение, определяющее показатели окружающей среды по установленным на устройстве датчикам. В случае отсутствия датчика выводится соответственное сообщение.

1. Создайте новый проект, сделайте корневую разметку линейной вертикальной, поместите на экран 4 текстовых поля вывода под каждый тип датчика

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout width="match parent"
   android:orientation="vertical"
   android:layout_height="match_parent"
   tools:context=".MainActivity">
   <TextView
        android:id="@+id/temperature"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
   <TextView
        android:id="@+id/light"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <TextView
        android:id="@+id/pressure"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <TextView
        android:id="@+id/humidity"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
<!--здесь будет поле для точки росы-->
</LinearLayout>
```

и одно текстовое поле для вывода значения точки росы.

Конвертируйте файл в dataBinding файл.

2. В классе MainActivity создайте переменную связывания данных с макетом

```
lateinit var db: ActivityMainBinding
```

и инициализируйте её в методе onCreate()

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
         super.onCreate(savedInstanceState)

db = DataBindingUtil.setContentView(this,R.layout.activity_main)
}
```

3. Опишите в классе текстовую константу для вывода сообщения об отсутствии датчика

```
val noSensor = "датчик отсутствует"
```

и переменные для менеджера датчиков и отдельно под каждый датчик

```
lateinit var sm: SensorManager
var tSensor:Sensor? = null //meмnepamypa
var lSensor:Sensor? = null //свет
var pSensor:Sensor? = null //давление
var hSensor:Sensor? = null //влажность
```

В случае отсутствия датчика на устройстве инициализация соответственной переменной не произойдёт, по этому при объявлении нельзя использовать lateinit-переменные типа Sensor и необходима их null-инициализация.

4. Инициализируйте переменную менеджера в методе onCreate()

```
sm = getSystemService(SENSOR_SERVICE) as SensorManager
```

- 5. Имплементируйте классом MainActivity интерфейс SensorEventListener и добавьте в класс методы этого интерфейса.
- 6. В методе onResume() переопределите переменные для датчиков, которые установлены на устройстве и зарегистрируйте на них слушателей изменения данных.

```
override fun onResume() {
    super.onResume()
    tSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE)
    if(tSensor !=null)
    sm.registerListener(this,tSensor,SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME)
    lSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT)
    if(lSensor !=null)
    sm.registerListener(this,1Sensor,SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME)
    pSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PRESSURE)
    if(pSensor !=null)
    sm.registerListener(this,pSensor,SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME)
    hSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_RELATIVE_HUMIDITY)
    if(hSensor !=null)
    sm.registerListener(this,hSensor,SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME)
}
```

7. Сразу же снимите регистрацию в методе onPause(), чтобы избежать попыток чтения датчиков неработающим приложением

```
override fun onPause() {
   super.onPause()
   sm.unregisterListener(this) }
```

8. Запрограммируйте чтение данных с датчиков и вывод их в соответственные поля активности. При отсутствии датчика в поле выводите константу сообщения о его отсутствии.

```
override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
    var h = 0f
    var t = 0f
    if (tSensor == null) db.temperature.text = "TEM∏EPATYPA: " + noSensor
    else if (event!!.sensor.type == tSensor!!.type) {
        t = event.values[0]; db.temperature.text = "TEM∏EPATYPA: " + t
    if (lSensor == null) db.light.text = "ОСВЕЩЁННОСТЬ: " + noSensor
    else if (event!!.sensor.type == lSensor!!.type) db.light.text =
        "ОСВЕЩЁННОСТЬ: " + event.values[0]
    if (pSensor == null) db.pressure.text = "ATMOCФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: " + noSensor
    else if (event!!.sensor.type == pSensor!!.type) db.pressure.text =
        "АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: " + event.values[0]
    if (hSensor == null) db.humidity.text = "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: " + noSensor
    else if (event!!.sensor.type == hSensor!!.type) {
        h = event.values[0]; db.humidity.text = "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: " + h
    }
override fun onAccuracyChanged(sensor: Sensor?, accuracy: Int) { }
```

- 9. Метод onAccuracyChanged() оставьте незаполненным.
- 10. Реализуйте программный датчик получения точки росы на основании показаний аппаратных датчиков. Для этого в метод onSensorChanged() добавьте формулу для вычисления точки росы и выведите значение или сообщение о невозможности вычисления в соответственное поле экрана

```
var str = ""

if (tSensor != null && hSensor != null) {

var dewPoint =

243.12 * (Math.log(h / 100.0) + 17.62 * t / (243.12 + t)) /

(17.62 - Math.log(h / 100.0) - 17.62 * t / (243.12 + t))

str = "точка росы: " + dewPoint}

else str = "нет возможности вычислить точку росы"

db.dewpoint.text = str
```

11. Запустите приложение на устройстве и проверьте показания датчиков при помещении устройства в более холодное или более тёплое место, при затемнении экрана рукой.

3. Датчики движения

Измерение положения устройства в пространстве выполняют датчики движения. Ориентация декартова пространства не привязана к экрану устройства и выполнена по принципу: экран располагается в плоскости (хОу), ось аппликат направлена снизу от задней стенки гаджета вверх к экрану, начало отсчёта размещается в центре экрана. Направления осей в плоскости (хОу) ориентируют не экран, а пространство: ось абсцисс (Ох) - горизонтальная ось с направлением "лево - право" (с запада на восток); ось ординат (Оу) - вертикальная с направлением "назад - вперёд" (с юга на север). При повороте экрана система координат остаётся зафиксирована и не поворачивается вместе с экраном.



Все современные (и не очень современные) смартфоны обязательно имеют акселерометр, всё чаще в устройства встраиваются компас и гироскоп.

Движение устройства определяется в двух измерениях:

- относительно системы отсчёта самого устройства (рис. 4.10.1);
- относительно абсолютной системы отсчёта (геомагнитная система мира).

В отличие от датчиков окружающей среды, имеющих только одно измерение, датчики движения замеряют более одного показателя. Но часто при анализе показателей сенсора требуется не разбросанный набор данных, а одно усреднённое измерение. В таком случае создаётся программный датчик, на котором получаются усреднённые данные со всех показателей. Такие датчики с меньшей точностью дают показания, но и не всегда бывает необходимость в сверхточных измерениях. Замена аппаратных сенсоров программными удешевляет стоимость устройства, при этом не сильно изменяя его функционал.

Всего в инструментарии Android SDK находятся 10 видов датчиков

• Акселерометр калиброванный <u>TYPE_ACCELEROMETER</u> измеряет динамическое ускорение по трём направлениям (Ох, Оу, Оz) в базовых единицах измерения СИ. Определяет вибрацию, поворот устройства, ускорение изменения координат. Используется при определении ориентации экрана устройства, в управлении наклонами устройства.

Измеряемые показатели:

SensorEvent.values[0] - ускорение по оси Ох

SensorEvent.values[1] - ускорение по оси Оу

SensorEvent.values[2] -ускорение по оси Оz

• Акселерометр некалиброванный <u>TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED</u> измеряет динамическое ускорение по трём направлениям (Ox, Oy, Oz) в базовых единицах измерения СИ без калибровки. Определяет вибрацию, поворот устройства, ускорение изменения координат

Получаемые значения:

SensorEvent.values[0] - фактическое ускорение по оси Ох без калибровки

SensorEvent.values[1] - фактическое ускорение по оси Оу без калибровки

SensorEvent.values[2] - фактическое ускорение по оси Оz без калибровки

SensorEvent.values[3] - фактическое ускорение по оси Ох с учётом стандартного смещения

SensorEvent.values[4] - фактическое ускорение по оси Оу с учётом стандартного смещения

SensorEvent.values[5] - фактическое ускорение по оси Oz с учётом стандартного смещения

• Датчик гравитации <u>TYPE_GRAVITY</u> измеряет силу тяжести телефона в базовых единицах измерения СИ. Используется в совокупности с акселерометром для управления приложениями при помощи наклонов устройства.

Измеряемые показания:

SensorEvent.values[0] - сила тяжести, направленная по оси Ох

SensorEvent.values1] - сила тяжести по направлению оси Оу

SensorEvent.values2] - сила тяжести, направленная по оси Oz

• Гироскоп <u>TYPE GYROSCOPE</u> измеряет угол вращения устройства вдоль координатных осей. Данный датчик является калиброванным, то есть даёт абсолютные значения вращений.

Измеряемые показатели:

SensorEvent.values[0] - угол поворота вокруг оси Ох

SensorEvent.values[1] - угол поворота вокруг оси Оу

SensorEvent.values[2] - угол поворота вокруг оси Oz

• Гироскоп некалиброванный <u>TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED</u> снимает показатели вращения в калиброванном и некалиброванном виде

Измеряемые показатели:

SensorEvent.values[0] - фактический угол поворота вокруг оси Ох

SensorEvent.values[1] - фактический угол поворота вокруг оси Оу

SensorEvent.values[2] - фактический угол поворота вокруг оси Oz

SensorEvent.values[3] - угол поворота вокруг оси Ох, вычисленный на основании нескольких измерений

SensorEvent.values[4] - рассчитанный угол поворота вокруг оси Оу, вычисленный на основании нескольких измерений

SensorEvent.values[5] - угол поворота вокруг оси Оz, вычисленный на основании нескольких измерений

• Акселератор <u>TYPE_LINEAR_ACCELERATION</u> подобен акселерометру, но измеряет ускорения без учёта силы тяжести в единицах измерения СИ

Измеряемые показатели:

SensorEvent.values[0] - сила ускорения вдоль оси Ох без учёта гравитации

SensorEvent.values[1] - сила ускорения вдоль оси Оу без учёта гравитации

SensorEvent.values[2] - сила ускорения вдоль оси Оz без учёта гравитации

• Датчик вращения <u>TYPE_ROTATION_VECTOR</u> с помощью гироскопа измеряет проекции векторов поворота устройства в пространстве на угол по каждой из осей относительно магнитных полюсов Земли. При этом ось Оу показывает строго на север. Сам вектор вращения

представляется тремя измерениями и углом поворота вдоль измеряемой оси (x * sin(a/2), y * sin(a/2), z * sin(a/2)), где x, y, z - величины, измеряемые акселерометром и <math>a - yгол поворота вектора.

Измеряемые показатели:

SensorEvent.values[0] - проекция вектора вращения на ось Ох, вычисляется как x*sin(a/2)

SensorEvent.values[1] - проекция вектора вращения на ось Оу, вычисляется как y*sin(a/2)

SensorEvent.values[2] - проекция вектора вращения на ось Oz, вычисляется как z*sin(a/2)

С версии SDK 18 в измерения добавлены два показателя:

обязательный SensorEvent.values[3] - скалярная мера угла поворота cos(a/2)

и опциональный SensorEvent.values[4] - рассчитываемая точность направления вектора (измеряется в радианах)

• Датчик выполненных шагов <u>TYPE_STEP_COUNTER</u> считает количество шагов пользователя и сбрасывается при перезагрузке устройства. При отмене регистрации датчик перестаёт вести подсчёт шагов, то есть для постоянного учёта пройденных шагов рекомендуется не отменять регистрацию данного сенсора. Для использования датчика шагов в приложении необходимо в файле манифеста дать разрешение на его использование android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION.

Измеряемый показатель:

SensorEvent.values[0] - общее количество шагов, выполненных от момента загрузки системы.

- С API 19 в систему был добавлен датчик единичного шага <u>TYPE_STEP_DETECTOR</u>, выполняющий регистрацию каждого шага. Датчик не производит подсчёта количества выполненных шагов, он определяет момент времени, когда изменилось ускорение, то есть нога коснулась поверхности. Датчик всегда в качестве значения SensorEvent.values[0] возвращает константу 1.0. Для доступа приложения к показателю датчика требуется разрешение в манифесте android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION.
- Виртуальный датчик значительного движения <u>TYPE_SIGNIFICANT_MOTION</u>, основанный на показаниях акселерометра, был добавлен в SDK с версии 18. Данный датчик пробуждающий, срабатывает при значительном изменении показателя акселерометра и отключается самостоятельно. При этом не создаётся массива данных SensorEvent, но генерируется объект <u>TriggerEvent</u> с двумя показателями: время происхождения события (в наносекундах) и значения показателей в зависимости от используемых физических датчиков.

4. Упражнение 4.11.2 Использование датчиков перемещения

Практически все современные гаджеты имеют датчик гироскоп. В проект упражнения 4.11.1 добавим чтение гироскопа.

- 1. В ресурсы проекта в папку drawable добавьте картинку, которую будете вращать.
- 2. На главной активности добавьте в разметку ImageView, разместите в него добавленную картинку

```
<ImageView
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="300dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:id="@+id/droid"
    android:src="@drawable/droid"/>
```

3. Объявите в классе ещё одну переменную типа Sensor

```
var rvSensor: Sensor? = null
```

4. В методе onResume() найдите гироскоп, используемый по умолчанию, и задайте ему слушателя с самой быстрой частотой обновления

```
rvSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE)
    if(rvSensor !=null)
    sm.registerListener(this,rvSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST)
```

Поскольку в методе onPause() отменяются все слушатели, то новый датчик не будет читаться в режиме паузы.

5. В методе onSensorChanged() выполните проверку на наличие датчика, прочитайте с него смещение по оси Oz (values[2]) и задайте ImageView поворот на это смещение. Поскольку показатель измеряется в достаточно малом диапазоне, то задайте кратность углу вращения умножением на 10.

6. Запустите приложение и выполните вращение устройства вокруг оси Ох или Оу. Для того, чтобы изображение на активности стало вращаться, поворачивайте устройство вокруг оси Оz.

Для вращения изображения по всем трём осям нужно <u>задать матрицу</u> вращения на основании показаний сенсора <u>TYPE_ROTATION_VECTOR</u> или использовать объявленный устаревшим датчик TYPE_OPIENTATION.

7. Замените значение поворота картинки на event.values[0] и event.values[1] и посмотрите на изменения, происходящие в приложении.

Поменяйте тип используемого сенсора на некалиброванный гироскоп или датчик вращения и тоже посмотрите изменения в работе приложения.

5. Датчики положения

Наряду с датчиками движения, в аппаратном составе устройства присутствуют датчики положения. Эти датчики не реагируют на такие действия с устройством, как наклоны, повороты, перенос. они просто фиксируют расположение устройства в пространстве относительно полюса Земли.

Чаще всего датчики положения используются в совокупности с акселерометром. Именно по этой причине акселерометр считается не только датчиком движения, но и датчиком положения.

Кроме акселерометра, в состав SDK системы Android входят следующие типы датчиков:

• Магнитометры калиброванный и некалиброванный <u>TYPE MAGNETIC FIELD / TYPE MAGNETIC FIELD UNCALIBRATED</u> измеряют магнитные поля (в микроТесла) в направлениях по трём координатным осям. Некалиброванный датчик кроме трёх абсолютных измерений также возвращает величину магнитного смещения по каждой из осей. В случае некалиброванного датчика предполагается, что температурная компенсация показателя магнитного поля не производится.

Измеряемые показатели

в зависимости от калибровки:

SensorEvent.values[0] - геомагнитное поле по оси Ох (калиброванное / некалиброванное)

SensorEvent.values[1] - геомагнитное поле по оси Оу (калиброванное / некалиброванное)

SensorEvent.values[2] - геомагнитное поле по оси Oz (калиброванное / некалиброванное)

для некалиброванного типа датчика считывается влияние металлических компонентов устройства:

SensorEvent.values[3] - калибровочная поправка по оси Ох

SensorEvent.values[4] - калибровочная поправка по оси Оу

SensorEvent.values[5] -калибровочная поправка по оси Oz

• Датчики поворота аналогичны датчику движения TYPE_ROTATION_VECTOR и имеют тот же массив измерений

SensorEvent.values[0] - проекция вектора вращения на ось Ох, вычисляется как х*sin(a/2)

SensorEvent.values[1] - проекция вектора вращения на ось Оу, вычисляется как y*sin(a/2)

SensorEvent.values[2] - проекция вектора вращения на ось Oz, вычисляется как z*sin(a/2)

При этом

<u>TYPE GAME ROTATION VECTOR</u> не использует геомагнитное поле для получения показателей. Таким образом, датчик показывает абсолютный разворот устройства без привязки к сторонам света. Со временем точка отсчёта может быть изменена.

<u>TYPE GEOMAGNETIC ROTATION VECTOR</u> для ориентации вместо гироскопа использует магнитометр. Это позволяет экономить расход батареи, но накладывает ограничения на точность измерений за счёт чувствительности магнитометра к окружающим металлическим предметам. Лучше всего данный датчик будет работать в "чистом поле" без следов урбанизации.

• Датчик приближения <u>TYPE_PROXIMITY</u> определяет расстояние устройства от различных поверхностей (в сантиметрах). Выводит девайс из режима ожидания и сна, то есть является пробуждающим датчиком. Именно этот датчик отключает экран смартфона при поднесении его к уху во время разговора.

Измеряемые показатели:

SensorEvent.values[0] - расстояние до датчика.

Не смотря на объявление устаревшим датчика ориентации <u>TYPE ORIENTATION</u>, некоторые вендоры по-прежнему его включают в состав своих устройств. Однако, использование датчика в классе SensorManager заменено на метод <u>getOrientation()</u>

6. Упражнение 4.10.3 Использование датчика приближения

Дополним проект, разработанный в упражнениях 4.11.1 и 4.11.2 чтением датчика приближения.

1. Объявите в классе ещё одну переменную - сенсор

```
var prSensor: Sensor? = null //приближение
```

2. В методе onResume() найдите датчик приближения и зарегистрируйте на нём слушателя

```
prSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY)
    if(prSensor != null)
    sm.registerListener(this,prSensor,SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME)
```

3. В методе onSensorChanged() слушателя добавьте проверку на датчик приближения и определите для него действия

```
if(event!!.sensor.type == prSensor!!.type ) {
     }
```

4. При приближении к устройству какого-либо предмета ближе, чем на 2 см, будем подавать звуковой сигнал

5. Запустите приложение и поднесите руку в экрану ближе, чем на 2 см.

Часто для определения расстояния используют значение максимально допустимого расстояния maximumRange у датчика

```
event.values[0] < prSensor!!.maximumRange
```

Готовое приложение по трём упражнениям можно посмотреть здесь.

Начать тур для пользователя на этой странице