第四章知识点梳理和典型例题

内部资料请勿外传,有任何问题和建议请联系pb161462@mail.ustc.edu.cn, dinggj@ustc.edu.cn

一、基本概念和基本规律

(1) 欧拉定理: 如果函数 $f(x_1,L,x_k)$ 满足关系式 $f(\lambda x_1,L,\lambda x_k) = \lambda^m f(x_1,L,x_k)$,称此函数为 x_1,L,x_k 的m次齐函数。则函数 $f(x_1,L,x_k)$ 满足等式

$$\sum_{i=1}^{k} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = mf$$

(2) 广延量: 设均匀(单相)系含有k个组元,每种物质的摩尔数 $n_1, n_2, n_3, L L, n_k$,系统的三个基本热力学函数体积,内能和熵是广延量,

$$V(T, p, \lambda n_1, L, \lambda n_k) = \lambda V(T, p, n_1, L, n_k)$$

$$U(T, p, \lambda n_1, L, \lambda n_k) = \lambda U(T, p, n_1, L, n_k)$$

$$S(T, p, \lambda n_1, L, \lambda n_k) = \lambda S(T, p, n_1, L, n_k)$$

由欧拉定理可得

$$V = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial V}{\partial n_{i}} \right)_{T,p,n_{j}}, \quad U = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial U}{\partial n_{i}} \right)_{T,p,n_{j}}, \quad S = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial S}{\partial n_{i}} \right)_{T,p,n_{j}}$$

偏摩尔体积:
$$v_i = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$$
 偏摩尔内能: $u_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$

偏摩尔熵:
$$s_i = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$$

(3) 化学势: 吉布斯函数是各组元物质的量的一次齐函数,

$$G = \sum_{i} n_{i} \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}} \right)_{T,p,n_{i}} = \sum_{i} n_{i} \mu_{i}, \quad \mu_{i} \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}} \right)_{T,p,n_{i}}$$

- $\triangleright \mu_i \neq i$ 组元的偏摩尔吉布斯函数,也称为 i 组元的化学势。
- ▶ 物理意义: 在保持温度、压强和其他组元物质的量不变的条件下, 增加 1mol 的 *i* 组元物质时,系统吉布斯函数的增量。
- μ_i 是强度量,与温度、压强及各组元的相对比例有关。注意:所有的偏摩尔量都是强度量。

(4) 多元单相系的热力学基本方程

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$dF = -SdT - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

建议掌握从多元系的吉布斯函数(特性函数)出发理解热力学系统的热性质,相关习题: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6。

(5) 吉布斯关系

$$dG = \sum_{i} n_{i} d\mu_{i} + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

$$\Rightarrow SdT - Vdp + \sum_{i} n_{i} d\mu_{i} = 0$$

物理意义: k+2个强度量T, p, μ_i (i=1,2,L, k) 之间存在一个关系,只有k+1个是独立的。

(6) 多元系的热力学平衡条件:

各相具有相同的温度: $T^1 = T^2 = L = T^{\varphi} \equiv T$

各相具有相同的压强: $p^1 = p^2 = L = p^{\varphi} \equiv p$

每个组元在各相中的化学势相等: $\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\varphi}$, $(\alpha = 1, 2, L \varphi - 1, i = 1, 2, L k)$

- **(7) 吉布斯相律:** 复相系(k个组元, φ 个相)达到平衡时,可以独立改变的强度量个数为 $f = k + 2 \varphi$ 。
- **(8) 化学平衡条件:** 单相化学反应方程的一般形式为 $\sum_{i} v_{i} A_{i} = 0$, 单相化学反应平衡条件 $\sum_{i} v_{i} \mu_{i} = 0$ 。
- (9) 反应度: 单相化学反应终态各组元的物质的量为 $n_i = n_i^0 + v_i \Delta n$,任何 n_i 都不应为负值,求解 $n_i \geq 0$ 可得 $\Delta n_b \leq \Delta n \leq \Delta n_a$, Δn_a 和 Δn_b 分别表示反应正向和逆向进行的最大限度,反应度定义为 $\varepsilon = \frac{\Delta n \Delta n_b}{\Delta n_a \Delta n_b} \Rightarrow 0 \leq \varepsilon \leq 1. \quad \Delta n$ 或者 ε 的值由化学平衡条件 $\sum_i v_i \mu_i = 0$ 确定。

(10) 理想理想气体的性质:

- 》 化学势: $\mu_i(T,p) = g_i(T,x_ip)$, $x_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + L + n_k}$, 其中 g_i 为纯的第i 种组元的化学势, $g_i(T,x_ip) = RT[\varphi_i(T) + \ln(x_ip)]$ 。
- ▶ 吉布斯函数 (混合理想气体的特性函数)

$$G = \sum_{i} n_{i} \mu_{i}(T, p) = \sum_{i} n_{i} RT \left[\varphi_{i}(T) + \ln(x_{i} p) \right]$$

▶ 物态方程:
$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} = \frac{\sum_{i} n_i RT}{p}$$

$$ho$$
 $\star{\del{H}}: H = G + TS = \sum_{i} n_i \left[\int C_{p,mi} dT + H_{mi0} \right]$

》 内能:
$$U = G + TS - pV = \sum_{i} n_i \left[\int C_{v,mi} dT + U_{mi0} \right]$$

混合理想气体的压强、熵、焓和内能分别等于各组元的分压强、分熵,分焓和分内能之和。

(11) 理想气体化学平衡条件(也称质量作用率):

$$\prod_{i} p_{i}^{v_{i}} = K_{p}(T) \quad 或者 \quad \prod_{i} x_{i}^{v_{i}} = K(T, p), K_{p}(T, p) \equiv p^{-v}K_{p}(T)$$

其中 $K_p(T)$ 为定压平衡常量,只是温度的函数。

- **(12) 热力学第三定律:** 凝聚系统的熵在等温过程中的改变随着温度趋于零而趋于零,即 $\lim_{T\to 0} (\Delta S)_T = 0$ 。
- ▶ 热力学第三定律的另外两种表达方式
 - ①**绝对零度不可达到原理**:不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到热力学温度的零度;
 - ②以T, y 表示状态参量,则 $S(T=0K, y_B) = S(T=0K, y_A)$
- > 零温时的性质
 - ①物质系数: $\lim_{T\to 0} \alpha = 0$, $\lim_{T\to 0} \beta = 0$
 - ② 热容量: $\lim_{T\to 0} C_V = 0$, $\lim_{T\to 0} C_p = 0$
 - ③一级相变相平衡曲线: $\lim_{T\to 0} \frac{dp}{dT} = 0$
 - ④化学反应前后的反应物和生成物的熵相等
- **(13) 绝对熵:** 以绝对零度为参考状态, 选取S(T=0K,y)=0,则熵的表达式不含任意常数

$$S(T, y) = \int_{0}^{T} \frac{C_{y}}{T} dT$$

二、典型例题

例题 1: N_1 物质 1 和 N_2 摩尔物质 2 混合后系统的吉布斯自由能变为 $G(T, p, N_1, N_1) = N[x_1g_1 + x_2g_2 + x_1x_2(a+b/T)]$

其中 $g_i = \mu_i^0(T, p) + RT \ln x_i$, $\mu_i^0(T, p)$ 是纯净的第i 种物质的化学势, $x_i = N_i / N$ 是混合物中第i 种物质的摩尔含量。 $N = N_1 + N_2$ 是总摩尔数, a 和 b 是常数。试求

- (1) 保持温度T和压强p不变,把一摩尔物质 1 和一摩尔物质 2 相混合,求混合前后熵的改变。
 - (2) 同上题, 求混合前后体积的改变量。
- (3) 纯净的第i物质的摩尔等压比热 c_i 为常数,保持压强p不变,求把上述混合物的温度从 T_1 提高到 T_2 需要吸收的热量。

解: (1) 混合前后熵变化为

$$\begin{split} S_i &= - \Big(\frac{\partial \mu_1^0}{\partial T}\Big)_p - \Big(\frac{\partial \mu_2^0}{\partial T}\Big)_p^{\mid} \\ S_f &= - \Big(\frac{\partial G}{\partial T}\Big)_p = - \Big(\frac{\partial \mu_1^0}{\partial T}\Big)_p + R \ln 2 - \Big(\frac{\partial \mu_2^0}{\partial T}\Big)_p + R \ln 2 + \frac{b}{2T^2} \\ \Delta S &= 2R \ln 2 + \frac{b}{2T^2} \end{split}$$

(2) 混合前后体积变化为

$$V_{i} = \left(\frac{\partial \mu_{1}^{0}}{\partial p}\right)_{T} + \left(\frac{\partial \mu_{2}^{0}}{\partial p}\right)_{T}$$

$$V_{f} = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T} = \left(\frac{\partial \mu_{1}^{0}}{\partial p}\right)_{T} + \left(\frac{\partial \mu_{2}^{0}}{\partial p}\right)_{T}$$

$$\Delta V = 0$$

(3) 该系统的等压比热为

$$C_{p} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{p} = T \left(\frac{\partial S_{f}}{\partial T} \right)_{p} = c_{1} + c_{2} - \frac{b}{T^{2}}$$

在压强p保持不变的条件下,温度从 T_1 提高到 T_2 需要吸收的热量为

$$\Delta Q = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T) dT = \int_{T_1}^{T_2} \left[c_1 + c_2 - \frac{b}{T^2} \right] dT$$

$$= (c_1 + c_2)(T_2 - T_1) + b \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$= \left(c_1 + c_2 - \frac{b}{T_1 T_2} \right) (T_2 - T_1)$$

例题 2: 证明对于多元均匀系, $\Xi=G-F$ 所对应的热力学基本方程为

$$d\Xi = SdT + pdV + \sum_{i} n_i d\mu_i$$

并证明 Ξ 是以 T,V,μ_1,L,μ_k 为独立变量的特性函数。

证明:自由能F满足的热力学基本方程为

$$dF = -SdT - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

系统的吉布斯函数为 $G = \sum_{i} \mu_{i} n_{i}$,它的微分是 $dG = \sum_{i} n_{i} d \mu_{i} + \mu_{i} d n_{i}$ 。所以可得 $\Xi = G - F$ 所对应的热力学基本方程为:

$$d\Xi = dG - dF$$

$$= \sum_{i} n_{i} d\mu_{i} + \mu_{i} dn_{i} - (-SdT - pdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i})$$

$$= SdT + pdV + \sum_{i} n_{i} d\mu_{i}$$

下面来证明 Ξ 是以 T,V,μ_I,L,μ_k 为独立变量的特性函数。由以上基本方程可得,

$$S = \left(\frac{\partial \Xi}{\partial T}\right)_{V,\{\mu_i\}} = S(T, V, \mu_1, L, \mu_k)$$

$$p = \left(\frac{\partial \Xi}{\partial V}\right)_{T,\{\mu_i\}} = p(T, V, \mu_1, L, \mu_k)$$

$$n_1 = \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \mu_1}\right)_{T,V,\{\mu_{i\neq 1}\}} = n_1(T, V, \mu_1, L, \mu_k)$$

$$M$$

$$n_k = \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \mu_k}\right)_{T,V,\{\mu_{i\neq 1}\}} = n_k(T, V, \mu_1, L, \mu_k)$$

此外还可得到吉布斯函数,焓,自由能以及内能的表达式

$$\begin{split} G &= \sum_{i} \mu_{i} n_{i} = \sum_{i} \mu_{i} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \mu_{i}} \right)_{T,V,\{\mu_{j\neq i}\}} \\ H &= G + TS = \sum_{i} \mu_{i} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \mu_{i}} \right)_{T,V,\{\mu_{j\neq i}\}} + T \left(\frac{\partial \Xi}{\partial T} \right)_{V,\{\mu_{i}\}} \\ U &= G + TS - pV = \sum_{i} \mu_{i} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \mu_{i}} \right)_{T,V,\{\mu_{j\neq i}\}} + T \left(\frac{\partial \Xi}{\partial T} \right)_{V,\{\mu_{i}\}} - V \left(\frac{\partial \Xi}{\partial V} \right)_{T,\{\mu_{i}\}} \end{split}$$

从而 $\Xi=\Xi(T,V,\mu_1,L,\mu_k)$ 是特性函数得证。另外补充一点,由 $n_1(T,V,\mu_1,L,\mu_k)$ 人, $n_k(T,V,\mu_1,L,\mu_k)$ 的表达式可以反解出 μ_1,L,μ_k 作为 T,V,n_1,L,n_k 的函数,即可表达出

$$\mu_{1} = \mu_{1}(T, V, n_{1}, L, n_{k})$$

$$M$$

$$\mu_{k} = \mu_{k}(T, V, n_{1}, L, n_{k})$$

因此 Ξ 和其他热力学函数也均可表达成 T,V,n_1,L n_k 的函数。

例题 3: 理想溶液中各组元的化学势为 $\mu_i = g_i(T, p) + RT \ln x_i$,这里 $g_i(T, p)$ 是纯 i 组元的化学势,

(1) 假设溶质是非挥发性的,试证明,当溶液与溶剂的蒸气达到平衡时,相平衡条件为 $g_1'=g_1+RT\ln(1-x)$,其中 g_1' 是蒸汽的摩尔吉布斯函数, g_1 是纯溶剂的摩尔吉布斯函数, x 是溶质在溶液中的摩尔分

数。

(2) 证明在一定温度下,溶剂的饱和蒸气压随溶质浓度的变化率为

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_T = \frac{p}{x-1}$$

并证明溶质摩尔分数为x时的饱和蒸气压是 $p_x = p_0(1-x)$,其中 p_0 是该温度下纯溶剂的饱和蒸气压。

(3)证明在一定压强下溶剂沸点随着溶质浓度的变化率为

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_p = \frac{RT^2}{L(1-x)}$$

解: (1)溶液中只含有一种溶质,以x表示溶质在液相中的摩尔分数,则溶剂在液相中的摩尔分数为1-x,由题设可知溶剂在液相中的化学势为

$$\mu_1(T, p, x) = g_1(T, p) + RT \ln(1-x)$$

在溶剂是非挥发的情形下,气相中只含有溶剂,其化学势为

$$\mu'_1(T,p)=g'_1(T,p)$$

平衡时溶剂在气液两相的化学势应相等,即

$$\mu_1(T, p, x) = \mu'_1(T, p)$$

可得

$$g_1'(T, p) = g_1(T, p) + RT \ln(1 - x)$$
 (#)

这里已经根据热学平衡条件和力学平衡条件令两相具有相同的温度 T 和压强 p 。相平衡条件(#)式表明三个变量 T, p, x 中只有两个是独立的,这是符合吉布斯相律的。

(2) $\Diamond T$ 保持不变,对(#)式求微分可得,

$$\left(\frac{\partial g_1'}{\partial p}\right)_T dp = \left(\frac{\partial g_1}{\partial p}\right)_T dp - \frac{RTdx}{1-x}$$

因为
$$\left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T = V_m$$
, 所以由上式可得

$$(V_m' - V_m)dp = -\frac{RTdx}{1 - x}$$

这里 V_m' 和 V_m 分别是溶剂气相和液相的摩尔体积,由于 V_m' ? V_m ,略 去 V_m ,并假设溶剂蒸气是理想气体,

$$pV'_m = RT$$

可得

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{T} = -\frac{RT}{(1-x)(V'_{m} - V_{m})} \approx -\frac{RT}{(1-x)V'_{m}} = -\frac{p}{1-x}$$

将上式改写成

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dx}{1 - x}$$

在固定温度下对上式积分,可得

$$p_x = p_0(1-x)$$

所以溶剂饱和蒸气压的降低与溶质浓度成正比。

(3) 令压强 p 保持不变,对(#)式求微分可得,

$$\left(\frac{\partial g_1'}{\partial T}\right)_p dT = \left(\frac{\partial g_1}{\partial T}\right)_p dT + R\ln(1-x)dT - \frac{RTdx}{1-x}$$

因为
$$\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p = -S_m$$
,所以由上式可得

$$\frac{RTdx}{1-x} = \left[S_m' - S_m + R\ln(1-x)\right]dT$$

由相平衡条件(#)式可知 $R\ln(1-x)=(g_1'-g_1)/T$,代入上式得

$$\frac{RTdx}{1-x} = \frac{g_1' + TS_m' - (g_1 + TS_m)}{T}dT = \frac{H_m' - H_m}{T}dT$$

这里是 H_m 摩尔焓, $L \equiv H'_m - H_m$ 是纯溶剂的汽化热,所以有

$$\frac{RTdx}{1-x} = \frac{g_1' + TS_m' - (g_1 + TS_m)}{T}dT = \frac{L}{T}dT \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_p = \frac{RT^2}{L(1-x)}$$

例题 4: 大多数宏观系统的熵在 $T\to 0$ 时以幂律形式趋于零,即熵在 $T\to 0$ 时可以表达为 $S=aT^n(n>0)$,其中a是体积V或压强p的函数。试根据能斯特定理,证明:

- (1) 当 $T \to 0$ 时, $C_v, C_p, \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$ 均以与S相同的幂次n趋于零;
- (2) 当 $T \to 0$ 时, $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ 趋于有限值;
- (3) $C_p C_v$ 以比n更高的幂次趋于零;
- (4) $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s$ 随 $T \to 0$ 而趋于零,由此可知,当 $T \to 0$ 时,要使温度发生

有限改变所需的压强变化为无穷大。

解: (1) 大多数宏观系统,在 $T \rightarrow 0$ 时,其熵具有

$$S = aT^n (n > 0)$$

的幂律行为,其中a是体积V或压强p的函数。于是有

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = aT^n, \quad C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_R = aT^n$$

利用麦氏关系,可得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} = -\frac{\partial a}{\partial p}T^{n}, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} = -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} = -\frac{\partial a}{\partial V}T^{n}$$

(2) 利用偏导数的循环关系,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{V} = -\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}}{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V}} = -\frac{-\frac{\partial a}{\partial p}T^{n}}{-\frac{\partial a}{\partial V}T^{n}} = -\frac{\frac{\partial a}{\partial p}}{\frac{\partial a}{\partial V}}: O(1)$$

所以 $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ 在 $T\to 0$ 时趋于有限值。

(3) 选T, p作为独立参量,熵S = S(T, p) = S(T, V(T, p)),则

$$C_{p} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{p} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V} + T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{T} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} = C_{V} + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p}$$

可得

$$C_{p} - C_{V} = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} = \frac{\partial a}{\partial p} \frac{\partial a}{\partial V} T^{2n+1} : T^{2n+1}$$

所以当 $T \to 0$ 时, $C_p - C_v$ 以是比n更高的幂次(2n+1)趋于零.

(4) 利用循环关系和倒逆关系

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S} = -\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{p} \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{p} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} = \frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{p}} = \frac{T}{C_{p}} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}$$

当T→0时

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S} = \frac{T}{C_{p}} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} = \frac{T}{aT^{n}} \left(-\frac{\partial a}{\partial p}T^{n}\right) = -\frac{\partial a}{\partial p}T: T \to 0$$

由此可知,当 $T\to 0$ 时,在绝热条件下要使温度发生有限的变化,需要无穷大的压强变化,这实际上是不肯能的。