LVS + Keepalived + Mycat

分布式数据库高可用实施方案

文档信息

文档编写人	HanSenJ	编写日期	2016-08-01
文档评审人		评审日期	

版本修订历史记录

版本号	作者	参与者	起止日期	备注
V1. 0				

内容修订历史记录

节章	修改内容	修订人	修订日期	修订原因

目录

高可用体系介绍	4
Keepalived 简介	5
LVS 简介	6
Mycat 简介	10
案例	11
Keepalived 安装部署	11
LVS 安装部署	14
高可用测试验证	

高可用体系介绍

什么是高可用

高可用性 H.A. (High Availability) 指的是通过尽量缩短因日常维护操作(计划)和突发的系统崩溃(非计划)所导致的停机时间,以提高系统和应用的可用性。它与被认为是不间断操作的容错技术有所不同。HA 系统是目前企业防止核心计算机系统因故障停机的最有效手段。

高可用集群的衡量标准

高可用性群集是通过系统的可靠性(reliability)和可维护性(maintainability)来度量的。工程上,通常用平均无故障时间(MTTF)来度量系统的可靠性,用平均维修时间(MTTR)来度量系统的可维护性。于是可用性被定义为: HA=MTTF/(MTTF+MTTR)*100%具体 HA 衡量标准:

99% 一年宕机时间不超过 4 天 99.9% 一年宕机时间不超过 10 小时 99.99% 一年宕机时间不超过 1 小时 99.99% 一年宕机时间不超过 6 分钟

高可用集群软件,常用组合 heartbeat v2+haresource 一般常用于 CentOS 5.X heartbeat v3+pacemaker 一般常用于 CentOS 6.X corosync+pacemaker 现行常用的组合 cman + rgmanager 红帽集群套件中的组件 keepalived+lvs 常用于 lvs 的高可用

.

Keepalived 简介


keepalived 是以 VRRP 协议为实现基础的,VRRP 全称 Virtual Router Redundancy Protocol,即虚拟路由冗余协议。

虚拟路由冗余协议,可以认为是实现路由器高可用的协议,即将 N 台提供相同功能的路由器组成一个路由器组,这个组里面有一个 master 和多个 backup,master 上面有一个对外提供服务的 vip(该路由器所在局域网内其他机器的默认路由为该 vip),master 会发组播,当 backup 收不到 vrrp 包时就认为 master 宕掉了,这时就需要根据 VRRP 的优先级来选举一个 backup 当 master。这样的话就可以保证路由器的高可用了。

keepalived 主要有三个模块,分别是 core、check 和 vrrp。core 模块为 keepalived 的 核心,负责主进程的启动、维护以及全局配置文件的加载和解析。check 负责健康检查,包括常见的各种检查方式。vrrp 模块是来实现 VRRP 协议的。


LVS(Linux Virtual Server)是一个高可用性虚拟的服务器集群系统。本项目在 1998 年 5 月由章文嵩博士成立,是中国国内最早出现的自由软件项目之一。

LVS 主要用于多服务器的负载均衡,作用于网络层。LVS 构建的服务器集群系统中,前端的负载均衡层被称为 Director Server; 后端提供服务的服务器组层被称为 Real Server。通过下图可以大致了解 LVS 的基础架构。



LVS 简介

LVS 有三种工作模式,分别是 DR (Direct Routing 直接路由)、TUN(Tunneling IP 隧道)、NAT(Network Address Translation 网络地址转换)。其中TUN模式能够支持更多的 Real Server,但需要所有服务器支持 IP 隧道协议;DR 也可以支持相当的 Real Server,但需要保证 Director Server 虚拟网卡与物理网卡在同一网段;NAT 扩展性有限,无法支持更多的 Real Server,因为所有的请求包和应答包都需要 Director Server 进行解析再生,影响效率。 同时,LVS 负载均衡有 10 中调度算法,分别是 rr、wrr、lc、wlc、lblc、lblcr、dh、sh、sed、ng。




Load Balancer 是负载调度器,由它将网络请求无缝隙调度到真实服务器,至于此集群使用的是哪一种 IP 负载均衡技术(LVS 有三种负载均衡技术,分别是 VS/NAT、VS/TUN 和 VS/DR)。LVS 与其他基于应用层或基于 IP 层的负载均衡应用拥有类似的一点:一台及其以上的负载调度器和数台甚至成百上千台真实服务器。用 LVS 来搭建负载均衡集群,理论上来说,只需要在负载调度器上安装 LVS 核心软件 ipvs 和 ipvs 的功能实现软件 ipvsadm,而真实服务器无需额外安装软件。

当前,大部分 Linux 发行版本已经集成了 ipvs,因此我们只需要安装它的实现软件 ipvsadm 即可。在安装这个软件的时候,我们不需要考虑我们将使用哪一种 IP 负载均衡技术,直接安装即可。

以下介绍三种调度方式的配置方法。

VS/NAT 体系结构图




NAT 本身是一种将私有地址转换为合法 IP 地址的一种技术,在 VS/NAT 结构中,整个集群系统只有一个对外的合法地址,这个 IP 在 Load Balancer 上对外可见,其他的真实服务器与这个调度器组成了一个对外不可见的内网,Internet 上的用户访问集群必须通过集群提供的对外 IP 访问调度器,调度器再利用 NAT 技术,将真实服务器置于网络上。

注意事项:

- 1、VS/NAT 的真实服务器可以使用任何机器,任何操作系统,支持大部分的网络服务(如: httpd、ftpd、telnetd 等等),唯一的要求就是真实服务器必须支持 TCP/IP,不过我们可以忽略这样要求。
- 2、在 VS/NAT 模式下,必须打开 Load Balancer 的 ip_forward,关闭 ICMP 重定向。
- 3、所有的真实服务器网关地址必须指向到调度器的内网地址。
- 4、你的真实服务器上必须已部署好 http 服务器,并为缺省主页写入不同的内容以测试调度器调度结果。
- 5、客户机和真实服务器在两个不同的网络中,理论上也可以在一个网络中,需要做一些额外的设置。

VS/DR 体系结构




该图是官方提供的 VS/DR 体系结构图,在 VS/DR 模式下,Load Balancer 和所有的 Real Server 在物理上有一个网卡通过不分断的局域网相连,调度器和真实服务器必须绑定同一 VIP,该 VIP 在调度器上对外可见,而真实服务器上只需将 VIP 配置在 Non-ARP 网络设备上,它对外不可见,只是用于欺骗真实服务器用于处理目标地址为 VIP 的网络请求。真实服务器将请求处理后,直接返回给用户,不需要在通过调度器返回,所以在 VS/DR 模式下,真实服务器的网关地址不需要指向调度器。

注意事项:

- 1、基本上大部分搭载着 unices 和 Microsoft OS 的服务器都可以在 VS/DR 模式下作为真实服务器使用。
- 2、Load Balancer 和所有的 Real Server 在物理上必须有一个网卡通过不分断的局域网相连。
- 3、调度器上的 VIP 地址对外可见;真实服务器必须将 VIP 绑定到 Nor-ARP 网卡上,它对外不可见,只是用于欺骗真实服务器用于处理目标地址为 VIP 的网络请求。
- 4、在 VS/DR 模式下,无需使用 ip_forward 功能,因此为了安全考虑,关闭了该功能。
- 5、真实服务器不再使用调度器作为网关,因此打开调度器的 ICMP 重定向。
- 4、你的真实服务器上必须已部署好 http 服务器,并为缺省主页写入不同的内容以测试调度器调度结果。

VS/TUN 架构体系



这个体系结构中,调度器根据各个服务器的负载情况,动态地选择一台服务器,将请求报文封装在另一个 IP 报文中,再将封装后的 IP 报文转发给选出的服务器;服务器收到报文后,先将报文解封获得原来目标地址为 VIP 的报文,服务器发现 VIP 地址被配置在本地的 IP 隧道设备上,所以就处理这个请求,然后根据路由表将响应报文直接返回给客户。


因此,VS/TUN 的设置与 VS/DR 有部分相似之处,VS/TUN 的调度器和真实服务器也需要绑定一个 VIP,不同的是 VS/TUN 模式下,VIP 绑定的网卡与 VS/DR 不同,因为 VS/TUN 需要 ip 隧道支持。

注意事项:

- 1、 VS/TUN 模式下的所有真实服务器必须使用 Linux 系统,因为迄今为止,只有 Linux 系统 支持隧道技术。
- 2、Load Balancer 和 Real Server 的 VIP 必须绑定在 tunl0 网卡上,且关闭 Real Server 网卡 tunl0 的 arp 功能。
- 3、 你的真实服务器上必须已部署好 http 服务器,并为缺省主页写入不同的内容以测试调度器调度结果。

Mycat 简介

Mycat 是数据库中间件,就是介于数据库与应用之间,进行数据处理与交互的中间服务。由于对数据进行分片处理后,从原有的一个库被切换为分片数据库,所有的分片数据库集群构成了整个完整的数据库存储。




如上图所示,数据被分到多个分片数据库后,应用如果需要读取数据,就需要处理多个数据源的数据。如果没有数据库中间件,那么应用将直接面对分片集群,数据源切换、数据聚合都需要应用直接处理,原本该专注于业务的应用将花大量的工作来处理分片后的问题,最重要的是每个应用处理将是完全的重复制造轮子。

所以有了数据库中间件,应用只需要集中业务处理,大量的通用的数据聚合、事务,数据源切换都由中间件来处理,中间件的性能与处理能力将直接决定应用的读写性能,所以一款好的数据库中间件至关重要。

案例

通过 LVS +Keepalived+mycat 构建一套基于负载的高可用分布式数据库集群环境。



本章只讲述 LVS+Keepalived 的安装部署方案, 应用服务、Mycat 服务与 Mysql 集群环境不做介绍。

Keepalived 安装部署

- 一、软件版本
- 1、Keepalived软件版本: keepalived-1.1.20.tar.gz
- 二、环境配置
- 1、主Keepalived服务器IP地址 192.168.100.1
- 2、备Keepalived服务器IP地址 192.168.100.2
- 3、Keepalived虚拟IP地址 192.168.100.100

4、Mycat服务器IP地址 192.168.100.3

Mycat服务器IP地址 192.168.100.4

Mycat服务器IP地址 192.168.100.5

三、软件下载地址

http://www.keepalived.org/software/keepalived-1.1.20.tar.gz

四、安装流程

1、解压软件包:

[root@localhost~]\$ sudo tar -xvf keepalived-1.2.23.tar.gz

[root@localhost~]\$ cd keepalived-1.2.23/

[root@localhost~]]\$ sudo In -s /usr/src/kernels/2.6.9-78.EL-i686/usr/src//linux

[root@localhost~]\$sudo ./configure 此处--prefix=PREFIX(指定安装路径)

--with-kernel-version=VER (指定内核版本)

若出现错误,则用yum 安装相应依赖包。

2、编译以及编译安装

[root@localhost~] sudo make && make install

3、修改配置文件路径

[root@localhost~]\$ sudo cp /usr/local/etc/rc.d/init.d/keepalived /etc/rc.d/init.d/

[root@localhost~]\$ sudo cp /usr/local/etc/sysconfig/keepalived /etc/sysconfig/

[root@localhost~]\$ sudo mkdir /etc/keepalived

[root@localhost~]\$ sudo cp /usr/local/etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/

[root@localhost~]\$ sudo cp /usr/local/sbin/keepalived /usr/sbin/

4、设置为服务,开机启动

[root@localhost keepalived-1.1.20]# vi /etc/rc.local

加入service keepalived start

5、配置keepalived

MASTER配置Keepalived.conf: 主服务器地址192.168.100.1

必须在/etc/keepalived/目录下编辑keepalived.conf

[root@localhost~]\$ sudo vim /etc/keepalived.conf

global_defs { #全局配置标识,表面下面的区域{}是全局配置

notification_email {#邮箱地址,如果keepalived在发生诸如切换操作时会的发邮件到

```
配置上的邮箱,
               examp@qq.com
    }
    notification_email_from examp@qq.com #表示发送通知邮件时邮件源地址是谁
    smtp server 127.0.0.1 #表示发送email时使用的smtp服务器地址
    smtp connect timeout 30 #连接smtp超时时间
    router_id daas
  }vrrp instance VI_1 {#各服务器上实例配置域,这里按本服务器的具体情况填值state
MASTER #本实例启动状态,MASTER / SLAVE,不管填MASTER / SLAVE,最终还是要
看本机器的权重
     interface eth0 #节点固有IP(非VIP)的网卡,用来发VRRP包。
     virtual router id 51 #取值在0-255之间,用来区分多个instance的VRRP组播。
     priority 100 #设置本节点的优先级,优先级高的为master,不能超过255
     advert_int 1 #这里设置VRID,如果两台机器是同一个备份组,设置一样
     authentication { #组播信息发送间隔,同一个备份组两个机器设置必须一样,默认
是1S
        auth type PASS #验证域,同组的机器auth type(验证类型)和auth pass(验
证密码) 必须一样
        auth pass 1111
     }
     virtual_ipaddress {# VIP,为master机器设置的虚拟地址,和实例绑定的网卡
(interface) 设置到一个网段
        192.168.100.100
     }
  }
  virtual_server 192.168.100.100 8066 {
     delay_loop 60 #延迟轮询时间(单位秒)
     lb_algo rr #后端调试算法(load balancing algorithm)
     lb_kind DR # LVS调度类型NAT/DR/TUN
     persistence timeout 50 #
     protocol TCP
     real_server 192.168.100.3 8066 { #真正提供Mycat服务的服务器地址
        weight 3 #权重
        TCP_CHECK {
            connect timeout 3 #超时连接时间
            nb_get_retry 3 #健康检查时间秒,根据业务情况考量允许故障切换时间值。
           delay before retry 3
           connect_port 8066 #服务端口,此处要为MyCat服务提供端口保持一致
        }
     real_server 192.168.100.4 8066{//Mycat服务器二
        weight 3
        TCP_CHECK {
           connect_timeout 3
```

```
nb_get_retry 3
              delay_before_retry 3
              connect_port 8066
          }
      }
      real_server 192.168.100.5 8066 {//Mycat 服务器三
          weight 3
          TCP_CHECK {
              connect_timeout 3
              nb_get_retry 3
              delay_before_retry 3
              connect_port 8066
          }
      }
  }
  BACKUP配置Keepalived.conf: 主服务器地址192.168.100.2
  必须在/etc/keepalived/目录下编辑keepalived.conf
  [root@localhost~]$ scp user@192.168.100.1 /etc/keepalived/ home/etc/keepalived/
将MASTER文件拷贝到BACKUP服务器上
   [root@localhost~]$ sudo vim /etc/keepalived.conf
  将vrrp_instance VI_1 MASTER修改为BACKUP priority 100修改为99
   5、启动服务
   [root@localhost~]$ sudo service keepalived start
  Starting keepalived:
                                                          [ OK ]
  检查进程状态
  [root@localhost~]$ ps -aux|grep keepalived
  root 5965 0.0 0.0 39964
                           844?
                                           15:55
                                                  0:00 keepalived -D
  root 5966 0.0 0.0 42196 2104?
                                           15:55
                                                  0:00 keepalived -D
                                       S
  root 5967 0.0 0.0 42068 1340?
                                      S
                                           15:55
                                                  0:00 keepalived -D
```

LVS 安装部署

一、软件版本

1、软件安装

检查Load Balancer服务器是否已支持ipvs。

```
[root@localhost~]$ sudo modprobe -l|grep ipvs
```

若有类似以下输出,则表示服务器已支持ipvs:

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_rr.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_wrr.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_lc.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_wlc.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_lblc.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_lblcr.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_dh.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_sh.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_sed.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_nq.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_ftp.ko

kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_pe_sip.ko

若已经支持ipvs ,则将

若服务器不支持ipvs,则需要手动下载ipvs并编译安装。

通过 yum 安装

[root@localhost~]\$ sudo yum -y install ipvsadm*

2、Realserver 脚本配置

分别对3台mycat server 进行realserver脚本的设置。(192.168.100.3、192.168.100.4、192.168.100.5)

[root@localhost~]\$ sudo vim /etc/rc.local

/sbin/ifconfig lo:0 192.168.100.100 broadcast 192.168.100.100 netmask

255.255.255.255 up

/sbin/route add -host 192.168.100.100 dev lo:0

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore

echo 2 >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore

echo 2 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce

sysctl -p

可以将该段脚本加入启动脚本中,也可以单独设置 realserver 执行脚本,此处为了方便加入启动项中。

3、启动服务、检查lvs 运行状态

[root@localhost~]\$sudo service ipvsadm start

[root@localhost~]\$sudo ipvsadm -ln

IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags

-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn

TCP 10.249.5.100:8066 rr persistent 50

-> 192.168.100.3.8066	Route	3	U	U
-> 192.168.100.4:8066	Route	3	0	0
-> 192.168.100.5:8066	Route	3	0	0

统计自该条转发规则生效以来的包:

[root@localhost~]\$sudo ipvsadm -l -stats

IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)									
Prot LocalAddress:Port			Co	nns l	InPkts	OutPkts	InBytes		
OutBytes									
	-> RemoteAddress:Port								
TCP	TCP 192.168.100.100:8066 0			30)	0	0	0	
	192.168.100.3	3:8066	0	10)	0	0	0	
	192.168.100.4:8066			10)	0	0	0	
	192.168.100.5	5:8066	0	10)	0	0	0	
1	. 1. Conns	(connections sched	duled)	已经转发	发过的连	接数			
2	. 2. InPkts	2. InPkts (incoming packets)			数				
3	. 3. OutPkts	(outgoing packets))	出包个数	数				
4	. 4. InBytes	(incoming bytes)		入流量	(字节)				
5	. 5. OutBytes	(outgoing bytes)		出流量(字节)					
检	ѝ査速率信息:								
[root@localhos	t~]\$sudo ipvsadm -	l –rate						
I	IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)								
F	Prot LocalAddr	ess:Port	InP	PS (OutPPS	InBPS			
OutB	PS								
	-> RemoteAd	ddress:Port							
TCP	192.168.100	.100:8066	0	350		0	0	0	
	192.168.100.3:8066		0	120		0	0	0	
	192.168.100.4:8066		0	130		0	0	0	
	192.168.100.5:8066		0	100		0	0	0	
1	. 1. CPS	(current connection	on rate	9 每秒	连接数				
2	. 2. InPPS	(current in packet	t rate)	每秒	的入包/	个数			
3	. 3. OutPPS	(current out pack	et rate	9 每秒	的出包/	个数			
4	. 4. InBPS	(current in byte	rate)	每秒	入流量	(字节)			
5	. 5. OutBPS	(current out byte	rate)	每	砂入流量	(字节)			
-									

高可用测试验证

验证暂不列入,请根据自身情况进行验证测试。