HCIE-Security 备考指南

策略路由



HCIE 只是一个开始....

HCIE 仅是一个证书…懂得做人和处事比证书和技能更重要…

希望大家顺利通过 HCIE,取得更好的职业发展!

HCIE-Security 备考指南 策略路由

目 录

HCIE-Security 策略路由需要掌握的知识点	1
策略路由简介	1
策略路由原理描述	2
配置策略路由-Web	
举例:基于源地址的策略路由	11
HCIE-Security 模拟面试问题及面试建议	

HCIE-Security 备考指南 策略路由

HCIE-Security 策略路由需要掌握的知识点

■ 掌握 PBR 的配置

策略路由简介

介绍策略路由的定义和应用场景。

定义和目的

NGFW 转发数据报文时,会查找路由表,并根据目的地址来进行报文的转发。在这种机制下,只能根据报文的目的地址为用户提供转发服务,无法提供有差别的服务。

策略路由是在路由表已经产生的情况下,不按照现有的路由表进行转发,而是根据用户制定的策略进行路由选择的机制,从更多的维度(入接口、源/目的安全区域、源/目的 IP 地址、用户、服务、应用)来决定报文如何转发,增加了在报文转发控制上的灵活度。策略路由并没有替代路由表机制,而是优先于路由表生效,为某些特殊业务指定转发方向。

应用场景

策略路由通常应用于多出口组网中,以图 1 为例,NGFW 作为出口网关,存在两个网络出口:


- ISP1: 上网速度快,但付费较高。
- ISP2: 价格低廉,但网速比较慢。

通过策略路由, 可以实现下述功能, 用户可以根据需要进行选配。

- 基于用户的选路:指定用户/用户组只能通过指定的链路访问互联网。例如,用户组 A 权限高,享受快速 网络,可以通过链路 ISP1 访问互联网,用户组 B 权限低,通过链路 ISP2 访问互联网。
- 基于应用、协议类型的选路。例如,配置语音与视频等应用走带宽高线路,数据应用走带宽小的线路。

图 1 策略路由在多出口组网的应用

HCIE-Security 备考指南 策略路由



策略路由原理描述

介绍策略路由的实现原理。

策略路由组成

一条策略路由规则包括匹配条件和动作两部分内容。

匹配条件

匹配条件可以将要做策略路由的流量区分开来,NGFW 支持下述几种类型的匹配条件:

- 源安全区域:基于报文的源安全区域进行流量识别。
- 入接口:基于报文的接收接口来进行流量识别。
- IP 地址/MAC 地址:基于报文的源 IP/源 MAC 或目的 IP/目的 MAC 进行流量识别。
- 服务类型:基于报文所属的服务类型进行流量识别。
- 应用类型:基于报文所属的应用类型进行流量识别。
- 用户:在对应的用户通过设备的身份认证后,基于报文所属的用户进行流量识别。

在一个策略路由规则中,可以包含多个匹配条件,各匹配条件之间是"与"的关系,报文必须同时满足所有匹配条件,才可以执行后续定义的转发动作。服务类型、应用类型、用户作为匹配条件时,可以同时指定多个服务/服务组、应用/应用组、用户/用户组,只要与其中一个相同,就算满足该匹配条件。

动作

HCIE-Security 备考指南 策略路由

NGFW 可以对符合匹配条件的流量采取下述动作:


• 实施策略路由

- 把报文发送到指定的下一跳设备。
- 从指定出接口发送报文。
- 利用智能选路功能,从多个出接口中选择一个出接口发送报文。
- 把报文发送到指定的虚拟系统。
- 不做策略路由,按照现有的路由表进行转发。

策略路由规则匹配过程

当 NGFW 配置了多条策略路由规则时,NGFW 会按照匹配顺序,先寻找第一条规则,如果满足第一条策略路由规则的匹配条件,则按照指定动作处理报文。如果不满足第一条规则的匹配条件,则会寻找下一条策略路由规则。如果所有的策略路由规则的匹配条件都无法满足,报文按照路由表进行转发。

图 1 策略路由规则匹配过程



当策略路由为单出口时,如果动作里指定的下一跳或出接口不可达,报文会被 NGFW 直接丢弃。为了提高可靠性,可以配置 NGFW 监测下一跳或者目的 IP 的可达性,即使下一跳或目的 IP 不可达,也可以继续查找路由表,避免报文被直接丢弃。

HCIE-Security 备考指南 策略路由

策略路由规则匹配顺序

NGFW 可以配置多条策略路由规则,在<u>图 2</u> 所示的策略路由列表中,排在列表最上面的策略路由规则"abc_1" 先执行,策略路由规则"abc_2"后执行。

图 2 策略路由规则匹配顺序



<mark>⊶</mark> 窍门:

当 NGFW 配置了多条策略路由规则时,将按照规则在界面上的排列顺序从上到下依次匹配,只要匹配了一条规则的所有条件,则按照动作与选项进行处理,不再继续匹配剩下的规则。所以在配置时,建议将条件更精确的规则配置在前面,条件更宽泛的规则配置在后面,这样就不会因为前面规则的条件包含了后面规则的条件,而导致后面的规则无法被匹配了,从而提高匹配的精确度。

配置策略路由-Web

介绍如何通过 Web 配置策略路由。

前提条件

- 配置用户或用户组。
- 配置服务或服务组。
- 配置应用或应用组。

□ _{说明}.

当使用 MAC 地址作为策略匹配条件时,需注意:

- 如果 NGFW 与内网之间直连或通过二层交换机相连,可以直接以 MAC 地址作为匹配条件。
- 如果 NGFW 与内网之间通过三层网络设备相连,首先需要配置 NGFW 的跨三层 MAC 识别功能,再以MAC 地址作为匹配条件。

HCIE-Security 备考指南 策略路由

操作步骤

- 1. 选择"网络 > 路由 > 智能选路"。
- 2. 选择进入"策略路由"页签,单击"新建"。
- 3. 配置策略路由规则的名称和描述。

参数	描述
名称	输入策略路由规则的名称。名称必须是唯一的。
描述	输入策略路由规则的描述信息。合理填写描述信息有助于管理员正确理解策略路由规则的功能,使策略路由规则变得方便选择、查找和维护。

4. 配置策略路由规则的匹配条件。

参数	描述
类型	配置基于报文来源的匹配条件,有两个选项,二者只能选择其一:
入接口	将报文的入接口设置为策略路由的匹配条件。 穷门: 除了物理口,NGFW 还支持将 VLAN 接口、以太网子接口、Eth-Trunk 接口、Loopback 接口这四种类型的逻辑接口配置为入接口: • 将 VLAN 接口配置为入接口,可以对指定 VLAN 的流量实施策略路由。 • 将以太网子接口配置为入接口时,可以对指定子接口的流量实施策略路由。 • 将 Eth-Trunk 接口配置为入接口时,可以对来自指定 Eth-Trunk 链路的流量实施策略路由。
源安全区域	将源安全区域设置为策略路由的匹配条件。
源地址	将报文的源 IP 地址/MAC 地址设置为策略路由的匹配条件。
目的地址	将报文的目的 IP 地址/MAC 地址设置为策略路由的匹配条件。
用户	将报文所属的用户或用户组设置为策略路由的匹配条件。
服务	将报文所属的服务类型设置为策略路由的匹配条件。 有关"服务"的详细解释请参考 <u>服务和服务组</u> 。
应用	将报文所属的应用类型设置为策略路由的匹配条件。 有关"应用"的详细解释请参考 <u>应用和应用组</u> 。 窍门: 设备支持模糊搜索功能,能够帮助管理员快速搜索并添加需要的 应用。具体操作如下:

HCIE-Security 备考指南 策略路由

参数	描述
	f. 单击"多选"。 g. 在搜索框中输入全部或部分应用名称。 h. 单击 , 在下拉列表中会显示搜索到的应用名称。 i. 选中需要的应用名称,添加此应用。
时间段	配置策略路由的生效时间。

5. 配置策略路由规则的动作。

参数	描述
动作	对满足匹配条件的报文,采取何种转发动作,有两种选项: 转发(PBR):报文满足匹配条件,按照策略路由转发。 转发其他虚拟系统:报文满足匹配条件,按照策略路由将流量转发至其他虚拟系统。 不做策略路由(NO PBR):报文满足匹配条件,按照普通路由表转发。 旁门: "不做策略路由(NO PBR)"动作主要用于满足一些特殊需求。例如需要对10.1.1.0/24 网段内除10.1.1.2 以外的所有主机进行策略路由,可以利用规则的匹配优先级,先配置一条对10.1.1.2 主机不做策略路由的规则,再配置一条对10.1.1.0/24 网段做策略路由的规则。
出接口类型	 ● 单出口如果下一跳或者出接口不可达,报文将被 NGFW 直接丢弃;为了提高可靠性,可以通过监控功能监测下一跳或者目的 IP 的可达性,即使下一跳或目的 IP 不可达,也可以继续查找路由表,避免报文被直接丢弃。 ● 多出口当策略路由有多个出接口时,需要利用策略路由智能选路功能选择最佳的出接口。智能选路是指到达目的网络有多条链路可选时,NGFW 可以根据管理员设置的链路带宽、权重、优先级或者自动探测到的链路质量动态地选择出接口,实现链路资源的合理利用和用户体验的提升。 说明: 策略路由智能选路和全局智能选路统称为智能选路,前者解决的是流量命中策略路由时,如果有多个出接口如何进行选路的问题;后者解决的是流量命中缺省路由时,如果有多条缺省路由如何进行选路的问题。智能选路功能的原理和相关技术请参考智能选路,此处不进行详细介绍。

• 单出口配置

HCIE-Security 备考指南 策略路由

Tick Security in 114th Arthur	
参数	描述
出接口	选择按照策略路由转发时,设置报文的发送接口。
	 可以同时配置出接口和下一跳,但是出接口和下一跳二者必须配置一个。 当配置的"出接口"为非点到点类型网络接口(例如以太网接口)时,由于同一出接口可能连接到多个网络设备,所以建议同时配置"下一跳"以保证路由的正确性。
下一跳	选择按照策略路由转发时,设置报文发送的下一跳。

- 配置单出口后,可以通过监控功能监测到下一跳或某个目的 IP 的可达性,并根据链路状态来决定是否按照策略路由转发报文。
 - a. 单击"监控"对应的"启用"复选框。
 - b. "监控 IP 地址/域名"文本框中输入要监控的 IP 地址或域名。

"监控 IP 地址/域名"输入直连下一跳或者非直连下一跳的 IP 地址后,NGFW 会实时监测到目的 IP 的可达性,如果发现目的 IP 不可达,策略路由失效,报文按照路由表来转发。

当启用"监控"功能时,由于可能通过多个出接口到达同一"监控 IP 地址/域名",为了保证监控的有效性,建议在配置策略路由时同时配置"出接口",监控指定"出接口"到指定地址的路由连通性。

• 多出口配置

□ _{说明}.

此处仅介绍不同智能选路方式下的相关配置,接口下的相关配置请参考<u>配置全局选路策略</u>。

在"智能选路方式"下拉菜单中选择不同的选路方式:

- "智能选路方式"为"根据链路带宽负载分担"时,如<u>图1</u>所示,具体参数解释请参见<u>表</u> <u>1</u>。
 - 图 1 配置根据链路带宽负载分担

HCIE-Security 备考指南 策略路由



表 1 配置根据链路带宽负载分担参数解释	
参数	说明
链路接口/运营商/接口组	参与智能选路的成员接口。 单击"新建"后,可以在下拉菜单中选择成员接口。单个出接口、普通接口组、ISP接口组都可以作为成员接口,接口组实际上就是一个或多个智能选路成员接口的集合。接口组不能嵌套,即多个接口组不能组成一个新的接口组。
过载保护阈值	接口链路的带宽利用率。 此处不可配置,在接口下配置。
入方向	入方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。
出方向	出方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。

■ "智能选路方式"为"根据链路质量负载分担"时,如<u>图 2</u>所示,具体参数解释请参见<u>表</u> 2。

图 2 配置根据链路质量负载分担



HCIE-Security 备考指南 策略路由

表 2 配置根据链路质量负载分担参数解释	
参数	说明
链路质量参数	当选路方式为根据链路质量负载分担时,管理员可以选择一个或多个链路质量参数来衡量链路的质量。NGFW 支持以下三个链路质量参数: ■ 丢包率: 丢包率是缺省的链路质量参数。NGFW 发送若干个探测报文后,将统计丢包的个数,丢包率等于回应报文个数除以探测报文个数。丢包率是最重要的参数,对链路质量的判定起决定性作用。 ■ 时延: 回应报文的接收时间减去探测报文的发送时间即为时延,NGFW 发送 N 个探测报文后,将分别计算每次探测的时延,并取 N 次探测的平均值作为最终结果。 ■ 时延抖动: 相邻两次探测的时延之差取绝对值即为时延抖动。NGFW 发送 N 个探测报文后,将分别计算相邻两次探测的时延之差并取绝对值,然后取所有时延抖动的平均值作为最终结果。
永久探测	开启永久探测后,NGFW 会定时探测链路的质量,并刷新链路质量探测表。
链路接口/运营商/接口组	参与智能选路的成员接口。 单击"新建"后,可以在下拉菜单中选择成员接口。单个出接口、普通接口组、ISP接口组都可以作为成员接口,接口组实际上就是一个或多个智能选路成员接口的集合。接口组不能嵌套,即多个接口组不能组成一个新的接口组。
过载保护阈值	接口链路的带宽利用率。此处不可配置,在接口下配置。
入方向	入方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。
出方向	出方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。

■ "智能选路方式"为"根据链路权重负载分担"时,如<u>图 3</u>所示,具体参数解释请参见<u>表</u> <u>3</u>。

图 3 配置根据链路权重负载分担



HCIE-Security 备考指南 策略路由

表 3 配置根据链路权重负载分担参数解释	
参数	说明
链路接口/运营商/接口组	参与智能选路的成员接口。 单击"新建"后,可以在下拉菜单中选择成员接口。单个出接口、普通接口组、ISP接口组都可以作为成员接口,接口组实际上就是一个或多个智能选路成员接口的集合。接口组不能嵌套,即多个接口组不能组成一个新的接口组。
过载保护阈值	接口链路的带宽利用率。此处不可配置,在接口下配置。
入方向	入方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。
出方向	出方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。
权重	成员接口的权重值。 NGFW 进行智能选路时,将按照权重值的比例分配流量,所以权重大的链路转发较多的流量,权重小的链路转发较少的流量。

■ "智能选路方式"为"根据链路优先级主备备份"时,如<u>图 4</u>所示,具体参数解释请参见<u>表</u> 4。

图 4 配置根据链路优先级主备备份



表 4 配置根据链路优先级主备备份参数解释	
参数	说明
备份接口自动关闭功能	启用此功能后,所有备份接口的状态变为 DOWN,只有当主接口过载(需要配置接口过载保护)或状态为 DOWN 时,优先级最高的备份接口状态才变为 UP,其他备份接口的状态仍为 DOWN。当主接口和优先级最高的备份接口均过载或状态均为 DOWN 时,优先级第二高的备份接口状态才变为 UP,以此类推。
链路接口/运营商/接口组	参与智能选路的成员接口。

HCIE-Security 备考指南 策略路由

表 4 配置根据链路优先级主备备份参数解释	
参数	说明
	单击"新建"后,可以在下拉菜单中选择成员接口。单个出接口、普通接口组、ISP接口组都可以作为成员接口,接口组实际上就是一个或多个智能选路成员接口的集合。接口组不能嵌套,即多个接口组不能组成一个新的接口组。
过载保护阈值	接口链路的带宽利用率。此处不可配置,在接口下配置。
入方向	入方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。
出方向	出方向的过载保护阈值。 此处不可配置,在接口下配置。
优先级	成员接口的优先级。 数值越大,优先级越高。

后续处理

当策略路由有多个出接口时,如果"智能选路方式"设置为"根据链路质量负载分担",则可以通过链路质量 探测表查看各链路的质量。

- 1. 选择"网络>路由>智能选路"。
- 2. 选择进入"链路质量探测表"页签,单击"刷新"可以查看到最新的信息。

举例:基于源地址的策略路由

通过配置策略路由实现不同源地址数据通过不同的链路转发。

组网需求


某企业主要分为市场部和研发部两个部门,组网如图1所示,NGFW位于企业网出口,该企业部署了两条接入 Internet 的链路 ISP-A、ISP-B。ISP-A 上网速度快、网络速度稳定但费用较高,ISP-B 上网费用低廉,但是网速相对慢一些。

需求如下:

- 市场部对网速要求比较高,通过链路 ISP-A 访问 Internet。
- 研发部对网速要求不高,通过链路 ISP-B 来访问 Internet。

HCIE-Security 备考指南 策略路由

图 1 基于源地址的策略路由



操作步骤

- 1. 配置接口 IP 地址和安全区域,完成网络基本参数配置。
 - a. 将接口 GE1/0/3 加入 Trust 区域。
 - 1. 选择"网络 > 接口"。
 - 2. 选择 GE1/0/3 对应的 , 按如下参数配置。

安全区域	trust
IP 地址	10.1.1.1/24
	10.1.2.1/24

b. 参考上述步骤,将接口 GE1/0/2 加入 Untrust 区域。

GE1/0/2 接口配置如下。

安全区域	untrust
IP 地址	1.1.1.1/24

c. 参考上述步骤,将接口 GE1/0/4 加入 Untrust 区域。

GE1/0/4接口配置如下。

HCIE-Security 备考指南 策略路由

安全区域	untrust
IP 地址	2.2.2.2/24

- 2. 配置 Trust 区域和 Untrust 区域之间的安全策略。
 - a. 选择"策略 > 安全策略 > 安全策略"。
 - b. 单击"新建",按如下参数配置从 Trust 到 Untrust 的域间策略。

名称	policy_sec_trust_untrust
源安全区域	trust
目的安全区域	untrust
动作	permit

- c. 单击"应用"。
- 3. 创建策略路由"pbr_1",从 Trust 区域接收的属于市场部的报文发送到下一跳 1.1.1.2。
 - a. 选择"策略 > 策略路由"。
 - b. 单击"新建",按如下参数配置。

名称	pbr_1
描述	pbr_1
类型	源安全区域
源安全区域	trust
源地址/地区	10.1.1.0/24
出接口类型	单出口
下一跳	1.1.1.2
监控	启用 监控 IP 地址/域名: 1.1.1.2

- c. 单击"确定"。
- 4. 创建策略路由 "pbr_2",从 Trust 区域接收的属于研发部的报文发送到下一跳 2.2.2.3。
 - a. 单击"新建",按如下参数配置。

名称	pbr_2
描述	pbr_2
类型	源安全区域
源安全区域	trust

HCIE-Security 备考指南 策略路由

源地址/地区	10.1.2.0/24
出接口类型	単出口
下一跳	2.2.2.3
监控	启用 监控 IP 地址/域名: 2.2.2.3

b. 单击"确定"。

配置脚本

```
interface GigabitEthernet1/0/2
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/3
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 sub
interface GigabitEthernet1/0/4
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
firewall zone trust
set priority 85
add interface GigabitEthernet1/0/3
firewall zone untrust
set priority 5
add interface GigabitEthernet1/0/2
add interface GigabitEthernet1/0/4
security-policy
rule name policy_sec_trust_untrust
  source-zone trust
  destination-zone untrust
  action permit
ip-link check enable
ip-link 1 destination 1.1.1.2 mode icmp
ip-link 2 destination 2.2.2.3 mode icmp
rule name pbr_1
  description pbr_1
```

HCIE-Security 备考指南 策略路由

```
source-zone trust
source-address 10.1.1.0 24
track ip-link 1
action pbr next-hop 1.1.1.2
rule name pbr_2
description pbr_2
source-zone trust
source-address 10.1.2.0 24
track ip-link 2
action pbr next-hop 2.2.2.3
#
return
```

HCIE-Security 模拟面试问题及面试建议

- 1. 策略路由有哪些匹配条件,哪些策略路由规则的动作?
- 2. 策略路由智能选路和全局智能选路有什么区别?