

# **Advanced VPNs**

24 aprilie 2014

#### Objective

- Soluții de remote access VPN
  - IPSec
  - SSL
- Cisco ASA
  - Easy VPN soluție de remote-access IPSec VPN
- Fortinet
  - Implementarea SSL VPN
    - > Web-VPN
    - > Tunnel-VPN
    - Internet Browsing
    - Personalizarea portalului SSL VPN



### Telecommuting

- Pentru multe companii, soluția de telecommuting este deseori preferată
  - Angajatul locuiește departe de sediu și timpul petrecut pe drum este foarte mare
  - Tipul de job presupune mult timp petrecut călătorind

□ Lucrul de acasă - multe studii arată că angajatul care își poate permite un somn de după-masă de 1h, este mult mai eficient în a doua parte a zilei de muncă



#### Remote access VPN

- Telecommuting este totuși o soluție pentru o minoritate din angajați pentru că există dezavantaje:
  - Lucrând acasă angajații pot fi distrași mai ușor decât într-un mediu de muncă comun
    - În general joburile ce presupun creativitate au mari avantaje în telecommuting
  - □ Riscurile de securitate de a trece date sensibile pentru companie peste o rețea publică sunt mari



IPSec

SSL





#### IPSec vs SSL


	IPSec	SSL
Aplicații	Orice aplicație IP based	WEB, e-mail, file sharing în modul nativ (clientless)
Putere de criptare	Puternică – chei de la 56 la 256 biți	Moderată – chei de la 40 la 128 de biți
Autentificare	Puternică – two-way authentication	Moderată – one-way sau two-way authentication
Ușurință în utilizare	Moderată – poate fi provocator pentru un utilizator non-tehnic	Foarte ușoară
Variante de conectare	Este nevoie de un client dedicat pre-configurat	Nu e nevoie de client specializat. Browserul este clientul.

- ▶ Ca și soluții de RA, cele două nu se exclud
  - □ IPSec = securitate
  - □ SSL = mobilitate, flexibilitate



#### SSL VPN

- Arhitectura SSL VPN presupune:
  - Serverul SSL VPN care se află la locația companiei
  - Clientul SSL VPN care se află întotdeauna la utilizator
- Clientul SSL VPN are 3 moduri de funcționare
  - Clientless
  - Thin client
  - □ Full client





### Thin client/clientless

- Pentru ambele moduri clientul este browserul
- Clientless nu permite în general decât aplicații
   HTTP/HTTPS folosind un portal WEB
  - Utilizatorul se autentifică pe portalul WEB pentru a primi acces la resursele interne
- ▶ Thin client
  - În acest mod utilizatorul descarcă Applet-uri Java din portatul WEB
  - Applet-ul se comportă ca un TCP Proxy pentru anumite aplicații
  - □ Utilizatorul se conectează la o aplicație suportată de TCP Proxy (POP3, SMTP, IMAP, Telnet, SSH, CIFS)
  - TCP Proxy realizează o conexiune HTTPS la serverul SSL care conține în interiorul ei numele și portul serverului
  - □ Serverul SSL realizează conexiunea către serverul destinație




#### Full client

- Varianta de full-client poate fi de obicei descărcată de pe portalul WEB creat de serverul VPN
- Depinzând de vendor, clientul se poate instala dinamic, fără intervenția utilizatorului sau poate fi instalat ca o aplicație de sine stătătoare obișnuită
  - □ Varianta instalată automat se comportă tot ca un proxy dar este mai puțin configurabilă
  - Varianta instalată manual permite un grad de control al setărilor mai mare
- Ambele variante de instalare oferă acces la orice aplicație prin tunelul SSL



### Stabilirea unui tunel SSL VPN





# Cisco ASA – Implementarea IPSec VPN

## Easy VPN Server/Client

- Cisco folosește o arhitectură client server numită Easy VPN
- Atât parametrii de rețea (IP, DNS etc) cât și politicile IPSec sunt "pushed" de către server la clientul VPN
- Clientul Easy VPN poate fi:
  - □ Software VPN client instalat pe laptopul utilizatorului
  - □ Hardware ruter cu IOS, PIX Firewall, VPN 3002 Concentrator
- Folosind un client hardware se simplifică foarte mult configurația Site-to-Site pentru că nu mai trebuie sincronizați parametrii între cele două locații





### Easy VPN - Pasul 1



#### Authentication mode?



- Pasul 1: funcție de metoda de autentificare folosită se alege tipul IKE Phase 1
  - Autentificare PSK > Aggressive mode
  - Autentificare RSA > Main mode
- ▶ Este recomandată folosirea certificatelor deoarece aggressive mode este mai puţin securizat



### Easy VPN – Pasul 2: ISAKMP




propunerea 1, propunerea 2, propunerea 3



- În pasul 2 Cisco VPN client încearcă să stabilească un SA ISAKMP prin trimiterea de propuneri către server
- Pentru a reduce cantitatea de configurație manuală, pe VPN Client sunt deja definite toate combinațiile de:
  - Algoritmi de criptare și hashing
  - Metode de autentificare
  - Grupuri DH
- ASA va accepta prima propunere care face match în ordinea priorităților
- Trebuie configurată pe client cheia partajată



### Easy VPN – Pasul 2: XAUTH





Response: User/Parolă



- ▶ În pasul XAUTH, utilizatorul este autentificat
- Parola și numele de utilizator sunt definite în clientul de VPN
- Credențialele sunt verificate de ASA local sau remote (RADIUS, Kerberos etc.)
- Acest transfer este protejat de tunelul ISAKMP creat anterior



### Easy VPN – Pasul 3: Mode configuration



Clientul face o cerere pentru parametrii de configurație


Parametrii sunt oferiți de ASA



- Dacă autentificare a avut loc cu succes, parametrii de configurație necesari pentru conectivitate sunt ceruți de client
- Deşi se pot configura multipli parametrii (IP, DNS, split tunneling etc) singurul parametru obligatoriu este adresa IP



### Easy VPN – Pasul 3: IKE Quick mode



- Odată ce conectivitatea L3 este realizată peste IP-ul adaptorului clientului, se pornește IKE Phase 2
- Politicile IPSec sunt "pushed" de la ASA la clientul VPN
- După crearea SA-urilor din Phase 2, poate începe transferul de trafic conform acestora



### Configurarea Easy VPN server




Activarea ISAKMP și definirea unei politici

```
Pitesti(config)# isakmp enable outside
Pitesti(config)# isakmp policy 20
Pitesti(config-isakmp-policy)# authentication pre-share
Pitesti(config-isakmp-policy)# encryption des
Pitesti(config-isakmp-policy)# hash sha
Pitesti(config-isakmp-policy)# group 2
```



 Configurarea parametrilor de mode-config se poate face pe ASA la 3 nivele



- Este un model de moștenire (orice parametru definit la un nivel superior este moștenit la un nivel inferior)
- Parametrii definiți la nivel inferior sunt prioritari celor definiți la nivel superior





- Orice group-policy poate fi:
  - Internal atributele politicii sunt definite local
  - External atributele politicii sunt definite pe un RADIUS
- DfltGrpPolicy este un nume rezervat ce reprezintă Default Group Policy (cel mai înalt nivel de moștenire) și e în mod implicit internă

```
Pitesti(config)# group-policy DfltGrpPolicy attributes
Pitesti(config-group-policy)# vpn-simultaneous-logins 3
Pitesti(config-group-policy)# ip-comp enable
```



Definirea unui group-policy de tip internal

```
Pitesti(config)# group-policy MSSR internal
Pitesti(config)# group-policy MSSR attributes
Pitesti(config-group-policy)# default-domain value securemeinc.com
```

Definirea user-policy se face după definirea unui utilizator

```
Pitesti(config) # username ciscouser password cisco123
Pitesti(config) # username ciscouser attributes
```



- La nivel de user-policy se pot defini atribute care vor avea cea mai mare prioritate: adresă IP, ACL etc.
- În exemplul de mai jos adaptorul clientului VPN primește
  - Adresa IP 192.168.50.1
  - ACL-ul 102 care restricționează ce fel de trafic se poate face prin VPN

```
Pitesti(config)# username ciscouser password cisco123

Pitesti(config)# username ciscouser attributes

Pitesti(config-username)# vpn-group-policy SecureMeGrp

Pitesti(config-username)# vpn-framed-ip-address 192.168.50.1

255.255.255

Pitesti(config-username)# vpn-filter value 102
```



### Configurarea tipului de tunel și PSK



Trebuie configurat tipul ipsec-ra

```
Pitesti(config)# tunnel-group ciscovpn type ?

ipsec-121 IPSec Site to Site group

ipsec-ra IPSec Remote Access group

Pitesti(config)# tunnel-group ciscovpn type ipsec-ra

Pitesti(config)# tunnel-group ciscovpn ipsec-attributes

Pitesti(config-ipsec)# pre-shared-key cisco123
```

Atenție: numele grupului trebuie să fie configurat la fel pe VPN Client



### Definirea utilizatorilor și tip de autentificare



 Tipul de autentificare este configurat pentru a folosi baza de date locală

```
Pitesti# configure terminal

Pitesti(config)# username ciscouser password cisco1

Pitesti(config)# username adminuser password cisco2

Pitesti(config)# tunnel-group ciscovpn general-attributes

Pitesti(config-group-policy)# authentication-server-group LOCAL
```



### Definirea unui pool de adrese local



- Serverul poate oferi adrese clientului VPN în 3 moduri
  - Local
    - > Printr-o definire statică în user-policy care ia mereu precedență
    - Printr-un pool definit în general-attributes la un grup
  - Dintr-un pool definit pe un server RADIUS
  - Prin trecerea cererii printr-un proxy către un server DHCP

```
Chicago(config) # vpn-addr-assign ?

aaa Allow AAA servers to specify an IP address
dhcp Allow DHCP servers to specify an IP address
local Allow local pools to specify an IP address
```



### Asignarea unei adrese IP

Asignarea se poate face static la nivel de user-policy

```
Pitesti(config) # username ciscouser attributes
Pitesti(config-username) # vpn-framed-ip-address 192.168.50.1
```

Sau local prin definirea unui pool

```
Pitesti(config)# ip local pool vpnpool 192.168.50.2-
192.168.50.199

Pitesti(config)# tunnel-group ciscovpn general-attributes

Pitesti(config-general)# address-pool vpnpool
```

Sau prin proxy către DHCP

```
Pitesti(config) # vpn-addr-assign dhcp
Pitesti(config) # tunnel-group ciscovpn general-attributes
Pitesti(config-general) # dhcp-server 192.168.10.10
```



### Definirea transform-setului și unui dynamic crypto-map

Definirea transform-setului

```
Pitesti(config) # crypto ipsec transform-set myset esp-aes-256 esp-sha-
hmac
```


- Se folosește un crypto-map dinamic
  - Motivul este că mulți ISP oferă IP-uri dinamice
  - ☐ Într-un crypto-map peer-ul trebuie definit static astfel încât trebuie introdusă altă structură de date
  - Transform set-ul este legat în dynamic crypto-map
  - Dynamic crypto-mapul va fi legat de crypto-map-ul obișnuit

```
# definirea crypto-mapului dinamic
Pitesti(config)# crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set myset
# definirea crypto-mapului static și asocierea cu cel dinamic
Pitesti(config)# crypto map IPSec_map 65535 ipsec-isakmp dynamic dynmap
# aplicarea crypto-mapului static pe interfață
Pitesti(config)# crypto map IPSec_map interface outside
```



### Clienți Cisco - VPN

- Există 2 tipuri de clienți Cisco VPN
  - Software client ce se instalează în OS
  - Hardware IOS/PIX/VPN 3002 Concentrator
    - http://www.cisco.com/go/easyvpn
- Versiune pentru Windows(x86, x64)/Linux/MacOS





### Configurarea Cisco VPN Client

 Instalare client Definirea adresei IP a serverului EasyVPN • Definirea numelui de tunnel\_group configurat pe serverul EasyVPN • Definirea metodei de autentificare și credențialelor • (Optional) Definirea transparent tunneling • (Opțional) Definirea unei conexiuni de dial-up windows pentru a accesa VPN-ul




### Crearea unei noi conexiuni





## Configurarea NAT Traversal






## Configurarea dial-up





#### **VPN Client - statistics**






#### Client VPN Hardware

- Client mode cunoscut și sub numele de PAT mode
  - Ruterul IOS face PAT pentru întreaga rețea ce se conectează prin VPN
  - Adresa IP publică folosită pentru PAT este asignată interfeței virtuale de VPN
  - Doar host-urile cu IP-uri private din spatele ruterului pot iniția conexiuni prin VPN
- Network extension mode (NEM)
  - ☐ Similar site-to-site, traficul prin VPN poate fi inițiat de oriunde
  - Inițierea VPN-ului poate fi făcută decât de client (ruterul IOS)
  - ☐ În acest mod nu există o interfață virtuală de VPN cu nevoia de a îi asigna o adresă IP deci ruterul IOS nu va face PAT pentru traficul prin tunel




### Configurație Client VPN Hardware





### Configurație Client VPN Hardware







# Fortinet – Implementarea SSL VPN

### SSL VPN pe FortiOS 4.0 MR2

- Există 2 moduri de configurare a SSL VPN
  - Web-only mode
  - Tunnel mode
- Web-only mode
  - Nu are nevoie de client dedicat folosește browserul
  - Partea de server are două componente: daemon SSL și portal VPN
  - Portalul VPN oferă după autentificare acces la HTTP/HTTPS pentru rețelele din spatele firewall-ului dar și la telnet, FTP, SMB/CIFS, VNC, RDP și SSH prin applet-uri/widget-uri Java
  - Portalul vine cu template-uri default și poate fi personalizat de:
    - > Administrator schimbările vor fi vizibile de toți utilizatorii
    - Fiecare utilizator schimbările vor fi locale pentru acel utilizator




### Fortigate SSL VPN – tunnel mode

#### Tunnel mode

- Oferă acces complet la orice aplicație prin tunelul SSL VPN
- În tunnel mode portalul VPN oferă un link către descărcarea kitului pentru client
- Clientul este multi-platform (Windows/MAC OS/Linux)
- Tunnel-mode suportă split-tunneling
  - Doar traficul către resursele interne ale companiei este trecut prin tunel
  - Traficul către Internet sau către alte resurse nesigure nu este trecut prin VPN
- SSO: pe portalul WEB utilizatorul/adminul poate configura "Bookmarks" către rețelele interne ale companiei care să conțină și credențialele de autentificare




## Configurarea SSL VPN



- Pasul 1: activare SSL VPN
- Se poate specifica un pool de adrese din care să se ofere adrese IP adaptorului de VPN de pe client




## Configurarea SSL VPN



- ▶ Pasul 2: configurarea portului pentru tunelul de SSL
  - □ Implicit 10443
  - 443 este folosit implicit pentru administrare remote



## Configurarea utilizatorilor SSL VPN




- Pasul 3: configurarea unui utilizator și unui grup pentru VPN
- Trebuie specifica faptul că este un grup de tip SSL users și specificat tipul de acces oferit



## Configurarea politicii de firewall – Web vpn


 Pasul 4: pentru web-vpn e nevoie doar de o politică de la interfața "outside" la cea "inside" cu acțiunea SSL-VPN





### Configurarea politicii de firewall – Tunnel mode


 Pentru acces full prin modul tunnel, trebuie configurată o politică de intrarea în LAN






### Internet browsing policy

- O topologie din ce în ce mai comună este cea în care utilizatorul se conectează prin VPN până la server și apoi iese în Internet în mod nesecurizat
- Este astfel protejat în rețeaua locală de orice atac






### Personalizarea portalului VPN



 Personalizarea portalului: bookmarks, connection tools, session information, tunnel mode




#### Overview



### Cursul viitor...

- Transparent firewall
  - Unele funcționalități limitate (VPN, UTM)
  - Schimbări de strategie în securizarea rețelei





- WAN Optimization
  - WEB-caching
  - Byte-caching
  - Protocol optimization

