

HCIA 实验 13 综合实验

版本 V2.2


密级 ☑开放 □内部 □机密 **类型** □讨论版 □测试版 ☑正式版

修订记录							
修订日期	修订人	版本号	审核人	修订说明			
2019-11-20	Ryan	2.0					
2020-03-07	童驰阳	2.1		增加 nat server 的说明			
2021-3-1	童驰阳	2.2		datacom 版本			





实验拓扑



IP 规划

- 1. R1与ISP相连的网段为101.1.1.0/24(互联网专线)
- 2. R2与ISP相连的网段为101.1.2.0/24 (PPPoE拨号)
- 3. R1与R2相连的网段为192.168.12.0/30(企业专线)
- 4. PC5的地址为172.16.1.1/24网关为172.16.1.254/24; (vlan 172)
- 5. PC1属于Vlan10, ip地址为: 192.168.10.1, 网关是192.168.10.254/24
- 6. PC2属于Vlan20, ip地址为: 192.168.20.1, 网关是192.168.20.254/24

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





- 7. PC3属于Vlan30, IP地址自动获取, 网关是192.168.30.254/24;
- 8. R1的loopback0地址为1.1.1.1/32
- 9. R2的loopback0地址为2.2.2.2/32
- 10. SW1的loopback0地址为10.1.1.1/32
- 11. SW4的loopback0地址为10.4.4.4/32

1 实验需求

一、福州思博网络规划需求:

如图所示, 配置各设备的设备名称。

1.二层交换

- 1.1 SW1/2/3组成了福州思博的交换网络,其中SW1是核心层,SW2/3是接入层。
- 1.2 三台交换机上创建vlan10 20 172
- 1.3 交换机之间配置trunk链路,仅允许以上三个vlan通过。
- 1.4 交换机使用access链路连接PC,并划入vlan。

PC1属于VLAN10, PC2属于VLAN20, PC5模拟网络中的服务器,属于VLAN172。

- 1.5 生成树使用STP模式,且SW1为根桥,优先级为0.
- 1.6 确保vlan间通信。

SW1上创建各vlan网关:

vlan10-192. 168. 10. 254/24

vlan20-192. 168. 20. 254/24

vlan172-172. 16. 1. 254/24

2.三层路由

2.1 SW1新建vlan100, 并创建vlanif 100, IP地址为192.168.2.2/24

配置SW1与R1互联接口,使得SW1可以与R1通信。

- 2.2 R1与SW1之间运行OSPF,进程号1,RID手动设置为环回口地址。
- 2.3 所有network命令均要求使用接口配置掩码的反掩码。

SW1环回口通告到区域1,R1环回口通告到区域0。

- 2.4 福州网络属于0SPF区域1
- 2.5 确认所有主机与R1互通。

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才

SPOTO IT 人才培训机构 ● IT 人才解决方案 ● CCIE 实验室 ● BOOTCAMP 全真 IT 项目实战 WEB: http://www.SPOTO.net BBS: (网络)http://bbs.SPOTO.net ●



BOOTCAME 全直IT项目空材



3.外网访问

- 3.1 R1配置默认路由,用于访问ISP的8.8.8.8
- 3.2 R1配置NAT,允许福州网络主机访问外网。
- 3.3 ACL使用编号2000,规则序号5允许vlan10,规则序号10允许vlan20。
- 3.4 内网主机都转换为R1的g0/0/0口IP地址并进行端口转换。
- 3.5 PC5模拟内网服务器,使用公网地址 101.1.1.111 为外网用户提供各种服务。
- 3.6 配置其他必要的路由。

二、上海思博网络规划需求:

如图所示, 配置各设备的设备名称。

1.二层交换

- 1.1 SW4组成了上海思博的交换网络
- 1.2 在SW4上创建vlan30
- 1.3 SW4使用access链路与PC互联,并划入vlan。

2.IP 地址分配

- 2.1 在SW4上启用DHCP,为vlan30的主机分配IP地址和网关。
- 2.2 DHCP使用全局地址池, 名称为30, 租期为2天。
- 2.3 在PC3上确认可以获取IP地址和网关。

3.三层路由

- 3.1 SW4新建vlan100,并创建vlanif 100 ,IP地址为192.168.4.2/24 配置SW4与R2互联接口,使得SW4可以与R2通信。
- 3.2 R2与SW4之间运行OSPF, 进程号1, RID手动设置为环回口地址。
- 3.3 所有network命令均要求使用接口配置掩码的反掩码。
- SW4环回口宣告到区域2, R2环回口宣告到区域0.
- 3.4 上海网络属于0SPF区域2
- 3.5 确认主机可以与R2通信。

4.外网访问

上海分部使用PPPoE接入ISP。

- 4.1 ISP作为PPPoE服务端
- 4.1.1 创建虚拟面板0,使用chap认证
- 4.1.2 配置IP地址101.1.2.3, 为对端分配IP 101.1.2.2。
- 4.1.3 物理接口绑定虚拟面板。
- 4.1.4 配置AAA, 创建域spoto, 创建用户hcia@spoto, 密码自定义。
- 4.2 R2作为PPPoE客户端

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才

SPOTO IT 人才培训机构 ● IT 人才解决方案 ● CCIE 实验室 ● BOOTCAMP 全真 IT 项目实战 WEB: http://www.SPOTO.net BBS: (网络)http://bbs.SPOTO.net ●

以伙伴关系帮助客户成功,帮助员工成功,帮助合作伙伴成功。 —— 我们共创未来!



1



- 4.2.1 创建拨号接口0, 启用拨号功能名称hcia, 拨号ID 100。
- 4.2.2 使用chap认证,用户名hcia@spoto,密码自定义。
- 4.2.3 地址由ISP分配
- 4.2.4 物理接口绑定拨号ID 100
- 4.2.5 部署默认路由。
- 4.3 R2配置NAT, 允许上海网络主机访问外网。
- 4.4 ACL使用编号2000,规则序号5允许vlan30。
- 4.5 拨号接口部署easy-ip。
- 4.6 配置其他必要的路由。

三、福州思博与上海思博网络互联

1.PPP 链路

- 1.1 R1与R2之间使用PPP链路互联。
- 1.2 配置R1的互联IP地址,注意掩码为30位。R2的互联IP地址由R1分配。
- 1.3 R1使用AAA管理用户名与密码,用户名为: shanghai,密码为: spoto,服务器类型为PPP。使用display命令无法查看到真实密码。
- 1.4 R1为认证方, R2为被认证方, 使用CHAP验证。
- 1.5 确认R1与R2可以通信。

2.三层路由

- 2.1 R1与R2建立OSPF邻居,划入区域0。
- 2.2 所有network命令均要求使用接口配置掩码的反掩码。
- 2.3 确认福州主机可以与上海主机通信。

3.网络优化

- 3.1 当R2的外网故障时,要求vlan30的主机可以通过PPP链路走R1与外网通信。
- 3.2 在R2上配置适当的路由完成这一需求。
- 3.3 在R1上做适当配置完成这一需求。
- 3.4 在PC3上ping 8.8.8.8-t, 并关闭R2的dialer接口, 确认备用方案有效。

配置思路:

福州思博配置

在 SW1、SW2、SW3 上配置交换网络

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才

SPOTO IT 人才培训机构 ● IT 人才解决方案 ● CCIE 实验室 ● BOOTCAMP 全真 IT 项目实战 WEB: http://www.SPOTO.net BBS: (网络)http://bbs.SPOTO.net ●





SW1

[Huawei] sysname SW1

[SW1] vlan batch 10 20 172

[SW1] interface g0/0/2

[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk

[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 20 172

[SW1-GigabitEthernet0/0/2] interface g0/0/3

[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk

[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10 20 172

[SW1-GigabitEthernet0/0/3] interface g0/0/4

[SW1-GigabitEthernet0/0/4] port link-type access

[SW1-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 172

SW2

[Huawei] sysname SW2
[SW2] vlan batch 10 20 172
[SW2] interface g0/0/2
[SW2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 20 172
[SW2-GigabitEthernet0/0/2] interface g0/0/1
[SW2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SW2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20 172
[SW2-GigabitEthernet0/0/1] interface g0/0/3
[SW2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access
[SW2-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 20

SW3

[Huawei] sysname SW3
[SW3] vlan batch 10 20 172
[SW3] interface g0/0/2
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10 20 172
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] interface g0/0/1
[SW3-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SW3-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20 172
[SW3-GigabitEthernet0/0/1] interface g0/0/3

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





[SW3-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access [SW3-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 10

SW1、SW2、SW3 运行 STP, 且 SW1 为根桥

SW1

[SW1] stp mode stp [SW1] stp priority 0

SW2

[SW2] stp mode stp

SW3

[SW3] stp mode stp

查看 SW1 的 stp 状态,确保是根桥

[SW1]dis stp brief						
MSTID	Port	Role	STP State	Protection		
0	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	NONE		
0	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE		
0	GigabitEthernet0/0/3	DESI	FORWARDING	NONE		
0	GigabitEthernet0/0/4	DESI	FORWARDING	NONE		

SW1 上创建 VLAN 网关

SW1

[SW1] interface vlanif 10 [SW1-Vlanif10] ip address 192.168.10.254 24 [SW1-Vlanif10] interface vlanif 20 [SW1-Vlanif20] ip address 192.168.20.254 24 [SW1-Vlanif20] interface vlanif 172 [SW1-Vlanif172] ip address 172.16.1.254 24

SW1、R1进行配置,使得可以通信

SW1

[SW1] interface loopback 0 [SW1-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 32 [SW1] vlan 100

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





```
[SW1-vlan100] interface vlanif 100
     [SW1-Vlanif100] ip address 192.168.2.2 24
     [SW1] interface g0/0/1
     [SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
     [SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 100
   R1
     [Huawei] sysname R1
     [R1] interface g0/0/1
     [R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 24
     [R1-GigabitEthernet0/0/1] interface loopback 0
     [R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
SW1、R1 配置 OSPF
   SW1
     [SW1] ospf 1 router-id 10.1.1.1
     [SW1-ospf-1] area 1
     [SW1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.1.1 0.0.0.0
     [SW1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.2.0 0.0.0.255
     [SW1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.10.0 0.0.0.255
     [SW1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.20.0 0.0.0.255
     [SW1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
   R1
     [R1] ospf 1 router-id 1.1.1.1
     [R1-ospf-1] area 1
     [R1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.2.0 0.0.0.255
```

检查 R1 上可以学习到 VLAN10、20、172 的路由, 主机能与 R1 互通





```
[Rl]dis ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
Public routing table : OSPF
         Destinations: 4
                                 Routes: 4
OSPF routing table status : <Active>
         Destinations: 4
                                 Routes: 4
Destination/Mask
                    Proto
                            Pre Cost
                                           Flags NextHop
                                                                 Interface
       10.1.1.1/32
                   OSPF
                                                 192.168.2.2
                                                                 GigabitEthernet
     172.16.1.0/24
                    OSPF
                                                 192.168.2.2
                                                                 GigabitEthernet
                                                 192.168.2.2
                    OSPF
                                                                 GigabitEthernet
   192.168.20.0/24
                    OSPF
                                                 192.168.2.2
                                                                 GigabitEthernet
```

F PC1

```
UDP发包干具
 基础配置
            命令行
Welcome to use PC Simulator!
PC>ping 192.168.2.1
Ping 192.168.2.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.2.1: bytes=32 seq=1 ttl=254 time=94 ms
From 192.168.2.1: bytes=32 seq=2 ttl=254 time=62 ms
From 192.168.2.1: bytes=32 seq=3 ttl=254 time=63 ms
From 192.168.2.1: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=62 ms
From 192.168.2.1: bytes=32 seq=5 ttl=254 time=47 ms
  - 192.168.2.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 47/65/94 ms
```

ISP 配置相应接口

ISP

[ISP] interface g0/0/0

[ISP-GigabitEthernet0/0/0] ip add 101.1.1.3 24

[ISP-GigabitEthernet0/0/0] interface g0/0/01

[ISP-GigabitEthernet0/0/1] ip address 101.1.2.3 24

[ISP-GigabitEthernet0/0/1] interface loopback 0

[ISP-LoopBack0] ip address 8.8.8.8 32

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





R1、SW1 配置相应接口、默认路由、NAT

SW1

[SW1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1

R1

[R1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 101.1.1.3

[R1] acl 2000

[R1-acl-basic-2000] rule 5 permit source 192.168.10.0 0.0.0.255

[R1-acl-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.20.0 0.0.0.255

[R1] interface g0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip add 101.1.1.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/0] nat outbound 2000

[R1-GigabitEthernet0/0/0] nat server global 101.1.1.111 inside 172.16.1.1

*说明:此处使用nat static global 101.1.1.111 inside 172.16.1.1 netmask 255.255.255.255

也可以,没有区别。

检查 PC 机与 ISP 通信

```
PC1
  基础配置
                      组播
                             UDP发包工具
 PC>ping 8.8.8.8
Ping 8.8.8.8: 32 data bytes, Press Ctrl C to break
From 8.8.8.8: bytes=32 seq=1 ttl=253 time=62 ms
From 8.8.8.8: bytes=32 seq=2 ttl=253 time=63 ms
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=3 ttl=253 time=78 ms
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=4 ttl=253 time=62 ms
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=5 ttl=253 time=63 ms
  - 8.8.8.8 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 62/65/78 ms
```

上海思博配置

在 SW4 上配置交换网络

SW4

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





```
[Huawei] sysname SW4
```

[SW4] vlan 30

[SW4-vlan30] interface g0/0/2

[SW4-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access

[SW4-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 30

在 SW4 上配置 DHCP

SW4

[SW4] interface vlanif 30

[SW4-Vlanif30] ip address 192.168.30.254 24

[SW4] ip pool 30

[SW4-ip-pool-30] gateway-list 192.168.30.254

[SW4-ip-pool-30] network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0

[SW4-ip-pool-30] lease day 2

[SW4] interface vlanif 30

[SW4-Vlanif30] dhcp select global

检查 PC3 可以正常获取地址

PC3 UDP发包工具 命令行 基础配置 组播 串口 Welcome to use PC Simulator! PC>ipconfig Link local IPv6 address...... fe80::5689:98ff:fefd:6fe7 IPv6 address..... IPv6 gateway..... 192.168.30.253 Subnet mask..... ..: 255.255.255.0 ..: 192.168.30.254 Physical address...... 54-89-98-FD-6F-E7 DNS server....:

SW4、R2 进行配置,使得可以通信

SW4

[SW4] vlan 100

[SW4-vlan100] interface vlanif 100

[SW4-Vlanif100] ip address 192.168.4.2 24

[SW4-Vlanif100] interface g0/0/1

[SW4-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access

[SW4-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 100

[SW4-GigabitEthernet0/0/1] interface lo 0

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





[SW4-LoopBack0] ip address 10.4.4.4 32

R2

[Huawei] sysname R2 [R2] interface g0/0/01 [R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.4.1 24 [R2-GigabitEthernet0/0/1] interface loopback 0 [R2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32

SW4 配置 OSPF

SW4

```
[SW4] ospf 1 router-id 10.4.4.4

[SW4-ospf-1] area 2

[SW4-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.30.0 0.0.0.255

[SW4-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.4.4.4 0.0.0.0

[SW4-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.4.0 0.0.0.255
```

检查 R2 上可以学习到 VLAN30 的路由, 主机能与 R2 互通

```
PC3
  基础配置
            命令行
                      组播
                            UDP发包工具
 C>ping 192.168.4.1
Ping 192.168.4.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=1 ttl=254 time=31 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=2 ttl=254 time=47 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=3 ttl=254 time=32 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=46 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=5 ttl=254 time=32 ms
    192.168.4.1 ping statistics ---
    packet(s) transmitted
    packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 31/37/47 ms
```

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





```
ISP、R2 配置 PPPoE
    ISP:
    interface Virtual-Template0
     ppp authentication-mode chap
     remote address 101.1.2.2
     ip address 101.1.2.3 255.255.255.0
    interface GigabitEthernet0/0/1
     pppoe-server bind Virtual-Template 0
    #
    aaa
       domain spoto
       local-user hcia@spoto password cipher 123
       local-user hcia@spoto service-type ppp
    #
    R2:
    interface Dialer0
     link-protocol ppp
     ppp chap user hcia@spoto
     ppp chap password cipher 123
     ip address ppp-negotiate
     dialer user hcia
     dialer bundle 100
    interface GigabitEthernet0/0/0
     pppoe-client dial-bundle-number 100
R2、SW4 配置相应接口、默认路由、NAT
    SW4
       [SW4] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
    R2
       [R2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
       [R2] acl 2000
       [R2-acl-basic-2000] rule 5 permit source 192.168.30.0 0.0.0.255
       [R2]int Dialer 0
       [R2-Dialer0]nat outbound 2000
```

检查 PC 机与 ISP 通信

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





```
PC3
                      组播
                             UDP发包工具
  基础配置
            命令行
                                         串口
PC>ping 8.8.8.8
Ping 8.8.8.8: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=1 ttl=253 time=47 ms
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=2 ttl=253 time=47 ms
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=3 ttl=253 time=47 ms
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=4 ttl=253 time=47 ms
 From 8.8.8.8: bytes=32 seq=5 ttl=253 time=46 ms
    8.8.8.8 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 46/46/47 ms
```

配置福州思博与上海思博互联

配置 R1 的 AAA

R1

[R1-aaa] local-user shanghai password cipher spoto [R1-aaa] local-user shanghai service-type ppp

配置 R1 的 IP,并为 R2 分配地址,采用 CHAP 认证

R1

[R1] interface s1/0/0

[R1-Serial1/0/0] ip address 192.168.12.1 30

[R1-Serial1/0/0] remote address 192.168.12.2

[R1-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap

R2

[R2] interface s1/0/0

[R2-Serial1/0/0] ppp chap user shanghai

[R2-Serial1/0/0] ppp chap password cipher spoto

[R2-Serial1/0/0] ip address ppp-negotiate

R1、R2配置 ospf

R1

[R1] ospf 1

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才





[R1-ospf-1] area 0

```
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.12.0 0.0.0.3

R2

[R2] ospf 1

[R1-ospf-1] area 0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.12.0 0.0.0.3
```

验证 PC1、PC2 能与 PC3 通信

```
■ PC>ping 192.168.10.1

Ping 192.168.10.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 192.168.10.1: bytes=32 seq=1 ttl=124 time=109 ms From 192.168.10.1: bytes=32 seq=2 ttl=124 time=94 ms From 192.168.10.1: bytes=32 seq=3 ttl=124 time=109 ms From 192.168.10.1: bytes=32 seq=4 ttl=124 time=109 ms From 192.168.10.1: bytes=32 seq=5 ttl=124 time=109 ms From 192.168.10.1: bytes=32 seq=5 ttl=124 time=110 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 94/106/110 ms

PC>ping 192.168.20.1

Ping 192.168.20.1: bytes=32 seq=1 ttl=124 time=140 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=2 ttl=124 time=94 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=2 ttl=124 time=94 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=3 ttl=124 time=93 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=5 ttl=124 time=63 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) transmitted
```

网络优化

在 R1 和 R2 上配置,实现线路的冗余

R1

[R1] acl 2000

[R1-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.30.0 0.0.0.255

R2

[R2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.1 preference 70

SPOTO 全球 培训 ● 项目 ● 人才

