
在C++平台上部署PyTorch模型流程+踩坑实录

CV开发者都爱看的 极市平台 2023-02-04 22:00:12 发表于广东 手机阅读 鼹





作者 | 火星少女@知乎

来源 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/146453159

编辑丨极市平台

极市导读

本文主要讲解如何将pytorch的模型部署到c++平台上的模型流程,按顺序分为四大块详细说明了 模型转换、保存序列化模型、C ++中加载序列化的PyTorch模型以及执行Script Module。>>加 入极市CV技术交流群,走在计算机视觉的最前沿

最近因为工作需要,要把pytorch的模型部署到c++平台上,基本过程主要参照官网的教学示例, 期间发现了不少坑, 特此记录。

1.模型转换

libtorch不依赖于python, python训练的模型, 需要转换为script model才能由libtorch加载, 并进行推理。在这一步官网提供了两种方法:

方法一: Tracing

这种方法操作比较简单,只需要给模型一组输入,走一遍推理网络,然后由torch.ji.trace记录一 下路径上的信息并保存即可。示例如下:

import torch

import torchvision

```
# An instance of your model.
model = torchvision.models.resnet18()
# An example input you would normally provide to your model's forward
example = torch.rand(1, 3, 224, 224)
# Use torch.jit.trace to generate a torch.jit.ScriptModule via tracir
traced_script_module = torch.jit.trace(model, example)
```

缺点是如果模型中存在控制流比如if-else语句,一组输入只能遍历一个分支,这种情况下就没办 法完整的把模型信息记录下来。

方法二: Scripting

直接在Torch脚本中编写模型并相应地注释模型,通过 torch.jit.script 编译模块,将其转 换为 ScriptModule 。示例如下:

```
class MyModule(torch.nn.Module):
    def __init__(self, N, M):
        super(MyModule, self).__init__()
        self.weight = torch.nn.Parameter(torch.rand(N, M))
    def forward(self, input):
        if input.sum() > 0:
          output = self.weight.mv(input)
        else:
          output = self.weight + input
        return output
my_module = MyModule(10,20)
sm = torch.jit.script(my_module)
```

forward方法会被默认编译,forward中被调用的方法也会按照被调用的顺序被编译 如果想要编译一个forward以外且未被forward调用的方法,可以添加 @torch.iit.export.

如果想要方法不被编译, 可使用

@torch.jit.ignore

(https://pytorch.org/docs/master/generated/torch.jit.ignore.html#torch.jit.ignore)

或者 @torch.jit.unused

(https://pytorch.org/docs/master/generated/torch.jit.unused.html#torch.jit.unused)

```
# Same behavior as pre-PyTorch 1.2
@torch.jit.script
def some_fn():
    return 2
# Marks a function as ignored, if nothing
# ever calls it then this has no effect
@torch.jit.ignore
def some_fn2():
    return 2
# As with ignore, if nothing calls it then it has no effect.
# If it is called in script it is replaced with an exception.
@torch.jit.unused
def some_fn3():
  import pdb; pdb.set_trace()
  return 4
# Doesn't do anything, this function is already
# the main entry point
@torch.jit.export
def some_fn4():
    return 2
```

在这一步遇到好多坑,主要原因可归为一下两点

1. 不支持的操作

TorchScript支持的操作是python的子集,大部分torch中用到的操作都可以找到对应实现,但也 存在一些尴尬的不支持操作,详细列表可见

https://pytorch.org/docs/master/jit_unsupported.html#jit-unsupported, 下面列一些我自己 遇到的操作:

1)参数/返回值不支持可变个数,例如

def __init__(self, **kwargs):

```
或者
 if output_flag == 0:
     return reshape_logits
 else:
     loss = self.loss(reshape_logits, term_mask, labels_id)
     return reshape_logits, loss
```

```
2)各种iteration操作
eg1.
 layers = [int(a) for a in layers]
报错torch.jit.frontend.UnsupportedNodeError: ListComp aren't supported
可以改成:
 for k in range(len(layers)):
      layers[k] = int(layers[k])
eg2.
 seq_iter = enumerate(scores)
 try:
      _, inivalues = seq_iter.__next__()
 except:
     _, inivalues = seq_iter.next()
eg3.
 line = next(infile)
3)不支持的语句
eg1. 不支持continue
torch.jit.frontend.UnsupportedNodeError: continue statements aren't supported
eg2. 不支持try-catch
torch.jit.frontend.UnsupportedNodeError: try blocks aren't supported
eg3. 不支持with语句
4) 其他常见op/module
eg1. torch.autograd.Variable
解决:使用torch.ones/torch.randn等初始化+.float()/.long()等指定数据类型。
eg2. torch.Tensor/torch.LongTensor etc.
解决: 同上
eg3. requires_grad参数只在torch.tensor中支持, torch.ones/torch.zeros等不可用
eg4. tensor.numpy()
```

```
eg5. tensor.bool()
```

解决: tensor.bool()用tensor>0代替

eg6. self.seg_emb(seg_fea_ids).to(embeds.device)

解决:需要转qpu的地方显示调用.cuda()

总之一句话:除了原生python和pytorch以外的库,比如numpy什么的能不用就不用,尽量用 pytorch的各种API。

2. 指定数据类型

1) 属性,大部分的成员数据类型可以根据值来推断,空的列表/字典则需要预先指定

```
from typing import Dict
 class MyModule(torch.nn.Module):
     my_dict: Dict[str, int]
     def __init__(self):
         super(MyModule, self).__init__()
         # This type cannot be inferred and must be specified
         self.my_dict = {}
         # The attribute type here is inferred to be `int`
         self.my_int = 20
     def forward(self):
         pass
 m = torch.jit.script(MyModule())
2) 常量、使用Final关键字
 try:
     from typing_extensions import Final
 except:
     # If you don't have `typing_extensions` installed, you can use a
     # polyfill from `torch.jit`.
     from torch.jit import Final
 class MyModule(torch.nn.Module):
     my_constant: Final[int]
     def __init__(self):
         super(MyModule, self).__init__()
```

```
self.my_constant = 2
     def forward(self):
         pass
 m = torch.jit.script(MyModule())
3) 变量。默认是tensor类型且不可变,所以非tensor类型必须要指明
 def forward(self, batch_size:int, seq_len:int, use_cuda:bool):
方法三: Tracing and Scriptin混合
一种是在trace模型中调用script,适合模型中只有一小部分需要用到控制流的情况,使用实例如
下:
 import torch
 @torch.jit.script
 def foo(x, y):
     if x.max() > y.max():
         r = x
     else:
         r = y
     return r
 def bar(x, y, z):
     return foo(x, y) + z
 traced_bar = torch.jit.trace(bar, (torch.rand(3), torch.rand(3), torch.rand(3),
另一种情况是在script module中用tracing生成子模块,对于一些存在script module不支持的
python feature的layer,就可以把相关layer封装起来,用trace记录相关layer流,其他layer不用
修改。使用示例如下:
 import torch
 import torchvision
 class MyScriptModule(torch.nn.Module):
     def __init__(self):
         super(MyScriptModule, self).__init__()
         self.means = torch.nn.Parameter(torch.tensor([103.939, 116.77])
```

 $.resize_{(1, 3, 1, 1)}$

```
self.resnet = torch.jit.trace(torchvision.models.resnet18(),
                                      torch.rand(1, 3, 224, 224))
    def forward(self, input):
        return self.resnet(input - self.means)
my_script_module = torch.jit.script(MyScriptModule())
```

2.保存序列化模型

如果上一步的坑都踩完,那么模型保存就非常简单了,只需要调用save并传递一个文件名即可, 需要注意的是如果想要**在gpu上训练模型,在cpu上做inference**,一定要在模型save之前转化, 再就是记得调用model.eval(),形如

```
gpu_model.eval()
cpu_model = gpu_model.cpu()
sample_input_cpu = sample_input_gpu.cpu()
traced_cpu = torch.jit.trace(traced_cpu, sample_input_cpu)
torch.jit.save(traced_cpu, "cpu.pth")
traced_gpu = torch.jit.trace(traced_gpu, sample_input_gpu)
torch.jit.save(traced_gpu, "gpu.pth")
```

3.C++ load训练好的模型

要在C++中加载序列化的PyTorch模型,必须依赖于PyTorch C++ API(也称为LibTorch)。 libtorch的安装非常简单,只需要在pytorch官网(https://pytorch.org/)下载对应版本,解压即 可。会得到一个结构如下的文件夹。

```
libtorch/
  bin/
  include/
  lib/
  share/
```

然后就可以构建应用程序了,一个简单的示例目录结构如下:

```
example-app/
  CMakeLists.txt
  example-app.cpp
```

example-app.cpp和CMakeLists.txt的示例代码分别如下:

```
#include <torch/script.h> // One-stop header.
 #include <iostream>#include <memory>
 int main(int argc, const char* argv[]) {
   if (argc != 2) {
     std::cerr << "usage: example-app <path-to-exported-script-module>
     return -1;
   }
   torch::jit::script::Module module;
   try {
     // Deserialize the ScriptModule from a file using torch::jit::loa
     module = torch::jit::load(argv[1]);
   }
   catch (const c10::Error& e) {
     std::cerr << "error loading the model\n";</pre>
     return -1;
   }
   std::cout << "ok\n";</pre>
 }
 cmake_minimum_required(VERSION 3.0 FATAL_ERROR)
 project(custom_ops)
 find_package(Torch REQUIRED)
 add_executable(example-app example-app.cpp)
 target_link_libraries(example-app "${TORCH_LIBRARIES}")
 set property(TARGET example-app PROPERTY CXX STANDARD 14)
至此,就可以运行以下命令从 example-app/ 文件夹中构建应用程序啦:
 mkdir build
 cd build
 cmake -DCMAKE_PREFIX_PATH=/path/to/libtorch ..
 cmake --build . --config Release
```

其中/path/to/libtorch是之前下载后的libtorch文件夹所在的路径。这一步如果顺利能够看到编译 完成100%的提示,下一步运行编译生成的可执行文件,会看到"ok"的输出,可喜可贺!

4. 执行Script Module

终于到最后一步啦!下面只需要按照构建输入传给模型,执行forward就可以得到输出啦。一个简单的示例如下:

```
// Create a vector of inputs.
std::vector<torch::jit::IValue> inputs;
inputs.push_back(torch::ones({1, 3, 224, 224}));

// Execute the model and turn its output into a tensor.
at::Tensor output = module.forward(inputs).toTensor();
std::cout << output.slice(/*dim=*/1, /*start=*/0, /*end=*/5) << '\n';</pre>
```

前两行创建一个 torch::jit::IValue 的向量,并添加单个输入.使用 torch::ones()创建输入张量,等效于C ++ API中的 torch.ones。然后,运行 script::Module 的forward 方法,通过调用 toTensor()将返回的IValue值转换为张量。C++对torch的各种操作还是比较友好的,通过torch::或者后加_的方法都可以找到对应实现,例如

```
torch::tensor(input_list[j]).to(at::kLong).resize_({batch, 128}).clor //torch::tensor对应pytorch的torch.tensor; at::kLong对应torch.int64;resi
```

最后check一下确保c++端的输出和pytorch是一致的就大功告成啦~

踩了无数坑,薅掉了无数头发,很多东西也是自己一点点摸索的,如果有错误欢迎指正!

参考资料:

PyTorch C++ API - PyTorch master document

Torch Script - PyTorch master documentation

文章地址:

https://pytorch.org/cppdocs/

https://pytorch.org/tutorials/advanced/cpp_export.html

公众号后台回复"CNN综述"获取67页综述深度卷积神经网络架构



极市平台

为计算机视觉开发者提供全流程算法开发训练平台,以及大咖技术分享、社区交流、竞... 848篇原创内容

公众号

极市平货

技术干货: 损失函数技术总结及Pytorch使用示例 | 深度学习有哪些trick? | 目标检测正负样本区分策略和平衡策略总结

实操教程: GPU多卡并行训练总结(以pytorch为例) | CUDA WarpReduce 学习笔记 | 卷积神

经网络压缩方法总结



极市原创作者激励访划#

极市平台深耕CV开发者领域近5年,拥有一大批优质CV开发者受众,覆盖微信、知乎、B站、微博等多个渠道。通过极市平台,您的文章的观点和看法能分享至更多CV开发者,既能体现文章的价值,又能让文章在视觉圈内得到更大程度上的推广,并且极市还将给予优质的作者可观的稿酬!

我们欢迎领域内的各位来进行投稿或者是宣传自己/团队的工作,让知识成为最为流通的干货!

对于优质内容开发者,极市可推荐至国内优秀出版社合作出书,同时为开发者引荐行业大牛,组织个人分享交流会,推荐名企就业机会等。

投稿须知:

- 1.作者保证投稿作品为自己的原创作品。
- 2.极市平台尊重原作者署名权,并支付相应稿费。文章发布后,版权仍属于原作者。
- 3.原作者可以将文章发在其他平台的个人账号,但需要在文章顶部标明首发于极市平台

投稿方式:

添加小编微信Fengcall (微信号: fengcall19), 备注: 姓名-投稿

11

点击阅读原文进入CV社区

收获更多技术干货

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

ICCV 2023 | 南开程明明团队提出适用于SR任务的新颖注意力机制(已开源)





ICCV23 | 将隐式神经表征用于低光增强, 北大张健团队提出NeRCo



极市平台



YOLOv5帮助母猪产仔?南京农业大学研发母猪产仔检测模型并部署到 Jetson Nano开发板

极市平台

