# PA5 从一到无穷大:程序与性能

姓名:管昀玫学号: 2013750

• 专业: 计算机科学与技术

# 1 概述

#### 1.1 实验目的

- 实现浮点数支持
- 通过整数模拟实数运算
- 理解binary scaling支持

### 1.2 实验内容

- 1. 用整数来模拟实数
- 2. 实现浮点数运算

# 2 浮点数的支持

在PA中,我们将使用整数来模拟实数运算,这种方法交binary scaling。

#### 2.1 整数表示实数

浮点数在计算机中采取科学计数法的形式进行存储:

$$num = (-1)^s * M * 10^E$$

它能分为三个部分:

• 符号位S: s为0,符号位为正; s为1,符号位为负

尾数M:即一个科学计数法的小数部分指数E:即科学计数法表示的指数部分

因此, FLOAT类型最高位为符号位, 接下来的 15 位表示整数部分, 低 16 位表示小数部分, 即约定小数点在第 15和第 16 位之间(从第 0 位开始), 如下图所示:



对于一个实数a, 他的FLOAT类型表示为: A=a\*2^16 (阶段结果的小数部分)。举例:

但是实际上,1.2的FLOAT类型表示的数据并不是1.2,而是 $0x13333/2^{16}=1.19999695$ ,同理5.6实际存储的是 $0x59999/2^{16}=5.59999084$ 。

而负实数要用相应正数的相反数来表示,比如-1.2会被表示为 $-(1.2*2^{16})=-0x13333=0xfffecccd$ 我们首先需要实现一个用32位正数FLOAT来模拟真正的浮点数。修改 navy-apps/apps/pal/src/FLOAT.c 中的f2F函数。我们定义一个Union来表示浮点数,其结构包含了:

- 有效位
- 指数位
- 符号位

然后将二进制数转换为浮点数:

- 1. 将真实指数减去固定移码偏移量
- 2. 指数位大于7时小数位不足,需要左移;指数位小于7时则小数位溢出,需右移
- 3. 判断符号正负, 负值则左移31位取负值

```
FLOAT f2F(float a) {
 /* You should figure out how to convert `a' into FLOAT without
   * introducing x87 floating point instructions. Else you can
   * not run this code in NEMU before implementing x87 floating
   * point instructions, which is contrary to our expectation.
   * Hint: The bit representation of `a' is already on the
   * stack. How do you retrieve it to another variable without
   * performing arithmetic operations on it directly?
   */
  union float_ {
   struct {
     uint32_t m : 23;
     uint32_t e : 8;
     uint32_t signal : 1;
    };
    uint32_t value;
```

```
};
union float_ f;
f.value = *((uint32_t*)(void*)&a);
int e = f.e - 127;
FLOAT result;
if (e <= 7) {
    result = (f.m | (1 << 23)) >> 7 - e;
}
else {
    result = (f.m | (1 << 23)) << (e - 7);
}
return f.signal == 0 ? result : (result|(1<<31));
}</pre>
```

#### 2.2 FLOAT运算

- 1. 加减法:由于FLOAT的是用补码的方式表示,加减法直接用整数加减法表示即可
- 2. 而FLOAT的乘除法发现可以采用右移、左移16位的方法(除法需要考虑符号问题)。
- 3. 关系运算可以直接按照整数的关系运算实现

首先实现 F\_mul\_F 函数。在乘法中, $A*B=a*2^{16}*b*2^{16}=(a*b)*2^{32}!=(a*b)*2^{16}$ 两个数相乘之后,需要右移16位,即将结果除以2^16,才能得到正确的结果。具体代码如下所示:

然后实现  $F_{div_F}$  函数。由于 $A/B = (a*2^{16})/(a*2^{16}) = a/b$ ,除法需要进行依次左移,即类似手写除法一样计算得到结果。

```
FLOAT F_div_F(FLOAT a, FLOAT b) {
   int op = 1;
    if(a < 0)  {
       op = -op;
       a = -a;
    if(b < 0) {
       op = -op;
        b = -b;
    }
   int ret = a / b;
    a %= b;
   int i;
    for (i = 0; i < 16; i ++){
        a <<= 1;
       ret <<= 1;
       if (a >= b) a -= b, ret |= 1;
    }
```

```
return op * ret;
}
```

#### 2.3 f2i和i2f

接下来我们需要实现FLOAT和INT数据之间的转换。这一部分在 navy-apps/apps/pal/include/FLOAT.h 中实现。

F2 int 的逻辑如下:如果一个参数 a 的最高位为0,将其左移16位并返回,将低16位设为0,相当于将 a 转换为正数的 FLOAT 类型;否则,将参数 a 取反后左移16位并返回,将低16位设为0,相当于将 a 转换为负数的 FLOAT 类型。

int2F的逻辑正好相反。具体实现如下所示:

```
static inline int F2int(FLOAT a) {//浮点数转整数
 if ((a & 0x80000000) == 0) {//正数
   return a >> 16;//右移16位
 }
 else {
   return -((-a) >> 16);//负数
 }
}
static inline FLOAT int2F(int a) {
 if ((a \& 0x80000000) == 0) {
   return a << 16;
 }
 else {
   return -((-a) << 16);
 }
}
```

### 2.4 FLOAT与int间的运算

这两个数据类型的运算,其实就是把int类型先转化为FLOAT类型,然后与FLOAT进行运算即可。

```
static inline FLOAT F_mul_int(FLOAT a, int b) {
   FLOAT temp = int2F(b);
   return F_mul_F(a, temp);
}

static inline FLOAT F_div_int(FLOAT a, int b) {
   FLOAT temp = int2F(b);
   return F_div_F(a, temp);
}
```

由于代码中并没有出现 int\_mul\_F 和 int\_div\_F 的情况,因此我们只需要实现 F\_mul\_int 和 F\_div\_int 即可。

#### **2.5 Fabs**

除此之外,还需要提供以下的运算:

```
FLOAT Fabs(FLOAT);
FLOAT Fsqrt(FLOAT);
FLOAT Fpow(FLOAT, FLOAT);
```

由于代码已实现 Fsqrt 和 Fpow,我们只需要实现 Fabs 即可。在 FLOAT.c 中添加以下代码:

```
FLOAT Fabs(FLOAT a)
{
   return (a > 0) ? a : -a;
}
```

float相关的代码已添加完毕。

# 2.6 shrd和shld

实现了运算之后,我们还需要实现指令才能完整地实现PA5。

根据报错信息(The instruction at eip = 0x080497b7 is not implemented),需要实现的指令是位移指令。查找i386手册,看到我们需要实现的指令:

#### SHRD - Double Precision Shift Right

FI;

```
Instruction
                          Clocks Description
OF AC
       SHRD r/m16,r16,imm8 3/7
                                 r/m16 gets SHR of r/m16 concatenated with r16
OF AC
      SHRD r/m32,r32,imm8 3/7
                                r/m32 gets SHR of r/m32 with r32
OF AD SHRD r/m16,r16,CL
OF AD SHRD r/m32,r32,CL
                          3/7
                                r/m16 gets SHR of r/m16 concatenated with r16
                          3/7
                                 r/m32 gets SHR of r/m32 concatenated with r32
Operation
(* count is an unsigned integer corresponding to the last operand of the
instruction, either an immediate byte or the byte in register CL *)
ShiftAmt ← count MOD 32;
inBits ← register; (* Allow overlapped operands *)
IF ShiftAmt = 0
THEN no operation
ELSE
   IF ShiftAmt ≥ OperandSize
   THEN (* Bad parameters *)
      r/m ← UNDEFINED;
      CF, OF, SF, ZF, AF, PF ← UNDEFINED;
   ELSE (* Perform the shift *)
      CF ← BIT[r/m, ShiftAmt - 1]; (* last bit shifted out on exit *)
      FOR i ← 0 TO OperandSize - 1 - ShiftAmt
         BIT[r/m, i] \leftarrow BIT[r/m, i - ShiftAmt];
      OD;
      FOR i ← OperandSize - ShiftAmt TO OperandSize - 1
         BIT[r/m,i] ← BIT[inBits,i+ShiftAmt - OperandSize];
      OD;
      Set SF, ZF, PF (r/m);
         (* SF, ZF, PF are set according to the value of the result *)
      Set SF, ZF, PF (r/m);
      AF ← UNDEFINED;
   FI;
```

#### SHLD - Double Precision Shift Left

```
Instruction
                              Clocks Description
Opcode
0F A4 SHLD r/m16,r16,imm8 3/7 r/m16 gets SHL of r/m16 concatenated with r16 0F A4 SHLD r/m32,r32,imm8 3/7 r/m32 gets SHL of r/m32 concatenated with r32 0F A5 SHLD r/m16,r16,CL 3/7 r/m16 gets SHL of r/m16 concatenated with r16 0F A5 SHLD r/m32,r32,CL 3/7 r/m32 gets SHL of r/m32 concatenated with r32
Operation
(* count is an unsigned integer corresponding to the last operand of the
instruction, either an immediate byte or the byte in register CL *)
ShiftAmt ← count MOD 32;
inBits ← register; (* Allow overlapped operands *)
IF ShiftAmt = 0
THEN no operation
ELSE
    IF ShiftAmt ≥ OperandSize
    THEN (* Bad parameters *)
       r/m ← UNDEFINED;
       CF, OF, SF, ZF, AF, PF ← UNDEFINED;
    ELSE (* Perform the shift *)
       CF ← BIT[Base, OperandSize - ShiftAmt];
            (* Last bit shifted out on exit *)
    FOR i ← OperandSize - 1 DOWNTO ShiftAmt
       BIT[Base, i] ← BIT[Base, i - ShiftAmt];
    OF:
    FOR i ← ShiftAmt - 1 DOWNTO 0
       BIT[Base, i] ← BIT[inBits, i - ShiftAmt + OperandSize];
    OD;
    Set SF, ZF, PF (r/m);
       (* SF, ZF, PF are set according to the value of the result *)
   AF ← UNDEFINED;
    FI;
FI;
```

SHRD和SHLD双精度右移和双精度左移,这两条指令对于位操作和循环移位非常有用,特别是在处理大整数或实现高级数据结构时。它们允许在一个寄存器中组合或拆分位,并且可以用于实现多种算法和编码方案。

首先在 nemu/src/cpu/exec/all-instr.h 中声明函数:

```
make_EHelper(shrd);
make_EHelper(shld);
```

然后补全 nemu/src/cpu/exec/exec.c

```
/* 0xa4 */    IDEX(I_G2E, shld), EMPTY, EMPTY, EMPTY,
/* 0xac */    IDEX(I_G2E, shrd), EMPTY, EMPTY, IDEX(E2G,imul2),
```

最后在 nemu/src/cpu/exec/logic.c 中根据i386手册实现完整函数体

```
make_EHelper(shld)
{
   rtl_shl(&t0,&id_dest->val,&id_src->val);
```

```
rtl_li(&t2,id_src2->width);
  rtl_shli(&t2,&t2,3);
  rtl_subi(&t2,&t2,id_src->val);
  rtl_shr(&t2,&id_src2->val,&t2);
  rtl_or(&t0,&t0,&t2);
 operand_write(id_dest,&t0);
  rtl_update_ZFSF(&t0,id_dest->width);
 print_asm_template3(shld);
}
make_EHelper(shrd)
  rtl_shr(&t0,&id_dest->val,&id_src->val);
  rtl_li(&t2,id_src2->width);
  rtl_shli(&t2,&t2,3);
  rtl_subi(&t2,&t2,id_src->val);
  rtl_shl(&t2,&id_src2->val,&t2);
  rtl_or(&t0,&t0,&t2);
 operand_write(id_dest, &t0);
  rtl_update_ZFSF(&t0, id_dest->width);
 print_asm_template3(shrd);
}
```

至此, PA5已基本完成。

### 2.7 实验结果







可以看到,可以完成战斗功能。

# 3 实验感想

PA5的实现颇为坎坷,因为参考资料很少,内容虽少,耗费的时间还挺多。我是只有实现了 shrd 和 shld 之后代码才能跑起来,后来和同学们交流同学们告诉我这是 float.c 实现的问题,如果 float.c 实现的好则不需要添加那两个指令的代码。具体原因我还是不太了解,不过希望老师可以在下一届做PA5的时候说得更详细些。

系统设计更像是一个综合的课程,将之前所学的如计算机组成原理、操作系统等等重要的课全部都串起来了,说实话完整做出来一个PA是一个挺痛苦的过程,但是在痛苦中我也逐渐加深了对计算机的理解。非常感谢学长学姐们留下的宝贵经验,以及每一个在我遇到困难时耐心解答我的问题的人!