
0.2.0-preview.1 · 单机一体服务端面板

Minecraft Mystry Dashboard

产品介绍与界面说明书

用浏览器管理本机多个 Minecraft Java
服务端：部署、导入、启停、控制台、文件与配置。



实例总览（Mystry 暗色主题）

本文截图来自真实运行界面。图中实例名（生存服、已有服务器、自定义 Jar 实例）、任务时间与主机指标属于拍摄时的临时环境，不是内置示例服。

目录

1. 产品定位与边界
2. 登录与主题
3. 全局壳层与任务中心
4. 实例总览
5. 一键部署
6. 导入已有服务端
7. 节点监控
8. 实例详情：控制台 / 文件管理 / 参数配置 / 实例设置 & JVM
9. Java 运行时与 JVM 配置器
10. 窄屏布局与确认弹窗
11. 数据位置、安全边界与按钮总表

1. 产品定位与边界

Mystry Dashboard 是跑在你自己电脑上的 Web 管理面板，用来管理 Minecraft Java 服务端进程。它不是游戏客户端，也不是 Fabric / Forge 模组，更不是已经开放的远程多机 Agent 控制台。

默认访问地址：开发模式 `http://127.0.0.1:5173`，生产或便携包 `http://127.0.0.1:3000`。默认只监听本机，外网不能直接打开。

能做什么


- 多实例启动、停止、重启、强制停止、删除
- 一键部署 Vanilla / Paper / Fabric / Forge / NeoForge
- 从固定交接区复制已有服务端，或上传 ZIP（先预检再导入）
- 创建空目录后自行上传 server.jar
- 实时控制台、实例目录文件管理、引导式 server.properties
- 统一 JVM 配置器；扫描并绑定本机 Java（不能手填路径）
- 任务中心跟踪部署/导入；三套主题各含暗色和亮色

明确不做


- 不启动 Minecraft 客户端窗口，不浏览整台电脑
- 不能指定任意安装路径；实例只存在 DATA_DIR/instances/<id>
- 远程节点创建当前关闭，只有内置本机节点 local
- 没有多管理员、角色权限、2FA；重启后面板不会续跑未完成任务
- 不自动安装 Java

2. 登录与主题

未登录、会话失效，或尚未创建管理员时进入登录页。日常标题为「登录面板」；用户表为空时变为「初始化管理员」，并要求填写 64 位 SETUP_TOKEN。



登录页 · Mystry 暗色



登录页 · Mystry 亮色

控件	说明
调色板	打开主题选择器。选择保存在本浏览器 localStorage（mmd_theme）。
用户名	默认 admin。初始化时即所创管理员名。
初始化令牌	仅首次出现，必须与服务器 SETUP_TOKEN 完全一致。
密码	日常登录非空即可；初始化至少 12 位。
登录 / 创建并进入	提交。处理中锁定，防止连点。
重新检查	面板连不上时出现，重试 /api/auth/status。

登录成功后 token 存在 mmd_token。任一业务接口 401 会清掉登录态并回到本页。



主题选择器：Mystry / Codex / Grok，各有暗色与亮色

选项	说明
Mystry 暗色 / 亮色	产品默认粉紫套装。未保存过主题时仅在这对之间跟随系统外观。
Codex 暗色 / 亮色	暖灰青绿。
Grok 暗色 / 亮色	近黑或白底高对比。

控制台终端区域始终保持暗色，不受亮色主题影响。Escape 关闭选择器。

3. 全局壳层与任务中心


登录后左侧是固定导航，右侧是顶栏和当前页面。窄屏约 ≤1024px 时侧栏收成抽屉，由顶栏菜单图标打开。

入口	路由	作用
实例总览	/	主机指标与所有实例的状态、快捷操作
一键部署	/deploy	从官方源下载核心并创建实例
导入服务端	/import	同机目录直接交接，或 ZIP 服务端整合包导入
节点监控	/nodes	查看本机节点与运行环境；远程创建未开放
当前工作台	/instances/<id>	控制台 / 文件管理 / 参数配置 / 实例设置 & JVM

控件	说明
侧栏导航	主控集群（实例总览、详情页时的当前工作台）与部署与维护（一键部署、导入服务端、节点监控），当前页高亮。
任务队列（顶栏）	打开右侧任务中心。徽标显示进行中任务数，没有时以灰色显示最近任务总数。
调色板（顶栏）	打开主题选择器。
用户名	只读，当前登录账号（本机主控权限）。
登出图标	清除本浏览器 token，回到登录页。不停止正在运行的 Minecraft 进程。
菜单 / 关闭图标	窄屏打开或关闭侧栏。Escape 或点遮罩关闭。

任务中心

离开部署或导入页后，任务仍会轮询到「已完成」或「失败」。页面隐藏时暂停；遇到 429 会退避。




点顶栏「任务队列」从右侧滑出后台异步任务中心

控件	说明
刷新 / 关闭图标	立即刷新任务；关闭面板（也可 Escape 或点外部）。
类型标签	下载核心 / 解压文件 / 部署实例 / 导入服务端。
状态	排队中、进行中（带百分比）、已完成、失败。
进度条	仅排队中、进行中显示，数值限制在 0–100。
查看实例 →	任务结果带 instanceId 时出现，失败但已落地也可点。
过期提示	轮询失败时提示状态可能已过期及上次成功同步时间，可点刷新重试。

任务元数据在 SQLite，队列在内存。重启面板不会续跑，遗留的 pending / running 会被标为失败。

4. 实例总览

实例列表约每 3 秒刷新，主机指标约每 5 秒刷新。首次加载会显示读取状态；刷新失败时保留上次数据并提示可能已过期。列表标题右侧固定保留「一键部署」和「导入服务端」两个主入口；上传自定义 Jar 走次级「创建空实例」。




实例总览：主机指标卡片 + 实例卡片

区域	说明
指标卡片	实例状态（运行中 / 总数、已停止、异常）、主机 CPU、主机内存、数据盘空间；「刷新」立即重新采样，「异常 N」只看异常实例。
名称	点击进入该实例工作台。
核心 · 版本	PAPER / FABRIC / VANILLA / FORGE / NEOFORGE / CUSTOM，后接 Minecraft 版本。
状态	已停止、启动中、运行中、停止中、已崩溃、待迁移。
进程 CPU / 内存、Xmx、Java 运行时	进程指标仅存活时有值；未绑定运行时显示「系统默认」。


卡片按钮何时可点

按钮	何时可点	做什么
进入管理	始终	进入实例工作台。
启动	已停止或已崩溃，且非待迁移	拉起 Java 进程，先占位「启动中」。
停止	仅运行中	向进程写 stop，不会隐式强杀。
更多操作（三点图标）	始终	展开重启实例、强制停止、删除实例。



更多操作：已停止时强制停止禁用（桌面宽度下菜单需在卡片内滚动查看）

更多操作	何时可点	做什么
重启实例	非启动中 / 停止中	确认后先停再启，会踢掉在线玩家。
强制停止	运行中 / 启动中 / 停止中	确认后 SIGKILL。可能导致世界损坏。
删除实例	进程未存活（待迁移除外）	确认后删除记录和实例目录。运行中禁止。



删除托管实例必须原样输入实例名

控件	说明
确认文本框	必须输入与实例名完全一致的文字。
取消	关闭。执行期间禁用，Escape 和点遮罩也不能绕过。
永久删除	删除数据库记录和 instances/<id> 全部文件，不可恢复。
移除记录	仅待迁移实例：只删面板记录，不动旧外部目录。

创建空实例




创建空实例：成功后跳到文件页上传 server.jar


控件	说明
实例名称	默认「自定义 Jar 实例」。
Java 运行时 / 重新探测	默认 PATH 中的 java，或选择已验证运行时。
JVM 设置	与部署、导入、设置共用同一配置器。
自动接受 EULA	勾选后启动时写 eula=true。
创建并前往文件页	创建 custom 实例。JVM 有错误时禁用。

5. 一键部署

从官方源拉取 Vanilla / Paper / Fabric / Forge / NeoForge，在 DATA_DIR/instances/<新ID> 创建实例。表单不能填写安装路径。



一键部署表单（尚未选择核心）



选择 Paper 1.21.11 后出现 Build 下拉，并提示推荐 Java 21


控件	说明
1. 核心类型卡片	Paper / Fabric / Forge / NeoForge / Vanilla。切换会清空后续版本字段。
2. 实例名称	总览里显示的名字，默认「我的服务器」。
3. 游戏版本	打开下拉时才向官方源拉列表。
4. Paper Build / Loader / Installer	随核心类型出现。Fabric 另需 Installer 版本。
Java 运行时 + 重新探测	所选运行时用于 Forge/NeoForge Installer 和以后启动。
EULA 同意勾选	默认勾选，启动时写 eula=true。
立即开始自动化部署	未选齐或 JVM 非法时禁用。提交后锁定为「部署任务运行中…」。
进度条	0–100%。可离开本页，到任务中心继续看。
复制错误 / 查看详情	失败后复制摘要或打开完整错误。

Forge / NeoForge 会执行官方 --installServer，耗时可能很长。任务可能先排队；成功后自动跳到新实例控制台。队列满返回 429。

6. 导入已有服务端

两种方式都会再复制一份到新的 instances/<id>，不会让实例在原目录运行，也不会删除源目录。

同机目录直接交接



只列出 DATA_DIR/imports 的直接子目录（图中为示例目录 old-survival），不接受绝对路径

控件	说明
同机目录直接交接 / ZIP 服务端整合包导入	切换导入方式。
选择检测到的交接目录	显示为「目录名 · 启动目标」。不可用项禁用并显示原因。
刷新目录	重新扫描交接区。
复制并接管	入队后台复制。成功后跳转实例页。

请先正常停止原服务器再复制。运行中复制可能得到不一致的世界数据。复制会拒绝 symlink、特殊文件、面板实例标记、超配额和磁盘不足。

ZIP 服务端整合包导入




ZIP 分两步：先预检，再确认配置并导入

控件	说明
服务端压缩包 (.zip) / 选择 ZIP	拖拽或选择文件。大约 512 MiB 上限，同时受 ZIP 配额限制。
上传并预检	校验中央目录，只读根目录或单层目录中最大 64 KiB 的 user_jvm_args.txt。
取消并重新选择	立刻丢掉临时包，不写数据库。
确认配置并导入	预检成功且 JVM 合法后入队。

预览默认 30 分钟、按用户隔离。刷新页面会从 sessionStorage 恢复未过期预览。过期、取消或重启面板后需要重新上传。

7. 节点监控

当前所有实例都跑在本机。远程节点创建由开关关闭，页面没有「添加远程节点」。约每 5 秒刷新。



仅内置本机节点在线；下方说明远程多机集群尚未开放


区域 / 控件	说明
本机节点卡片	节点名、在线 / 离线徽章；加载失败时显示状态可能已过期。
运行环境	宿主操作系统平台、CPU 架构 / 线程数、物理内存总量。
已挂载实例数	挂在本机节点上的实例数量。
其他节点列表 / 删除	仅存在历史远程记录时出现；实例数为 0 才可删，并二次确认。
重试加载	列表加载失败时出现。

8. 实例详情

页面标题为「实例工作台」。顶部卡片显示实例名、状态和「核心 · 版本 · 节点」，生命周期按钮在所有 Tab 共用。待迁移实例不显示 Tab，只显示「接管托管目录」：你必须先用系统工具把旧目录复制到 DATA_DIR/instances/<id>，面板不会读或删旧目录。

按钮	何时可点	做什么
← (返回总览)	始终	回到实例列表。
启动	已停止或已崩溃时显示	拉起进程。
停止	仅运行中显示	普通停止，写 stop。
重启	非启动中 / 停止中	确认后先停再启。
强制停止	运行中 / 启动中 / 停止中	确认后立即结束进程。
四个 Tab	非待迁移	控制台 / 文件管理 / 参数配置 / 实例设置 & JVM。

控制台




控制台：运行中的 Paper 1.21.11 示例服，末行为发送 list 后的回显


控件	说明
状态条 / 清空屏幕 / 复制日志	显示 WebSocket 连接状态；清空本地显示；复制全部输出。
终端区域	xterm.js。INFO 绿、WARN 黄、ERROR 红。先回放历史再跟实时输出。
命令输入	仅运行中可发送；停止时占位「实例已停止，启动后可发送指令」。
发送 / 常用命令快捷键	把输入发给服务端 stdin，等价回车，方向键翻历史；快捷键一键发送 list、save-all、tps 等。

控制台使用短期一次性 WebSocket ticket。断线后 1 秒到 30 秒指数退避自动重连。

文件管理



文件列表限定在当前实例根目录




编辑文本文件：关闭或取消不保存


控件	说明
上级	回到实例内父目录；根目录禁用。

控件	说明
上传	传到当前逻辑目录。
文件夹名	点击进入该目录。
下载	仅普通文件。一次性 ticket + 浏览器原生下载，不用 blob() 整包缓存。
重命名	仅同目录改名。目标已存在返回 409，不覆盖。
编辑	非目录且不超过约 1 MiB。
删除	文件夹会递归删除，确认框写明逻辑路径。
创建	在当前目录新建文件夹。
保存 / 取消 / 关闭	写回磁盘或放弃未保存修改。

参数配置



server.properties 按基础 / 多人 / 世界 / 性能分组



未收录的键留在高级选项，仍可编辑

控件	说明
分组字段	只改每个 key 的最后一次定义；保留注释、空行、重复键。
保存配置	无修改时禁用。成功后提示需重启实例才生效。
离开确认	有未保存修改时切页会询问；关标签页走 beforeunload。

实例设置 & JVM



窄屏下的实例设置：安装路径只读；JVM 非法时不能保存

控件	说明
名称 / Jar 文件名	可改。Jar 是相对实例目录的文件名。
安装路径	只读，DATA_DIR/instances/<id>。
Java 运行时	绑定已验证运行时，或保持 PATH 默认。
启动时写入 eula=true	每次启动写 eula.txt。
保存设置	无变化、保存中或 JVM 非法时禁用。

旧实例若已有非法 JVM 文本会保持原样，但修正前不能保存或启动。

9. Java 运行时与 JVM 配置器


Java 选择器和 JVM 配置器出现在四个入口：创建空实例、一键部署、导入、实例设置。

Java 运行时

控件	说明
PATH 状态条	默认 java 是否可用及版本。
下拉框	默认 PATH + 面板扫描到的条目。不可用项禁用。
重新探测	扫描 JAVA_HOME 和常见安装目录。候选必须名为 java/java.exe，且 -version 可解析。
版本告警	1.20.5+ 建议 Java 21；1.17–1.20.4 建议 17；更早建议 8。

请求只能提交运行时 ID，不能提交可执行路径。启动和 Forge/NeoForge Installer 执行前会再验证。子进程环境会脱敏，不把面板密钥或 DATA_DIR 传给 Java。

JVM 配置器



高级区可手动 Xms 和附加参数；下方是最终参数预览

控件	说明
最大内存	推荐约为本机内存 25%，按 512 MiB 取整，通常 2–8 GiB。
兼容优先	只要内存。Xms 自动取 min(1 GiB, Xmx)。
G1 均衡	需已识别 Java 8 / 17 / 21。
Paper Aikar	仅 Paper + 上述 Java，且强制 Xms=Xmx。低于 6 GiB 会警告。
自定义	不附加预设。
手动 Xms / 附加参数	不要重复填写 -jar、classpath、nogui、@argfile。


控件	说明
最终参数	只读预览即将保存的字符串。

导入若检测到 user_jvm_args.txt，必须先选：沿用检测参数、使用面板推荐、或自定义。解析失败则不能沿用。有错误级诊断时，保存 / 部署 / 导入 / 启动都会拒绝。

10. 窄屏布局与确认弹窗



约 ≤768px 时指标两列、实例卡片单列



顶栏菜单图标打开侧栏抽屉，主区域不可点

控件	说明
菜单 / 关闭图标	打开或关闭抽屉。焦点在侧栏内循环，Escape 关闭。
顶栏任务队列 / 调色板	与桌面共用同一套状态，不重复轮询。
卡片操作	启动、进入管理、更多操作的启用规则与桌面相同；更多操作在卡片内直接展开。

通用确认弹窗替代浏览器原生 confirm。重启、强制停止、删除实例 / 文件 / 远程节点都走它。

控件	说明
取消	关闭。busy 时禁用，此时 Escape 和点遮罩也不能关。
确认	文案随场景变化；危险操作为红色。
输入实例名	删除托管实例时必填，必须完全一致。

11. 数据位置、安全边界与按钮总表

内容	默认位置
实例元数据	DATA_DIR/panel.db
实例文件	DATA_DIR/instances/<id>/
交接复制源	DATA_DIR/imports/<目录名>/（只读源，不是运行目录）
部署/导入半成品	DATA_DIR/.mmd-staging/<taskId>/<instanceId>/
核心缓存	DATA_DIR/cache/cores/
面板锁	DATA_DIR/.mmd-panel-lock/（同一数据根只允许一个面板进程）

崩溃恢复只清理 marker 匹配的 staging，不会因为任务结果里的 instanceId
去删已经注册的实例。JWT_SECRET、SETUP_TOKEN、LAUNCHER_TOKEN 必须是互不相同的 64 位十六进制值。

登录与壳层

按钮	作用
主题 / 六套选项	切换 Mystry、Codex、Grok 的暗色或亮色。
登录 / 创建并进入 / 重新检查	提交账号，或重试连接。
侧栏导航	实例总览、一键部署、导入服务端、节点监控；详情页另有当前工作台。
任务队列 / 调色板 / 登出图标	任务中心、主题、清 token。
菜单 / 关闭图标	窄屏抽屉。
刷新 / 查看实例	任务刷新或失败重试；跳到已落地实例。

总览与创建

按钮	作用
一键部署 / 导入服务端	进入对应创建流程。
创建空实例	打开对话框，成功后去文件页。
进入管理 / 启动 / 停止	进入详情或当前可执行的启停。
重启实例 / 强制停止 / 删除实例	在更多操作（三点图标）里，确认后执行。
刷新 / 异常 N	重新采样主机指标；只看异常实例。

部署、导入、节点

按钮	作用
核心类型卡片 / 立即开始自动化部署	选核心；入队下载安装。
复制错误 / 查看详情 / 复制全部 / 关闭	失败排错。
刷新目录 / 复制并接管	同机交接。
选择 ZIP / 上传并预检 / 确认配置并导入 / 取消并重新选择	ZIP 二阶段。
重新探测	重扫本机 Java。

按钮	作用
节点删除 / 重试加载	历史空远程节点，或列表失败。

实例工作区

按钮	作用
← / 启动 / 停止 / 重启 / 强制停止	返回总览与进程控制。
控制台 / 文件管理 / 参数配置 / 实例设置 & JVM	四个工作区。
接管托管目录	仅待迁移实例。
发送 / 常用命令快捷键 / 清空屏幕 / 复制日志	控制台。
上级 / 上传 / 下载 / 重命名 / 编辑 / 删除 / 创建	文件。
保存配置 / 保存设置	写 server.properties 或实例元数据。
放弃修改并离开	未保存导航确认。

延伸阅读

安装与便携包见《快速开始》；第一次开服见《分步教程》；字段排错见《使用指南》；环境变量见《配置说明》。远程 Agent、自动备份、多用户权限尚未交付，不要当成已发布功能。

Minecraft Mystry Dashboard · 0.2.0-preview.1 · 本文对应仓库当前界面实现。