
Programmation Système



Les tubes

Sommaire

- Introduction
- Définition
- Fonctions standard de manipulation de fichiers
- Les tubes anonymes
- Création d'un tube anonyme
- Exemple 1
- Lecture dans un tube anonyme
- Écriture dans un tube anonyme
- Duplication des descripteurs
- Les tubes nommés
- Création d'un tube en langage C

La sortie standard d'une commande peut servir d'entrée standard à une autre commande

Par exemple: Is -I/etc | wc -I

Si on exécute cette commande, le résultat de **Is -I/etc** servira d'entrée à la commande **wc -I**


Le système crée un tube de communication entre les deux commandes.

La sortie de ls -l/etc est écrite dans le tube

La commande wc - lit son entrée dans le tube

Les processus vont donc pouvoir s'échanger des données par l'intermédiaire des tubes.

Les tubes sont donc un mécanisme de communication entre processus résidant sur une même machine.



Définition:

Un tube de communication est un canal ou tuyau (en anglais pipe) dans lequel un processus peut écrire des données (le producteur, écrivain ou rédacteur) et un autre processus peut les lire (consommateur ou lecteur).

- C'est un moyen de communication unidirectionnel interprocessus. C'est le moyen de communication le plus simple entre deux processus.
- Pour avoir une communication bidirectionnelle entre deux processus, il faut créer deux tubes et les employer dans des sens opposés.

- Les tubes appartiennent au système de fichiers.
- Il sera donc possible d'utiliser les fonctions standard d'accès aux fichiers :
 - open
 - read
 - write
 - c/lose
 - Il/existe deux types de tubes :
 - les tubes anonymes ou ordinaires ou non nommés
 - les tubes nommés

Rappels sur les fonctions standard d'accès aux fichiers:

int open(const char *pathname, int flags)

- pathname : le nom du fichier
- flags: les options O_RDONLY, O_WRONLY ou O_RDWR

Valeur de retour : "un file" descriptor (fd).

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)

- fd:retour de open
- buf : données à écrire
- count : nbre d'octets à écrire

Valeur de retour : le nombre d'octets écrits.

- fonctions standard (suite) :
 ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)
 - fd:retour de open
 - buf : où écrire les données lues
 - count : nbre d'octets que l'on peut stocker (taille de buf)

Valeur de retour : nombre d'octets lus.

La lecture est destructrice pour un tube. int close(int fd)

fd : retour de open


Tubes anonymes

- Un tube anonyme a un inode mais un compteur de référence nul et pas de nom.
- On ne peut donc pas utiliser la fonction open.
- Pour utiliser le tube il faut donc recevoir un file descriptor (en réalité deux) :
 - soit à la création : fonction pipe
 - / soit par héritage
 - La gestion des tubes se fait en mode FIFO

- Un file descriptor est destiné à la lecture
- L'autre est destiné à l'écriture.

Conséquences


- La communication via ces tubes est réservée à des processus qui ont des filiations.
- Quand on ferme le file descriptor d'accès en lecture, on ne peut plus lire dans ce tube.
- Même raisonnement pour l'écriture.



Le processus se termine . . .

Le tube disparaît aussi!

Dialoguer avec un tube anonyme



Le processus se termine . . .

Le tube disparaît aussi!

Caractéristiques d'un tube anonyme

On peut accéder aux caractéristiques du tube anonyme créé:

La fonction *int fsat(int fildes, struct stat *buf)*; permet d'extraire des informations relatives à l'inode créé :

- Le numéro d'inode,
- L'UID du propriétaire,
- Le GID du propriétaire,
- Le nombre d'octets contenus dans le tube,
- L'heure du dernier accès,

La fonction *fentl* permet de modifier le comportement du tube, il est par exemple possible de rendre la lecture non bloquante.

```
int main()
   int fd[2];
    struct stat info;
   struct tm *ptrtm;
   char heure[20];
   int status;
   if(pipe(fd) == -1)
       perror("pipe");
       return EXIT FAILURE;
   if (fstat(fd[0],&info)==-1)
        return EXIT FAILURE;
   printf("\n ID proprietaire %d\n", info.st uid);
   printf(" ID groupe %d\n",info.st gid);
   ptrtm localtime(&info.st atime);
   strftime(heure, 100, "%d %B %Y (%H:%M:%S", ptrtm);
   printf("Heure de dernier acces : %s\n",heure);
   printf(" Il y a %lu octet(s) dans le tube\n ",info.st size);
   status = fcntl(fd[0],F GETFL);
   printf("\n lecture bloquante : (status = %d)\n", status);
   fcntl(fd[0],F SETFL,status|O NONBLOCK);
    status= fcntl(fd[0],F GETFL);
   printf("\n lecture non bloquante : (status = %d)\n", status);
   close(fd[0]);
   close(fd[1]);
                                Exemple1: 

TubeAnonymeInfos
   return EXIT SUCCESS;
```

Lecture dans un tube anonyme :

<u>Tube non vide</u> (contient n caractères):

- read(fd, buffer, nb)
 - nb≤n: lecture de nb caractères (lecture partielle)
 - nb > n : lecture de n caractères (lecture totale)

Tube vide:

- pas de rédacteur :
 - read retourne 0.

Pas de données et il n'y en aura jamais donc ne bloque pas.

- au moins un rédacteur :
 - lecture non bloquante: read retourne -1,
 - lecture bloquante : read est bloqué jusqu'à ce qu'il y ait des données dans le tube.

La lecture dans un tube non vide qui contient n caractères se fait par l'intermédiaire de la fonction :

```
ssize_t read(int fd, void* buf, size_t count);
```

- permet de lire le minimum entre *n* et *count* et les écrit dans *buf*
- Si le tube est vide :
- Si le nombre de rédacteurs est nul (tous les descripteurs fermés) la fonction **read** renvoie 0;
- Si le nombre de rédacteurs n'est pas nul :
 - Si la lecture est bloquante le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que le tube ne soit plus vide.
 - Si la lecture n'est pas bloquante la fonction read renvoie -1.

Écriture dans un tube anonyme :

Pas de lecteur :

Le processus reçoit un signal SIG_PIPE qui par défaut provoque sa destruction

Il n'y a pas de lecteur. Il n'y en aura pas d'autres. Pas la peine d'écrire des données!

- Au moins 1 lecteur :
 - il y a assez de place dans le tube : écriture atomique du message,
 - /il n'y a pas assez de place dans le tube :
 - Écriture non bloquante : write retourne -1 sans écriture,
 - Écriture bloquante : attente de place puis écriture atomique du message.

```
Si un processus est le dernier ou le seul rédacteur, une lecture le bloquera!!
 int p[2];
 pipe(p);
 read(p[0],buffer,1); /*blocage*/
 write(p[1]),texte,strlen(texte));
Deux processus utilisent des tubes pour communiquer mais attendent tous les deux des données :
 int p1[2],p2[2];
 pipe(p1);
 pipe(p2);
 f(fork()==0)
       read(p1[0],buffer,1); /*blocage sur p1 vide*/
       write(p2[1],texte,strlen(texte));
 else
       read(p2[0],buffer,1); /*blocage sur p2 vide*/
       write(p1[1],texte,strlen(texte));
```

Attention aux blocages!

Attention aux blocages (suite)!

```
Interblocage:
int p1[2];
pipe(p1);
if (fork() == 0)
    read(p1[0],buffer,1);
    write(p1[1],texte,strlen(texte));
else
    read(p1[0],buffer1,1);
    write(p1[1],texte,strlen(texte));
```

Interblocage!
Deux rédacteurs
mais les deux processus
attendent des données.

Attention aux blocages (fin)!

```
Interblocage:
int p1[2],p2[2];
pipe(p1);
pipe(p2);
if (fork() == 0)
     read(p1[0],buffer,1);
     wrife(p2[1],texte,strlen(texte));
else
     read(p2[0],buffer1,1);
     write(p1[1],texte,strlen(texte));
```

Interblocage!
Deux rédacteurs
mais les deux processus
attendent des données.

Duplication des descripteurs:

- Il est possible de dupliquer les file descriptors.
- On aura plus de rédacteurs et/ou de lecteurs.
- Mais surtout on pourra rediriger sur les entrées sorties standards (stdin et stdout).

int dup(int oldfd);

Duplique oldfd sur le plus petit numéro disponible.

int dup2(int oldfd, int newfd);

- Duplique oldfd sur newfd en fermant newfd avant si nécessaire.
 - Si on duplique sur l'entrée standard, scanf lit dans le tube!
- Si on duplique sur la sortie standard, printf écrit dans le tube!

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int main()
   int fd[2];
  pid t pid;
   if(pipe(fd) == -1)
       perror("pipe");
       return EXIT FAILURE;
   pid= fork();
   switch (pid)
       case -1: close(fd[0]);
                close(fd[1]);
                return EXIT_FAILURE;
        case 0: close (fd[1]);
                close (STDIN FILENO);
                dup(fd[0]);
                close(fd[0]);
                execlp("Wg","Wg","-1",NULL);
                perror ("execlp");
                return EXIT FAILURE;
        default:close(fd[0]);
                close(STDOUT FILENO);
                dup(fd[1]);
                close(fd[1]);
                fprintf(stderr, "%s", "Nombre de fichiers du repertoire \n");
                execlp("ls","ls","-1",NULL);
                perror ("execlp");
                return EXIT FAILURE;
```

Exemple2: -> TubeAnonymeDup

Tube anonyme: Exemple complet

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
main(int argc, char *argv[])
          pipefd[2];
    char buf;
   pid t cpid;
   if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <string>\n", argv[0]);
       exit(EXIT FAILURE);
   if (pipe(pipefd) == -1) {
       perror ("pipe");
       exit(EXIT FAILURE);
   cpid = fork();
    if (cpid == -1) {
       perror ("fork");
       exit(EXIT_FAILURE);
    if (cpid == 0) { /* lecture dans le pipe par le fils */
       close(pipefd[1]); /* fermeture du descripteur en ecriture car non utilisé*/
       while (read(pipefd[0], \&buf, 1) > 0)
           write(STDOUT_FILENO, &buf, 1);
       write(STDOUT_FILENO, "\n", 1);
       close(pipefd[0]);
       exit(EXIT SUCCESS);
   } else {
                       /* écriture dans le pipe de argy[1] */
       close(pipefd[0]);
                                  /* fermeture du descripteur en lecture car non utilisé*/
       write(pipefd[1], argv[1], strlen(argv[1]));
       close(pipefd[1]);
       wait(NULL);
                                          Exemple: > TubeAnonyme
       exit(EXIT_SUCCESS);
```

Les tubes nommés

- ✓ Un tube nommé contrairement à un tube anonyme possède un nom et une référence dans le système de fichiers.
- ✓ Il est donc vu par tous les processus. Tous les processus même sans lien de parenté pourront s'échanger des données par l'intermédiaire des tubes nommés, il suffit pour cela de connaitre le nom du tube.
- ✓ Le type d'un tube nommé est indiqué par un P devant les droits.
- ✓ Un tube nommé peut donc être ouvert grâce à sa référence.
- Avant de pouvoir ouvrir un tube nommé, il faut le créer au préalable.

Un tube nommé est donc un fichier spécial permettant à des processus quelconques d'échanger des données en mode FIFO.

Création d'un tube nommé sous le shell:

Commande: mknod

mknod canal1 p

Commande: mkfifo

mkfifo canal2

sous réserve d'avoir les droits!

Écriture/lecture d'un tube nommé:

- La lecture d'un tube nommé sans rédacteur est bloquante.
- L'écriture dans un tube nommé sans lecteur est bloquante.

Vérification sous le shell:

Exemple:

le tube canal1 étant créé, on peut l'ouvrir et lire dedans:

```
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $ cat canal1 &
[1] 3228
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $
```

Comme le tube est encore vide, l'ouverture sera suspendue d'où le "&" pour garder la main.

Suite:

```
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $ ls -l > canal1
total 80
-rw-r--r-- 1 pi pi 561 22 sept. 17:34 cab
prw-r--r-- 1 pi pi   0 22 sept. 17:24 canal1
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8436 22 sept. 16:54 ExTube
-rw-r--r-- 1 pi pi 1476 22 sept. 16:51 ExTubeAnonyme.c
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8428 22 sept. 10:22 infosTube
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8436 22 sept. 17:07 tubeanonyme
-rw-r--r-- 1 pi pi 943 8 sept. 2022 TubeAnonymeDup.c
-rw-r--r-- 1 pi pi 1056 22 sept. 10:22 TubeAnonymeInfos.c
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8328 22 sept. 11:20 Tubedup
rwxr-xr-x 1 pi pi 8296 22 sept. 17:00 tubeplein
-rw-r--r-- 1 pi pi 1177 22 sept. 16:59 tube_plein.c
                             cat canal1
[1]+ Fini
pi@raspberrvpi:~/Documents/ExCoursTubes $
```

Écriture dans le tube du résultat de ls –l et déblocage de la lecture (commande cat)

Exemple 2:

Le processus écrivain doit attendre un éventuel lecteur : écriture dans le tube canal

```
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $ ls -l > canal1 &
[1] 3270
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $
```

Le tube canal est toujours vide

```
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $ ls -l canal1
prw-r--r-- 1 pi pi 0 22 sept. 17:40 canal1
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $
```

Lecture dans le tube canal

```
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $ cat canal1
total 80
-rw-r--r-- 1 pi pi 561 22 sept. 17:34 cab
prw-r--r-- 1 pi pi 0 22 sept. 17:40 canal1
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8436 22 sept. 16:54 ExTube
-rw-r--r-- 1 pi pi 1476 22 sept. 16:51 ExTubeAnonyme.c
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8428 22 sept. 10:22 infosTube
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8436 22 sept. 17:07 tubeanonyme
-rw-r--r-- 1 pi pi 943 8 sept. 2022 TubeAnonymeDup.c
-rw-r--r-- 1 pi pi 1056 22 sept. 10:22 TubeAnonymeInfos.c
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8328 22 sept. 11:20 Tubedup
-rwxr-xr-x 1 pi pi 8296 22 sept. 17:00 tubeplein
-rw-r--r-- 1 pi pi 1177 22 sept. 16:59 tube_plein.c
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $
```

Un tube nommé étant référencé dans le système de fichiers, on peut le détruire grâce à la commande rm ou la commande unlink

Création d'un tube en langage C:

Deux possibilités :

```
int mknod(const char *pathname, mode_t mode, dev_t dev)
```

- pathname : le nom du tube,
- mode : droits et type,

S_IFIFO pour un tube

dev : sans importance pour un tube.

int mkfifo (const char *pathname, mode_t mode)

- pathname : le nom du tube,
- mode : droits.

Attention:

Les droits sont limités par umask.

Ouverture d'un tube nommé en C:

Utilisation de la fonction open :

int open(const char *pathname, int flags)

- Pour l'ouvrir en lecture, il faut avoir le droit r. Pour l'ouvrir en écriture, il faut avoir le droit w.
- L'ouverture en lecture seule est bloquante tant qu'il n'y a pas de rédacteur.
- L'ouverture en écriture seule est bloquante tant qu'il n'y a pas de lecteur.
- Comme avec les tubes anonymes : <u>attention à l'interblocage</u>.

Lecture dans un tube nommé:

Tube non vide (contient n caractères)

- read(fd, buffer, nb)
 - \diamond nb \leq n : lecture de nb caractères (lecture partielle)
 - * nb > n : lecture de n caractères (lecture totale)

Tube vide:

- lecture non bloquante : read retourne -1,
- lecture bloquante : read est bloqué jusqu'à ce qu'il y ait des données dans le tube.

Écriture dans un tube nommé:

Pas de lecteur :

Le processus reçoit un signal SIG_PIPE qui par défaut provoque sa destruction

- Au moins 1 lecteur :
 - * il y a assez de place dans le tube : écriture atomique du message,
 - * il n'y a pas assez de place dans le tube :
 - Écriture non bloquante : write retourne -1 sans écriture,
 - Écriture bloquante : attente de place puis écriture atomique du message.

Destruction d'un tube nommé en C:

Utilisation de la fonction unlink :

int unlink(const char *pathname)

pathname: le nom du tube.

Mise en œuvre d'un exemple :

- un processus crée un tube, l'ouvre en lecture seule, lit deux fois et détruit le tube,
- l'autre processus ouvre le tube en écriture seule, écrit deux messages puis se termine.

Processus 1

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <svs/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
int main (void)
   mode t mode;
    int fd:
    int mbre;
    char Lecture[100];
   mode = S_IRUSR | S_IWUSR;
    if (mkfifo("Tubel", mode) == -1)
        perror ("mkfifo");
        return EXIT FAILURE;
    if ((fd = open("./Tubel", O RDWR)) == -1)
        perror ("open");
        unlink("./Tubel");
        return EXIT FAILURE;
    printf("\nprocl : lecture dans le tube \n");
    nbre = read(fd.Lecture.100);
    if (nbre > 0)
        Lecture[nbre] = 0:
        printf("\nprocl: Message gegu (%d garactères): %s\n",nbre,Lecture);
        nbre = read(fd,Lecture,100);
        Lecture[nbre] = 0;
        printf("\nprocl: Nouveau message gegu (%d garactères):%s\n",nbre,Lecture);
        close (fd);
        unlink ("Tubel");
        printf("Fini\n");
        return EXIT_SUCCESS;
    perror("read");
    close(fd):
    unlink("./Tubel");
    return EXIT FAILURE;
```

Processus 2

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
  int main(int argc, char *argv[])
    if (argc != 2) {
               fprintf(stderr, "Usage: %s <nom du tube>\n", argv[0]);
               exit(EXIT_FAILURE);
    int fd:
    char Texte[60] = "Ecriture d'un message dans le tube pour un autre processus \n";
    if ((fd = open(argv[1],O_RDWR)) == -1)
        perror ("open");
        return EXIT_FAILURE;
    printf("\nproc2 : Ecriture dans le tube \n");
    write (fd, Texte, strlen (Texte));
    sleep(2);
    strcpy(Texte, "Un autre message de guelgues caractères\n");
    printf("\nproc2 : Ecriture du second message dans le tube \n");
    write (fd, Texte, strlen (Texte));
    close(fd):
    return EXIT SUCCESS;
```

Exécution:

```
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $ ./proc1

proc1 : lecture dans le tube

proc1: Message reçu (61 caractères): Ecriture d'un message dans le tube pour un autre proces
sus

proc1: Nouveau message reçu (41 caractères):Un autre message de quelques caractères

Fini
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $
```

```
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $ ./proc2 Tube1
proc2 : Ecriture dans le tube
proc2 : Ecriture du second message dans le tube
pi@raspberrypi:~/Documents/ExCoursTubes $
```