Icône Ajouter Ajouter une couverture

7. Talk

Déploiement de Nextcloud Talk avec Coturn (TURN/STUN)

Prérequis

- VPS avec Ubuntu 24.04
- Mailcow installé et fonctionnel
- Nextcloud installé derrière le nginx de Mailcow
- Nom de domaine configuré (exemple : `privatiq.fr`)

---

1. Installer l'application Talk dans Nextcloud

Dans l'interface Nextcloud : **Administration** → **Applications** → **chercher "Talk"** → **Activer**

---

2. Installer Coturn

```shell
sudo apt install coturn -y
```

---

3. Générer un secret d'authentification

```shell
openssl rand -hex 32
# Conserve la valeur générée, elle sera utilisée dans la config et dans Nextcloud
```

---

4. Configurer Coturn

```shell
sudo nano /etc/turnserver.conf
```

Décommenter et modifier les lignes suivantes :

```ini
```

```
listening-port=3478
tls-listening-port=5349
listening-ip=<IP_V4_DU_VPS>
listening-ip=<IP_V6_DU_VPS>
relay-ip=<IP_V4_DU_VPS>
relay-ip=<IP_V6_DU_VPS>
fingerprint
use-auth-secret
static-auth-secret=<SECRET_GENERE>
realm=<DOMAINE>
total-quota=100
denied-peer-ip=10.0.0.0-10.255.255.255
denied-peer-ip=192.168.0.0-192.168.255.255
denied-peer-ip=172.16.0.0-172.31.255.255
cli-password=<SECRET_GENERE>

```

---

5. Activer et démarrer Coturn

Shell

```
sudo systemctl enable coturn
sudo systemctl start coturn
```

---

6. Ouvrir les ports dans le firewall

Shell

```
sudo ufw allow 3478/tcp
sudo ufw allow 3478/udp
sudo ufw allow 5349/tcp
sudo ufw allow 5349/udp
sudo ufw reload
```

> ⚠️ **Point critique** : Cette étape est indispensable. Sans elle, Coturn tourne mais les connexions externes sont bloquées, ce qui empêche Talk de fonctionner.

---

7. Vérifier que Coturn fonctionne

Shell

```
# Vérifier que le service tourne
sudo systemctl status coturn

# Vérifier que le port écoute
sudo ss -tulnp | grep 3478

# Tester la connexion TURN
turnutils_uclient -p 3478 -W <SECRET_GENERE> -v -y <DOMAINE>

```

Le résultat doit afficher `Total lost packets 0 (0.000000%)`.

---

8. Configurer Talk dans Nextcloud

Dans Nextcloud : **Administration** → **Talk**

Serveur STUN

	Champ	Valeur
1	Serveur STUN	`<DOMAINE>:3478`

Serveur TURN

	Champ	Valeur
1	Protocole	`turn: et turns:`
2	URL	`<DOMAINE>:3478`
3	Secret	`<SECRET_GENERE>`
4	Protocole réseau	UDP et TCP

> ℹ️ Ne pas mettre de préfixe `turn://` ou `https://` dans le champ URL — uniquement `domaine:port`.

---

9. Tester depuis le navigateur

Pour vérifier que le TURN server est bien utilisé lors d'un appel :

1. Rejoindre un appel Talk
2. Ouvrir la console du navigateur (F12)
3. Taper la commande :

```javascript
OCA.Talk.SimpleWebRTC.webrtc.config.peerConnectionConfig.iceTransportPolicy = 'relay'

```

1. Quitter et rejoindre l'appel

Si l'appel fonctionne, Coturn est opérationnel.

Notes importantes

- Le bouton de test ⚡ dans l'interface Nextcloud Talk peut afficher un warning orange même quand Coturn fonctionne correctement — c'est un faux négatif connu. Se fier aux logs Coturn et aux tests réels.
- Les erreurs `401 Unauthorized` dans les logs Coturn sont **normales** — elles font partie du protocole d'authentification TURN (challenge-response).
- Pour activer les logs détaillés en cas de débogage, décommenter `verbose` dans `/etc/turnserver.conf` puis `sudo systemctl restart coturn`.