

Comment mettre en place un serveur de fichier redondant via la technologie DFS et DFS-R



Préparé par:

Léo Gauthier



Prérequis

Voici une liste de prérequis pour permettre la création et la configuration d'un serveur de fichier dans un domaine active directory avec gestion de droits NTFS et stratégie de groupes :

1. **Infrastructure Active Directory** : Un environnement Active Directory (AD) fonctionnel est nécessaire pour authentifier les utilisateurs et gérer les stratégies de groupe liées aux services RDS.
2. **Avoir deux serveur dédié** : Windows serveur où l'on va installer nos rôle de serveur de fichiers.
3. **Configuration du réseau** : Attribution d'une adresse IP statique et configuration du DNS pour le serveur RDS. Mise au domaine du serveur RDS.

Attention, toute les installation se font avec un utilisateur ayant des droits Administrateur du domaine.

INTRODUCTION


La disponibilité et la résilience des données sont des éléments critiques de toute infrastructure informatique. Pour garantir un accès constant aux fichiers et assurer la continuité des opérations, la mise en place d'un serveur de fichiers redondant est essentielle. La technologie DFS (**Distributed File System**) et DFS-R (**Distributed File System Replication**) offrent une solution robuste pour la création d'un environnement de fichiers redondant et hautement disponible.

Cette documentation vise à fournir un guide détaillé pour la mise en place d'un **serveur de fichiers redondant** à l'aide de la technologie DFS et **DFS-R**. Nous explorerons les étapes nécessaires pour configurer un espace de noms DFS, déployer des **réplicas** de fichiers avec **DFS-R**, et assurer une synchronisation efficace des données entre les serveurs de fichiers.


PARTIE 1

Installer les rôle DFS

Un fois dans le serveur dédié crée au préalable, dans le gestionnaire de serveur, cliquer sur **Gérer** puis **Ajouter des rôles et fonctionnalités** :



Cliquez sur **Suivant**



Sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**, puis cliquer sur **Suivant** :

The screenshot shows the 'Type d'installation' step of the Windows Server installation wizard. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area has the heading 'Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.' Below this, there are two radio button options: 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (selected) and 'Installation des services Bureau à distance'. The selected option has a description: 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' The 'Installation des services Bureau à distance' option has a description: 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom right, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'.


Sélectionner **votre serveur**, puis cliquer sur **Suivant** :

The screenshot shows the 'Sélectionner le serveur de destination' step of the Windows Server installation wizard. The left sidebar is the same as the previous screenshot, with 'Sélection du serveur' highlighted. The main content area has the heading 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' Below this, there are two radio button options: 'Sélectionner un serveur du pool de serveurs' (selected) and 'Sélectionner un disque dur virtuel'. The 'Pool de serveurs' section contains a search filter box and a table with the following data:


Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-V-FS1-GA.geek-adv...	192.168.10.7	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. A note at the bottom states: 'Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.' At the bottom right, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'.


Déplier **Service de fichiers et de stockage** et cocher **Espaces de noms DFS** et **Réplication DFS**, puis cliquer sur **Suivant** :




On clique sur **Suivant** :




On peut cocher Redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire et on clique sur installer:




Une fois que l'installation est réussie, on peut cliquer sur **Fermer** et **l'ensemble des rôles sont installés** :



Maintenant, on ouvre la console de gestion du système de fichiers DFS :




On va créer un nouvel espace de nom qui va servir de DNS global :



On entre le nom du serveur qui hébergera l'**espace de nom**, on clique sur **suivant**.

Assistant Nouvel espace de noms



Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez le nom du serveur qui hébergera l'espace de noms. Le serveur spécifié sera reconnu comme le serveur d'espaces de noms.

Serveur :

On peut maintenant mettre le dossier que nous avons créé précédemment on gardera nos autorisations on clique sur oui :

Assistant Nouvel espace de noms

Nom et paramètres de l'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez un nom pour l'espace de noms. Ce nom apparaîtra après le nom du serveur ou du domaine dans le chemin d'accès de l'espace de noms, par exemple \\Serveur\Nom or \Domaine\Nom.

Nom :

Exemple : Public

Au besoin, l'Assistant créera un dossier partagé sur le serveur d'espaces de noms. Pour modifier les paramètres du dossier partagé (chemin d'accès ou autorisations), cliquez sur Modifier les paramètres.

Avertissement

Un dossier partagé nommé « data » existe déjà sur le serveur « srv-data ». Si le dossier partagé existant est utilisé, le paramètre de sécurité défini dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres ne s'appliquera pas. Pour qu'un dossier partagé soit créé avec ces paramètres, vous devez d'abord supprimer le dossier partagé existant.

Voulez-vous utiliser le dossier partagé existant et ses paramètres de sécurité actuels ?

On peut laisser espace de noms de domaine car on travaille dans les service active directory :

Assistant Nouvel espace de noms

Type d'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Sélectionnez le type d'espace de noms à créer.


☒ Espace de noms de domaine

Un espace de noms de domaine est stocké sur un ou plusieurs serveurs d'espaces de noms et dans les services de domaine Active Directory. Vous pouvez accroître la disponibilité d'un espace de noms de domaine en utilisant plusieurs serveurs. Lorsqu'il est créé dans le mode Windows Server 2008, l'espace de noms prend en charge une plus grande extensibilité et énumération basée sur l'accès.


☒ Activer le mode Windows Server 2008

Aperçu de l'espace de noms de domaine :


On peut faire **suivant** puis **créer**



On peut voir que notre espace de noms à bien été crée on clique sur **fermer**.



Maintenant, on va ajouter un serveur dans nos serveurs d'espaces de noms pour avoir la redondance, on va dans notre **nouvel espace** puis dans **Serveurs d'espaces de noms** :



On met notre deuxième serveur crée au préalable.

On peut voir que nous avons bien nos deux serveurs :

Type	Statut de référence	Site	Chemin d'accès
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA-AD-NEXTECH.local\data
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA2-AD-NEXTECH.local\data

Il faut maintenant gérer nos droit de partage sur le deuxième serveur, on fait clic droit **Propriétés** :

Type	Statut de référence	Site	Chemin d'accès
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA-AD-NEXTECH.local\data
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA2-AD-NEXTECH.local\data

Ouvrir dans l'Explorateur...

Désactiver le serveur d'espaces de noms

Propriétés

Supprimer

Aide

On clique sur Autorisations du partage...

☒ Activer les références pour ce serveur d'espaces de noms

Chemin d'accès :

Autorisations du partage...

Pour ce faire, on va dans Avancé :

On va mettre Utilisateurs du domaine en lecture et modification, on gèrera les droits NTFS dans les sous dossiers

Autorisations pour data

Sécurité

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

 Utilisateurs du domaine (AD-NEXTECH\Utilisateurs du domaine)

Ajouter... Supprimer


Autorisations pour Utilisateurs du domaine

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐


Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations

OK Annuler Appliquer

On va maintenant aller dans le dossier C de notre deuxième serveur, pour cela on va dans exécuté et on écrit : **\\srv-data2\c\$**




On voit le dossier **DFSRoots** qui a bien été crée mais si l'on va a l'intérieur du dossier dans le dossier data, il est vide:




Le but maintenant va être de répliquer les dossiers entre eux.


On va dans **réplication** sur la consoler de gestion du système de fichiers DFS et on clique sur **Nouveau groupe de réplication** :




On choisi groupe de réplication multi-usage car nous allons faire la réplication entre deux serveurs



On choisi un nom de groupe



On ajoute nos serveurs qui vont se répliquer



On choisi la topologie, nous avons pas le choix car nous avons que deux serveurs

Sélection de topologie

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez une topologie de connexions parmi les membres du groupe de réplication.

☐ Hub et Spoke

Cette topologie requiert au moins 3 membres dans le groupe de réplication. Les membres spoke sont connectés à un ou deux hubs. Cette topologie est adaptée aux scénarios de publication où les données proviennent du membre hub et se répliquent sur les membres spoke.

☒ Maille pleine

Dans cette topologie, chaque membre est répliqué avec tous les autres membres du groupe de réplication. Cette topologie est surtout adaptée lorsqu'il existe au plus dix membres dans le groupe de réplication.

☐ Aucune topologie

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une topologie personnalisée une fois l'Assistant terminé. Aucune réplication ne peut s'effectuer tant que vous n'avez pas créé la topologie personnalisée.

On peut choisir de répliquer en continu ou tel jour à telle heure :

Planification du groupe de réplication et bande passante

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez la planification de réplication et la bande passante à utiliser par défaut pour toutes les nouvelles connexions dans le groupe de réplication.

☒ Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée

Utilisez cette option pour activer la réplication 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec la bande passante suivante :

Bande passante :

☐ Répliquer aux jours et heures spécifiés

Utilisez cette option pour spécifier les jours et heures de réplication par défaut. La planification de réplication initiale n'a pas d'intervalles de réplication. Vous devez en créer au moins un pour que la réplication puisse avoir lieu.

[Modifier la planification...](#)

Il faut désigner un membre principal :

Membre principal

Étapes :


- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez le serveur contenant les données que vous souhaitez répliquer sur les autres membres. Ce serveur est considéré comme le membre principal.


Membre principal :

i Si les dossiers à répliquer existent déjà sur plusieurs serveurs, les dossiers et fichiers situés sur le membre principal seront autorité au cours de la réplication initiale.


Maintenant, on ajoute les dossiers à répliquer, on clique sur **suivant** :




Et sur notre deuxième serveur, on clique sur **modifier**




On met maintenant le chemin vers le dossier **data** crée dans **DFSRoots**



On clique sur **OK**, suivant puis **Créer**.




Tout est bien configuré :



Il faut attendre un peu le temps que les dossiers et fichiers se synchronisent.

Après avoir patienté quelques minutes, on peut voir que dans le serveur data2, les dossiers se sont bien répliqués avec les mêmes droits.




PARTIE 2


Vérification du bon fonctionnement

On se connecte sur un PC client avec un utilisateur du domaine :

On ouvre l'explorateur de fichier et on se connecte à notre espace de noms crée : \\AD-NEXTECH\data



Maintenant si l'on va dans les propriétés d'un dossier, on a l'onglet DFS qui est apparu et on peut voir sur quel serveur nous sommes en train de travailler.



CONCLUSION

La mise en place d'un serveur de fichiers redondant via la technologie **DFS** et **DFS-R** offre une solution efficace pour garantir la disponibilité et la résilience des données dans votre infrastructure informatique. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour **déployer avec succès un environnement de fichiers redondant**, réduisant ainsi les risques de temps d'arrêt et assurant une continuité opérationnelle pour votre organisation.

Vous pouvez retrouver d'autres documentation concernant Windows Serveur sur la page [documentation](#) de mon portfolio.

Comment paramétrer un serveur de fichier dans un domaine active directory avec gestion de droits NTFS et stratégie de groupes



Préparé par:

Léo Gauthier



Prérequis

Voici une liste de prérequis pour permettre la création et la configuration d'un serveur de fichier dans un domaine active directory avec gestion de droits NTFS et stratégie de groupes :

1. **Infrastructure Active Directory** : Un environnement Active Directory (AD) fonctionnel est nécessaire pour authentifier les utilisateurs et gérer les stratégies de groupe liées aux services RDS.
2. **Avoir un serveur dédié** : Windows serveur où l'on va installer nos rôle de serveur de fichiers.
3. **Configuration du réseau** : Attribution d'une adresse IP statique et configuration du DNS pour le serveur RDS. Mise au domaine du serveur RDS.

Attention, toute les installation se font avec un utilisateur ayant des droits Administrateur du domaine.

INTRODUCTION


La gestion efficace des **fichiers** et des **données** est cruciale pour toute organisation, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Dans un environnement professionnel moderne, la centralisation et la sécurisation des fichiers sont souvent gérées à l'aide d'un serveur de fichiers intégré à un domaine **Active Directory**. Associée à une gestion appropriée des droits **NTFS** et à l'utilisation de **stratégies de groupe (GPO)**, cette approche permet de garantir un contrôle précis sur l'accès aux fichiers et aux **dossiers**, renforçant ainsi la **sécurité** et la **conformité**.

Cette documentation vise à fournir un guide détaillé pour la configuration d'un serveur de fichiers dans un domaine **Active Directory**, en mettant l'accent sur la gestion des droits **NTFS** et l'utilisation de **stratégies de groupe** pour définir et appliquer des paramètres de **sécurité** cohérents.


PARTIE 1

Installer les rôle d'un serveur de fichiers

Un fois dans le serveur dédié crée au préalable, dans le gestionnaire de serveur, cliquer sur **Gérer** puis **Ajouter des rôles et fonctionnalités** :



Cliquez sur **Suivant**



Sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**, puis cliquer sur **Suivant** :


The screenshot shows the 'Type d'installation' step of the Windows Server installation wizard. On the left, a navigation pane lists: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area contains the instruction: 'Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.' Below this are two radio button options:
1. **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** (selected): 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.'
2. **Installation des services Bureau à distance**: 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'.

Sélectionner **votre serveur**, puis cliquer sur **Suivant** :


The screenshot shows the 'Sélectionner le serveur de destination' step of the Windows Server installation wizard. The title bar indicates 'SERVEUR DE DESTINATION' and 'SRV-V-FS1-GA.geek-advisor.local'. The left navigation pane is the same as the previous step, with 'Sélection du serveur' highlighted. The main area contains the instruction: 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' Below this are two radio button options:
1. **Sélectionner un serveur du pool de serveurs** (selected)
2. **Sélectionner un disque dur virtuel**
A section titled 'Pool de serveurs' contains a search filter and a table. The table has three columns: 'Nom', 'Adresse IP', and 'Système d'exploitation'. It lists one server: 'SRV-V-FS1-GA.geek-adv...' with IP '192.168.10.7' and OS 'Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation'. Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. A note at the bottom states: 'Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'.

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-V-FS1-GA.geek-adv...	192.168.10.7	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation


Déplier **Service de fichiers et de stockage** et cocher **Serveur de fichiers** et **Gestionnaire de ressources du serveur de fichier**, puis cliquer sur **Suivant** :




On clique sur **Suivant** :




On peut cocher **Redémarrer automatiquement le serveur** si nécessaire et on clique sur **installer**:




Une fois que l'installation est réussie, on peut cliquer sur **Fermer** et **l'ensemble des rôles sont installés** :



Maintenant, une autre préparation pour activer les cliché instantané, on va dans ce PC puis clic droit sur le disque C et configurer les clichés instantanés... :




On clique sur **Activer**




Maintenant, on peut aller sur notre serveur active directory gérer les **groupes de sécurité** :

Une fois sur notre serveur on lance la console Utilisateurs et ordinateurs **Active Directory**


Pour que ce soit plus clair, on crée une nouvelle **Unité d'organisation** à la racine de notre domaine dans laquelle on va créer au minimum 3 autre OU pour les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs




On obtient cela :




On crée maintenant différents groupes et utilisateurs dans l'OU associé :




Maintenant nous retournons sur notre serveur de fichier et nous allons créer un dossier à la racine du lecteur C de notre serveur : appelons le **partage**




A l'intérieur, on peut créer trois nouveaux dossier pour les trois différents groupes que nous avons crée :



Prochaine étape, rendre le dossier accessible sur le réseau, autrement dis, on le partage. Pour cela, clic droit sur le dossier partage puis **propriété**.




Puis onglet **partage**, **Partage avancé...**




Cocher la case **Partager ce dossier** et cliquer sur **Autorisations**

Par sécurité, on enlève **Tout le monde** et on met l'autorisation à **Utilisateurs du domaine**, on autorise la modification et lecture.




Maintenant on va gérer les différents droits **NTFS** dans le dossier.

Exemple pour le dossier **compta**, on peut voir que les Utilisateurs ont des droits or, on veut uniquement que le groupe **compta** puisse y accéder.




Pour ce faire, on va dans **Avancé** :




Pour supprimer le groupe Utilisateurs, il faut désactiver l'héritage car par défaut, on hérite des droits du dossier **parent** donc du dossier **Partage**.


On clique sur **désactivé l'héritage** puis **Convertir les autorisations...**



Maintenant, on peut supprimer le groupe Utilisateurs et mettre le groupe que l'on veut, dans mon cas le groupe **compta**. On clique sur ajouter puis **sélectionnez un principal** on attribue les droits que l'on veut.




On clique **ok** et on voit que le groupe apparaît bien.





On peut faire pareil pour les autres dossiers.

Pour le dossier Partage, on peut faire la même chose, on enlève Utilisateurs et on ajoute **Utilisateurs du domaine** à la place, **attention** pour les droits, mettre s'applique à **Ce dossier seulement**, sinon ça s'applique aussi au sous dossiers.



Bonus, on peut activer l'énumération basée sur l'accès c'est à dire que les utilisateur voient uniquement les dossier auquel ils ont accès. Dans le gestionnaire de serveur :




PARTIE 2

Vérification du bon fonctionnement

Pour ce faire, on va se connecter sur un ordinateur du domaine avec un utilisateur du domaine.

Pour retrouver facilement le partage on peut faire Windows+R et écrire : \\nomduserveurdefichier\

On retrouve le dossier partagé



Par exemple, en étant connecté avec un utilisateur compta on voit uniquement le dossier compta dans lequel on est autorisé à écrire dedans.

PARTIE 3


Créer une GPO pour le mappage de lecteur

Pour faire cela, on se rend sur notre serveur **Active Directory** : dans outils d'administration, on ouvre la console gestion de stratégie de groupe.


Au niveau de nos utilisateurs, on fait un clic droit puis **Créer un objet GPO...**




On y donne un nom:




Clic droit puis modifier :



On se rend dans **Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > mappages de lecteurs**, on fait clic droit **Nouveau > Lecteur mappé**




Dans l'onglet Général, on va mettre dans Action: **mettre à jour**. Dans emplacement, on met **\\nomduserveurdefichier\nomdupartage**. Ensuite on l'appelle comme on veut et on lui attribue une lettre, par convention, on commence par **Z**



On **applique** et on clique **ok**.

On peut retourner sur notre PC client pour voir si notre GPO fonctionne.

Si on va dans l'explorateur de fichiers puis Ce PC, on peut voir que le lecteur apparait bien avec la lettre Z et le nom est bien Partage.



Notre stratégie de groupe fonctionne.

Quelque commande pratique pour les GPO:

gpresult /r ---> résultat des stratégie de groupe appliqué à votre utilisateur

```
Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
LecteurReseau
```

gpupdate /force ---> force la mise à jour de la stratégie de groupe

CONCLUSION

Assurez vous de surveiller régulièrement votre infrastructure de fichiers, de tester les modifications apportées aux autorisations et aux stratégies de groupe dans un environnement de test, et de vous tenir informé des meilleures pratiques en matière de sécurité et de gestion des données. Avec une gestion proactive et une compréhension approfondie des technologies impliquées, vous pourrez maintenir un environnement de fichiers efficace et sécurisé pour soutenir les opérations de votre organisation.

Vous pouvez retrouver d'autres documentation concernant Windows Serveur sur la page [documentation](#) de mon portfolio.