# **Créer son serveur PXE sous Linux** (Branche Debian)

### **Prérequis**

- Un système Linux (dans cet exemple, nous utiliserons Debian/Ubuntu)
- Droits d'administrateur (sudo)
- Une connexion réseau

## Étape 1 : Installation de dnsmasq

1. Mettez à jour la liste des paquets :

```
sudo apt update
```

2. Installez dnsmasq:

```
sudo apt install dnsmasq
```

## Étape 2: Configuration de dnsmasq

1. Sauvegardez la configuration originale :

```
sudo cp /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig
```

2. Créez un nouveau fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/dnsmasq.conf
```

3. Ajoutez les lignes suivantes :

```
port=69
dhcp-range=192.168.1.50,192.168.1.150,12h
dhcp-boot=pxelinux.0
enable-tftp
tftp-root=/tftpboot
```

Assurez-vous de remplacer etho par le nom de votre interface réseau et ajustez la plage DHCP selon votre configuration réseau.

NB: Pensez à vérifier que votre adresse ip de carte réseau filaire (ethernet) soit bien en 192.168.1.49 par exemple via network-manager (outil graphique) ou via /etc/network/interfaces comme suit:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Avec les arguments suivants :

```
auto eth0 # remplacer eth0 par le nom de votre interface réseau filaire à chaque occurence iface eth0 inet static address 192.168.1.49 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
```

Pour connaître le nom de votre interface réseau filaire, vous pouvez utiliser la commande ifconfig le résultat devrait ressembler à celui-ci :

```
root@PXE:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.49 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::be24:11ff:fee9:9b8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether bc:24:11:e9:09:b8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1369771 bytes 111933946 (111.9 MB)
    RX errors 0 dropped 49007 overruns 0 frame 0
    TX packets 81393 bytes 4120418 (4.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

lci, etho est le nom de notre interface réseau filaire.

## Étape 3 : Préparation du répertoire TFTP

1. Créez le répertoire TFTP:

```
sudo mkdir -p /tftpboot
sudo chmod -R 777 /tftpboot
```

2. Installez syslinux pour obtenir les fichiers nécessaires au démarrage PXE :

```
sudo apt install syslinux pxelinux
```

3. Copiez les fichiers nécessaires :

```
sudo cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /tftpboot/
sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/*.c32 /tftpboot/
```

## Étape 4: Configuration du menu PXE

1. Créez le répertoire de configuration PXE :

```
sudo mkdir -p /tftpboot/pxelinux.cfg
```

2. Créez un fichier de configuration par défaut :

```
sudo nano /tftpboot/pxelinux.cfg/default
```

3. Ajoutez un menu de base :

```
DEFAULT menu.c32
PROMPT 0
MENU TITLE PXE Boot Menu
TIMEOUT 300

LABEL local
MENU LABEL Boot from local drive
LOCALBOOT 0

LABEL debian
MENU LABEL Install Debian
KERNEL debian-installer/amd64/linux
APPEND initrd=debian-installer/amd64/initrd.gz
```

## Étape 5 : Ajout d'une image d'installation

Pour cet exemple, nous utiliserons Debian :

1. Téléchargez les fichiers d'installation netboot :

```
cd /tftpboot
sudo wget http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/main/installer-
amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
sudo tar xzf netboot.tar.gz
sudo rm netboot.tar.gz
```

## Étape 6 : Redémarrage et vérification

1. Redémarrez le service dnsmasq:

```
sudo systemctl restart dnsmasq
```

2. Vérifiez que le service fonctionne correctement :

```
sudo systemctl status dnsmasq
```

#### **Test du serveur PXE**

- 1. Configurez un ordinateur client pour démarrer via PXE (généralement dans les paramètres BIOS/UEFI).
- 2. Démarrez l'ordinateur client. Il devrait recevoir une adresse IP de dnsmasq et afficher le menu PXE.
- 3. Sélectionnez l'option d'installation de Debian pour tester le démarrage PXE.

Ce tutoriel fournit une configuration de base pour un serveur PXE utilisant dnsmasq. N'oubliez pas d'ajuster les paramètres réseau et les chemins de fichiers selon votre environnement spécifique. Pour des configurations plus avancées ou l'ajout d'autres systèmes d'exploitation, vous devrez modifier le fichier de configuration PXE et ajouter les fichiers d'installation appropriés.

## Étape 7 : Récupération d'un iso pour démarrer en live

- 1. Rendez-vous à l'adresse suivante : https://store.lacapsule.org/ISO/TOOLBOX-amd64.iso
- 2. Une fois le téléchargement terminé, monter l'iso. Dans notre cas, il se trouve dans les Téléchargements :
- 3. Créez un répertoire qui servira de point de montage pour l'image ISO :

```
sudo mkdir /mnt/iso
```

4. Utilisez la commande mount avec les options appropriées pour monter l'image ISO :

```
sudo mount -t iso9660 -o loop '/home/$USER/Téléchargements/TOOLBOX-amd64.iso' /mnt/iso
```

5. Une fois l'image ISO montée, vous pouvez accéder à son contenu en naviguant vers le point de montage :

```
cd /mnt/iso
ls -la
```

6. Dans cette image iso, vous trouverez 5 dossiers dont un caché, symbolisé par un point devant son nom :

```
total 16

drwxr-xr-x 1 lacapsule lacapsule 2048 déc. 30 18:07 ./

drwxr-x--+ 3 root root 4096 déc. 31 09:14 ../

drwxr-xr-x 1 lacapsule lacapsule 2048 déc. 30 17:57 boot/

drwxr-xr-x 1 lacapsule lacapsule 2048 déc. 30 18:07 .disk/

drwxr-xr-x 1 lacapsule lacapsule 2048 déc. 30 17:57 efi/

drwxr-xr-x 1 lacapsule lacapsule 2048 déc. 30 17:58 isolinux/

drwxr-xr-x 1 lacapsule lacapsule 2048 déc. 30 18:01 live/
```

7. Créer un répertoire **TOOLBOX** à la racine du répértoire **tftpboot** qui contiendra les fichiers necessaire au démarage du système

```
sudo mkdir /tftpboot/TOOLBOX
```

8. Nous allons copier l'intégralité des répertoires contenus dans notre *ISO* vers notre répertoire *TOOLBOX* 

```
sudo cp -r /mnt/iso/* /tftpboot/TOOLBOX
```

Nous pouvons à présent ajouter une entrée de menu dans notre fichier default afin de permettre un boot sur le système contenu dans l'iso.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'image ISO, vous pouvez la démonter :

```
sudo umount /mnt/iso
```

## Étape 8 : Configuration du partage NFS

1. Installez le serveur NFS:

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

2. Configurez le partage NFS:

```
sudo nano /etc/exports
```

Ajoutez la ligne suivante :

```
/tftpboot *(ro,sync,no_subtree_check)
```

3. Redémarrez le service NFS:

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server && sudo exportfs -a
```

Vous pouvez à présent envoyer de gros fichiers tel qu'un filesystem.squashfs via le réseau afin de démarrer dessus en live.

## Étape 9: Modification du menu PXE

1. Ouvrir le fichier de configuration du menu :

```
sudo nano /tftpboot/pxelinux.cfg/default
```

2. Modifier les options pour inclure le partage NFS vers notre nouvelle distribution :

```
DEFAULT menu.c32
PROMPT 0
MENU TITLE PXE Boot Menu
TIMEOUT 300
LABEL local
 MENU LABEL Boot from local drive
 LOCALBOOT 0
LABEL debian
 MENU LABEL Install Debian
  KERNEL debian-installer/amd64/linux
 APPEND initrd=debian-installer/amd64/initrd.gz
# Modification du menu de Debian à notre distribution TOOLBOX
LABEL TOOLBOX
              : Reconditionnement
      KERNEL TOOLBOX/live/vmlinuz-5.4.0-72-generic
      APPEND boot=live ksdevice=bootif rootfstype=nfs netboot=nfs
nfsroot=192.168.1.127:/tftpboot/TOOLBOX initrd=TOOLBOX/live/initrd.img-5.4.0-72-
generic ip=dhcp nosplash --
      TEXT HELP
      Une distribution faite pour le reconditionnement informatique
      ENDTEXT
```

Il sera nécessaire de modifier l'adresse IP 192.168.1.127 par celle de votre choix.

3. Pour savoir quelle IP devriez-vous utiliser, vous pouvez utiliser celle qui vous est retournée par la commande :

```
ip -4 addr show (ip route show default | awk '/default/ {print $5}') | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}'
```

## Étape 10: Configuration du routage

Pour permettre aux clients ayant des adresses IP en 10.x.x.x d'accéder au réseau 192.168.1.x, vous devrez configurer le routage sur votre serveur PXE :

1. Activez le forwarding IP:

```
bash
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

2. Ajoutez une règle de NAT (Network Address Translation) :

```
bash
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

3. Assurez-vous que ces modifications persistent après un redémarrage en les ajoutant à /etc/sysctl.conf et en sauvegardant les règles iptables.

## Étape 11 : Configuration de l'interface réseau

Configurez l'interface réseau de votre serveur PXE pour qu'elle ait une adresse IP dans les deux plages :

1. Éditez le fichier /etc/network/interfaces :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

1. Ajoutez la configuration suivante :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.1.x # Adresse dans le réseau 192.168.1.x
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

iface eth0 inet static
   address 10.0.0.1 # Adresse dans le réseau 10.x.x.x
netmask 255.255.255.0
```

## Étape 12 : Redémarrage des services

Après avoir effectué ces modifications, redémarrez les services concernés :

```
sudo systemctl restart networking
sudo systemctl restart dnsmasq
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Cette configuration permettra à votre serveur PXE de distribuer des adresses IP dans la plage 10.x.x.x tout en permettant l'accès au réseau 192.168.1.x. Assurez-vous d'adapter les adresses IP et les interfaces réseau en fonction de votre configuration spécifique