


本小节内容


补码讲解及内存实战演示

1 补码讲解及内存实战演示 (组成常考选择题)

计算机的 CPU 无法做减法操作(硬件上没有减法器),只能做加法操作。CPU 中有一个逻辑单元叫加法器。**计算机所做的减法,都是通过加法器将其变化为加法实现的**。那么减法具体是如何通过加法实现的呢?实现 2-5 的方法是 2+ (-5)。由于计算机只能存储 0 和 1,因此我们编写程序来查看计算机是如何存储—5 的,5 的二进制数为 101,称为原码。计算机用补码表示—5,补码是对原码取反后加 1 的结果,即计算机表示—5 时会对 5 的二进制数(101)取反后加 1,如图 1 所示。—5 在内存中存储为 0xfffffffb,因为对 5 取反后得 0xfffffffa,加 1 后得 0xffffffb (由于是 X86 架构是小端存储,小端存储是低字节在前,即低字节在低地址,高字节在后,即高字节在高地址,fb 对于 0xffffffb 是最低的字节,因此 fb 在最前面,大端和小端相反),对其加 2 后得 0xfffffffd,见图 2,它就是 k 的值。当最高位为 1(代表负数)时,要得到原码才能知道 0xfffffffd 的值,即对其取反后加 1(当然,也可以减 1 后取反,结果是一样的)得到 3,所以其值为—3。







注意,通过 8 位表示,-5 的补码 1111 1011,-5 的原码是 1000 0101 符号位是不动的,只有值的部分是 5。

反码 (代码不好演示, 考试考的概率低):

反码是一种在计算机中数的机器码表示。对于单个数值 (二进制的 0 和 1) 而言,对其进行取反操作就是将 0 变为 1, 1 变为 0。正数的反码和原码一样,负数的反码就是在原码的基础上符号位保持不变,其他位取反。

十进制	原码	反码
6	0000 0110	0000 0110
-3	1000 0011	1111 1100