BM-311 Bilgisayar Mimarisi

Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü





Konular

- Adresleme modları
- Pentium ve PowerPC adresleme modları
- Komut formatları



- Komutlarda, işlem yapmak için gerekli operandlar farklı adresleme modlarıyla belirlenir.
- Adresleme modlarını belirlerken adres aralığı, adresleme esnekliği, memory adres sayısı ve adres hesaplama karmaşıklığı arasında seçim yapılır.
- Temel adresleme modları:
 - Immediate
 - Direct
 - Indirect
 - Register
 - Register indirect
 - Displacement
 - Stack





Adresleme modları

- Kullanılan notasyonlar aşağıda verilmiştir.
 - = komuttaki adres alanının içeriği
 - = komuttaki register'ı gösteren alanın içeriği
 - EA = komuttaki operand'la referans gösterilen efektif adres
 - (X) = X adresinin veya X register'ının gösterdiği hafıza adresinin içeriği
- Temel adresleme modları:

| Mode | Algorithm | Principal Advantage | Principal Disadvantage |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Immediate | Operand = A | No memory reference | Limited operand magnitude |
| Direct | EA = A | Simple | Limited address space |
| Indirect | EA = (A) | Large address space | Multiple memory references |
| Register | EA = R | No memory reference | Limited address space |
| Register indirect | EA = (R) | Large address space | Extra memory reference |
| Displacement | EA = A + (R) | Flexibility | Complexity |
| Stack | EA = top of stack | No memory reference | Limited applicability |

Adresleme modları

Immediate (hemen) adresleme

 En basit adresleme modudur. Operand doğrudan komut içinde verilir.

Operand = A

- Genellikle sabitlerde ve değişkenlerin başlangıç değerlerinin verilmesinde kullanılır.
- Sayılar, 2 tümleyen aritmetiğinde ifade edilir.

Avantaj / dezavantaj

- Avantaj: Hafıza erişimi gerektirmez.
- Dezavantaj: Sayının boyutu ayrılan bit sayısına bağlıdır.
 Çoğu komutta az sayıda bit kullanılır.

____Adresleme modları

Direct (doğrudan) adresleme

Komut içindeki adres alanı operandın efektif adresine sahiptir.

EA = A

- İlk jenerasyon bilgisayarlarda yaygın kullanılmıştır.
- Günümüzdeki modern mikroişlemcilerde aritmetik işlemlerde yaygın kullanılmamaktadır.
- Bir hafıza erişimi gerektirir ve fazladan adres hesaplaması gerektirmez.

Avantaj / dezavantaj

- Avantaj: Fazladan adres hesaplaması gerektirmez.
- Dezavantaj: Sınırlı adresleme kapasitesine sahiptir.



Indirect (dolaylı) adresleme

Komut içindeki adres alanı hafızada bir adresi gösterir.
 Operandın efektif adresi bu adresten alınır.

EA = (A)

- Doğrudan komutla adreslenebilir alan 2^K olur (K = komuttaki bit sayısıdır.).
- Her alan için adreslenebilir aralık 2^N olur (N = word length).
- Toplam adreslenebilir alan **2**^{K+N} olur.
- Bazı işlemciler kaskad çok seviyeli dolaylı adresleme kullanır.

$$EA = (...(A)...)$$

Avantaj / dezavantaj

- Avantaj: Daha fazla adreslenebilir alan oluşturur.
- Dezavantaj: İki kez hafıza erişimi gerektirir.



Register adresleme

 Direct adreslemeye benzer. Komut içerisinde hafıza yerine register adreslenir.

FA = R

 Hafıza erişimi ve adres hesaplaması yapılmadığı için çok hızlıdır.

Avantaj / dezavantaj

- Avantaj: Register sayısı az olduğu için, adresleme için komuttaki bit sayısı da azdır.
- Operand için hafıza erişimi gerektirmez.
- Dezavantaj: Adres aralığı azdır.



Register indirect adresleme

Indirect adreslemeye benzer.

EA = (R)

- Hafıza erişimi gerektirir.
- Adres aralığı register adreslemeden fazladır.

Avantaj / dezavantaj

- Avantaj: Register sayısı az olduğu için komutta adresleme için gerekli bit sayısı azdır.
- Dezavantaj: Hafıza erişimi gerektirir.



Displacement adresleme

 Direct adresleme ve register indirect adreslemenin güçlü yönlerini birleştirir.

EA = A + (R)

- Displacement adresleme en az iki operand gerektirir. Birisi dolaylı olabilir.
- Örnekte, A direct adresleme ile gösterilmiştir. (R) register indirect adreslemeyle gösterilmiştir.
- Adreslerden birisi opcode ile dolaylı gösterilebilir.
- Aşağıdaki 3 displacement adresleme modu yaygın kullanılır:
 - Relative addressing
 - Base-register addressing
 - Indexing



Displacement adresleme – Relative addressing

- PC değerine göre göreceli adresleme yapar.
- Hafıza adreslemeler genellikle yakın yerlere yapılıyorsa kullanılır.
- Adres alanı ikinin tümleyeni şeklinde gösterilir.

Displacement adresleme – Base-register addressing

- Adreslenen register hafızada bir adresi gösterir, komut içindeki adres oraya göre yer değiştirmeyi belirler.
- Register doğrudan veya dolaylı gösterilebilir.
- Adreslenebilecek register sayısı N ise ve komut içindeki adres bit sayısı K ise, N farklı bölgede 2^K boyutunda alan adreslenebilir.

Adresleme modları

Displacement adresleme - Indexing

- Base-register adreslemenin tersi çalışmaya sahiptir.
- Komut içindeki adres hafızada bir adresi gösterir, register oraya göre yer değiştirmeyi belirler.
- Adres alanı ikinin tümleyeni şeklinde gösterilir.
- Register boyutu, komut içindeki adres alanından daha büyüktür.
- Tekrarlı işlemlerde performansı artırır.
- Sadece register değeri değiştirilerek adresleme yapılabilir.

$$EA = A + (R)$$
$$(R) \leftarrow (R) + 1$$



Stack adresleme

- Stack önceden ayrılmış belirli bir bloktur.
- Stack üzerinde en üstteki eleman bir işaretçi (pointer) ile gösterilir.
- Stack üzerinde adresleme register indirect adreslemedir.
- Genellikle procedure call/return işlemlerinde ve konfigürasyonu geçici saklamak için kullanılır.




Konular

- Adresleme modları
- Pentium ve PowerPC adresleme modları
- Komut formatları

Pentium ve PowerPC adresleme modları

Pentium adresleme modları

- Pentium işlemcilerde adresleme birimi tarafından effective veya virtual adres denilen segmentin offset adresi elde edilir.
- Segmentin başlangıç adresi (base adres) ve efektif adres toplanarak linear adres elde edilir.
- Segment register'ları (DS, ES, FS, GS, CS, SS) descriptor register'lardan birisini seçer.
- Descriptor register'lar segment base adresini, limitini ve erişim haklarını belirler.



Pentium ve PowerPC adresleme modları

Pentium adresleme modları - devam

Pentium işlemcilerde çok sayıda adresleme modu vardır.

| Mode | Algorithm |
|---|--------------------------------------|
| Immediate | Operand = A |
| Register Operand | LA = R |
| Displacement | LA = (SR) + A |
| Base | LA = (SR) + (B) |
| Base with Displacement | LA = (SR) + (B) + A |
| Scaled Index with Displacement | $LA = (SR) + (I) \times S + A$ |
| Base with Index and Displacement | LA = (SR) + (B) + (I) + A |
| Base with Scaled Index and Displacement | $LA = (SR) + (I) \times S + (B) + A$ |
| Relative | LA = (PC) + A |

| LA = linear address | R = register |
|---|--------------------|
| (X) = contents of X | B = base register |
| SR = segment register | I = index register |
| PC = program counter | S = scaling factor |
| A = contents of an address field in the instruction | |

Pentium ve PowerPC adresleme modları

Pentium adresleme modları - devam

- Immediate mode: Operand komut içinde verilir (byte, word, doubleword).
- Register operand mode: Operand register ile verilir (EAX, EBX, ...).
- Displacement mode: Operand'ın offset adresi komut içinde verilir (8, 16 veya 32 bit olabilir).
- Base mode: Offset adres bir base register ile verilir (8, 16 veya 32 bit olabilir).
- Base with displacement mode: Komut içinde base register'a eklenecek bir displacement değeri verilir.



PowerPC adresleme modları

 PowerPC işlemciler Pentium işlemcilere göre basit ve az sayıda adresleme moduna sahiptir.

| Mode | Algorithm | |
|------------------|----------------------------|--|
| | Load/Store Addressing | |
| Indirect | EA = (BR) + D | |
| Indirect Indexed | EA = (BR) + (IR) | |
| | Branch Addressing | |
| Absolute | EA = I | |
| Relative | EA = (PC) + I | |
| Indirect | EA = (L/CR) | |
| | Fixed-Point Computation | |
| Register | EA = GPR | |
| Immediate | Operand = I | |
| | Floating-Point Computation | |
| Register | EA = FPR | |

EA = effective address
(X) = contents of X
BR = base register
IR = index register
L/CR = link or count register
GPR = general-purpose register
FPR = floating-point register
D = displacement
I = immediate value
PC = program counter



Pentium ve PowerPC adresleme modları

PowerPC adresleme modları - load/store mimarisi

Indirect adresleme

- Komut içinde 16 bit displacement değeri vardır ve base register'a eklenir.
- Dizi, döngü işlemleri gibi tekrarlı işlemler için önceki adres update edilebilir.

Indirect indexed adresleme

- Bir index register ile bir base register toplanır.
- Dizi, döngü işlemleri gibi tekrarlı işlemler için önceki adres update edilebilmektedir.

Pentium ve PowerPC adresleme modları

PowerPC adresleme modları – devam

Branch adresleme

- Üç branch adresleme modu: absolute, relative ve indirect.
- Absolute:
 - Şartsız atlama komutlarında kullanılır. Sonraki komutun efektif adresi komut içinde verilen 24-bit değerle bulunur.
 - 24-bit değer, 32-bit'e sign extend edilir.
- Relative:
 - Şartsız atlamalar için 24-bit değer, şartlı atlamalar için 14-bit değer önce extent edilir, sonra PC değerine eklenir.
- Indirect:
 - Sonraki komutun efektif adresi bir count veya link register ile belirlenir.
 - Count register döngü sayısını da saklayabilir.

Pentium ve PowerPC adresleme modları

PowerPC adresleme modları – devam

Aritmetik komutlar

- Integer aritmetik işlemlerde tüm operand'lar register'larda veya komutun içinde immediate olarak tutulur.
- Floating-point aritmetik işlemlerde tüm operandlar floatingpoint register'larda saklanır.
- Bu durumda sadece register adresleme yapılır.



Konular

- Adresleme modları
- Pentium ve PowerPC adresleme modları
- Komut formatları



Komut formatları

- Komut formatları, komutların bit dizilimini ve her bileşenin (alanın) işlevini gösterir.
- Bir komut formatı, opcode bulundurmak zorundadır, Doğrudan veya dolaylı birden fazla operand bulundurabilir.
- Komut formatı, operandlar için doğrudan veya dolaylı adresleme modları belirler.

Komut uzunluğu

- **Komut uzunluğu;** hafıza boyutu, hafıza organizasyonu, bus yapısı, işlemci karmaşıklığı ve işlemci hızını etkiler.
- Komut uzunluğu arttıkça, programcı için daha esnek hale gelir.
- Komut uzunluğu arttıkça, operand sayısı ve adresleme modu sayısı artar.



Bitlerin atanması

- Komut içindeki **alanların işlevlerinin belirlenmesidir.**
- Sabit genişlikteki komutlar için opcode boyutu arttıkça operandlar için ayrılan yer azalacaktır.
- Aşağıdaki faktörler bitlerin atanması ve komut uzunluğunu belirlerken göz önüne alınır:
 - **Adresleme modu sayısı:** Adresleme modu dolaylı veya doğrudan belirlenebilir. Doğrudan belirlemede bir veya birkaç bit ayrılması gerekir.
 - Operand sayısı: Günümüzde iki operandlı komutlar yaygın kullanılır.
 - Register/hafıza seçimi: Bir tane ve dolaylı adreslenen register kullanılabilir (AC). Birden fazla register kullanılırsa birkaç bitin ayrılması gerekir. Günümüzde 8-32 adet user visible register kullanılmaktadır.
 - Adres aralığı: Adres aralığı komut içinde ayrılan bitlerin sayısına bağlıdır.
- Orthogonality: Komutun bileşenleri opcode'dan bağımsızdır.



Farklı uzunlukta (variable-length) komutlar

- Komut boyutlarının farklı olması işlemci karmaşıklığını artırır.
- RISC ve superscalar işlemciler fixed-length komutları kullanır.
- Komut uzunluklarının aynı olması decode işlemini kolaylaştırır.
- Komut uzunluklarının ve operand'ların aynı uzunlukta olması operand fetch ile decode işleminin aynı anda yapılmasına olanak sağlar.

Ödev

 Intel i9 ve AMD Ryzen 9 mikroişlemcilerin komut yapıları ve komut kümelerini araştırınız. Birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını detaylı karşılaştırınız.