
5. Akım, Direnç ve Elektromotor Kuvvet

- 1. Elektrik Akımı
- 2. Direnç
- 3. Elektriksel İletkenlik
- 4. Direnç ve Sıcaklık
- 5. Elektrik Gücü

Akım bir taraftan bir diğer tarafa doğru olan yük hareketi olarak tanımlanır. Bir elektrik yükü grubunun yüzey alanı A'ya dik olarak hareket ettiğini düşünelim. Bu yüzeyden geçen elektrik akımı, yüzeyden geçen elektrik yükleri ile orantılıdır.



Eğer Δt zaman aralığında ΔQ yükü bu yüzeyden geçiyorsa. ortalama akım $\mathbf{I}_{\text{ort.}}$ birim zamanda bu yüzeyden geçen yük miktarıdır:


$$I_{\text{or}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Eğer geçen yük miktarı zamanla değişiyorsa herhangi bir andaki akım (anlık akım):

SI birim sisteminde akımın birimi Amper olarak verilir ve A ile gösterilir.

1 Amper, 1 saniyede bir yüzeyden geçen 1 C'luk yükün oluşturduğu akım olarak tanımlanır.

$$1 A = 1 C/s$$



Akımın Yönü:


İletkenlerde akımın yönü okla (\rightarrow) gösterilir ve akımı oluşturan yüklü parçacıkların işareti ile şu şekilde ilişkilidir:

- 1. Akım **positive** yüklerin hareketinden kaynaklanıyorsa, yönü yüklerin \vec{v} hızı ile aynı yöndedir.
- 2. Akım **negative** yüklerin hareketinden kaynaklanıyorsa, yönü yüklerin \vec{v} hızı ile ters yöndedir.

7. 2 cm² lik bir yüzeyden geçen q (C cinsinden) yükünün miktarı zamanla $q = 4t^3 + 5t + 6$ şeklinde değişmektedir. (Burada t saniye cinsindendir.) (a) t = 1,0 s için yüzeyden geçen ani akım ne kadardır? (b) Akım yoğunluğunun değeri ne kadardır?

8. Bir elektrik akımı $I(t) = 100\sin(120\pi t)$ dir. Burada I amper, t ise saniyedir. t = 0 dan t = (1/240) s ye kadar akım vasıtasıyla taşınan toplam yük nedir?

Elektrik akımın mikroskobik modeli



Elektrik akımı yük taşıyıcılarının hareketidir. Bu taşıyıcılar, negatif (metaller) ya da pozitif (p-tipi yarıiletkenlerde deşikler) olabilir.

İletkenin içinde birim hacimde n tane yük taşıyıcısı bulunsun. Buna yük taşıyıcı yoğunluğu da denir. Tüm yük taşıyıcılar aynı hıza sahip olsun: $^{\Delta x = v_s \Delta t}$ zaman aralığında taşıyıcılar kadar yol alacaktır. Bu zaman içinde yük hareketleri $\mathbf{A} \mathbf{V_d} \Delta \mathbf{t}$ kadar bir hacim tarayacaktır. Buna göre bu hacim içindeki yük miktarı $\Delta Q = (nAv_s \Delta t) q$

Elektrik akımı:
$$I_{\text{or}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nqv_s A$$

Örnek

Yüzey alanı 3.31x10⁻⁶ m² olan bir bakır telden 10 A'lik bir akım geçiyor. Her bir bakır atomunun akıma bir elektron ile katkıda bulunduğunu düşünecek olursak elektronların sürüklenme hızını hesap ediniz. (Bakırın yoğunluğu 8.92 g/cm³ ve atom ağırlığı 63.5 g/mol.)

Taşıyıcı yük yoğunluğu verilmemiş. 1 mol bakır için taşıyıcı yük yoğunluğunu bulalım. 1 mol bakır 63.5 g ve yoğunluğunu biliyoruz. Böylece 1 mol bakırın kapladığı hacim:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{63.5 \text{ g}}{8.95 \text{ g/cm}^3} = 7.09 \text{ cm}^3$$

Bir mol bakır **N**_A kadar bakır atomu içerdiğine göre birim hacimdeki bakır atomunun sayısı taşıyıcı yoğunluğuna eşit olacaktır:

$$n = \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ elektron}}{7,09 \text{ cm}^3} (1.00 \times 10^6 \text{ cm}^3/\text{m}^3) \qquad v_s = \frac{I}{nqA}$$

$$= 8.49 \times 10^{28} \text{ elektron/m}^3$$

$$= \frac{10.0 \text{ C/s}}{(8.49 \times 10^{28} \text{ m}^{-3})(1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) (3.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2)}$$

$$= 2.22 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

J elektrik akım yoğunluğu

Bir iletken içinde akım üretmek üzere, yükler, iletken içindeki elektrik alanının etkisi ile hareket ederler. Bu durumda iletken içinde elektrik alan mevcuttur. Çünkü biz hareketli yüklerle, yani elektrostatik olmayan durumlarla ilgileniyoruz.

A kesit alanlı ve I akım taşıyan bir iletkeni ele alalım. İletken içindeki akım yoğunluğu, birim alan başına düşen akım olarak tanımlanır. $I=nqv_{s}A_{0}$ duğundan, akım yoğunluğu,

Elektrik akım yoğunluğu:
$$J = \frac{I}{A} = nqv_s$$

$$J \equiv \frac{I}{A} = nqv_s$$

Birim alandan geçen akım

Birimi: A/m²

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_s$$

$$J = \sigma E$$

Akım yoğunluğu **J** ile iletken içindeki elektrik alan arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki genellikle çok karmaşıktır. Ancak bazı malzemeler için, **J** ile **E** arasında doğrusal bir ilişki vardır. Matematiksel olarak aşağıdaki bağıntı **Ohm Yasası** olarak bilinir. Burada σ malzemenin öziletkenliğidir.


$$J = \sigma E$$

Ohm Yasası

Ohm yasasına uyan malzemelere **omik** malzemeler denir. Deneylere göre ohm yasasına uymayan malzemeler de vardır. Bu malzemelere ise **nanomik** malzemeler denir.

$$J = \sigma E$$

Pratik uygulamalarda **Ohm yasa**sının daha kullanışlı bir formu şekildeki gibi bir iletkenin uzunluğuna ve **A** yüzey alanına sahip bir parçasının irdelenmesi ile elde edilebilir.




İletkenin iki ucu arasında potansiyel farkı: $\Delta V = V_b - V_a$ olsun. Potansiyel farkı nedeniyle oluşan elektrik alanın düzgün olduğunu düşünecek olursak:

$$\Delta V = E \ell$$

5.1 Elektrik İletkenlik s

Ohm Yasası



$$R = \ell/\sigma A$$

$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{\ell}$$

yoğunluğunun tanımı akım J=I/A kullanılırsa

$$\Delta V = \frac{\ell}{\sigma} J = \left(\frac{\ell}{\sigma A}\right) I$$

Burada $R = \frac{l}{\sigma^4} = \rho \frac{l}{4}$ terimine iletkenin direnci denir. Buna göre bir iletkenin direnci, direnç boyunca potansiyel farkının, dirençten geçen akıma oranı olarak tanımlanır.

$$R \equiv rac{\ell}{\sigma A} \equiv rac{\Delta V}{I}$$
 SI Birim Sisteminde $1~\Omega \equiv 1~\mathrm{V/A}$

Bir maddenin iletkenliğinin tersine **özdirenç**³ (ρ) denir:


$$\rho \equiv \frac{1}{\sigma} \qquad R = \rho \frac{\ell}{A}$$

olarak ifade edilebilir. Burada ρ , ohm-m ($\Omega \cdot$ m) bırımındedir. Her omik malzeme özel bir özdirence sahiptir ve bu parametre malzemenin özelliklerine ve sıcaklığına bağlıdır. İyi elektrik iletkenler çok küçük özdirence (veya yüksek iletkenliğe), iyi yalıtkanlar ise çok büyük özdirence (düsük iletkenliğe) sahiptir. Ayrıca, Eş. 27.11'den de görülebileceği gibi, direnç, özdirenç gibi geometrisine de bağlıdır. Tablo 27.1 de çeşitli maddelerin 20°C deki özdirençleri verilmiştir. Çok küçük değerleri olan gümüş ve bakır gibi iyi iletkenlerden, çok büyük değerleri olan cam ve plastik gibi çok iyi yalıtkanlarınkine kadar geniş bir aralıkta bulunur. İdeal iletken sıfır dirençli, ideal yalıtkan da sonsuz dirençli kabul edilir.

	Özdirenç	Sıcaklık Katsayısı
lakeme	(Ω·m)	α[(°C) ⁻¹]
Gümüş	$1,59 \times 10^{-8}$	3.8×10^{-3}
Bakır	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Altın	$2,44 \times 10^{-8}$	3.4×10^{-3}
Alüminyum	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Fungsten	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Demir	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platin	11×10^{-8}	$3,92 \times 10^{-3}$
Kurşun	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Nikrom ^b	$1,50 \times 10^{-6}$	0.4×10^{-3}
Karbon	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanyum	0,46	-48×10^{-3}
Silisyum	640	-75×10^{-3}
Cam	$10^{10} - 10^{14}$	
Sert plastik	~10 ¹³	

a Bütün değerler 20°C dedir.

b Nikel-Krom alaşımı, ısıtma elemanlarında yaygın olarak kullanılır.




TABLO 27.2 Dirençler İçin Renk Kodu				
Renk	Sayı	Çarpan	Tolerans	
Siyah	0	1		
Kahverengi	1	10^{1}	2	
Kırmızı	2	10^{2}		
Turuncu	3	10^3		
San	4	10^4		
Yeşil	5	`10 ⁵		
Mavi	. 6	10^6		
Mor	7	10^{7}		
Gri	8	10^{8}	2	
Beyaz	9	10^{9}	<i>5</i>	
Altın		10^{-1}	%5	
Gümüş		10^{-2}	%10	
Renksiz			%20	


Şekil 27.6 Bir direnç üzerindeki renkli bantlar, bu direncin değerinin belirlenmesinde kullanılan kodları gösterir. İlk iki renk, direnç değerindeki ilk iki rakamı verir. Üçüncü renk, direnç değerindeki çarpanı on'un üssü olarak temsil eder. Son renk ise direnç değerinin töleransıdır. Bir örnek olarak, şayet dört renk, kırmızı (= 2), siyah (= 0), turuncu (= 10^3) ve altın (= %5). Direncin değeri $20 \times 10^3 \Omega = 20 \text{ k}\Omega$ olur ve %5'lik toleransı = $1 \text{ k}\Omega$. (Renklerin değerleri Tablo 27.2'den alınmıştır.)

5.2 Direnç

Omik Malzeme

Nanomik Malzeme





Şekil 27.7 (a) Omik bir malzeme için akım voltaj eğrisi. Eğri, lineer (doğrusal) dir ve eğim, iletkenin direncini verir. (b) Yarı-iletken bir diyot için, doğrusal olmayan akım-voltaj eğrisi. Bu ayıgıt ohm kanununa uymaz.

İletkenler, Yarıiletkenler ve Yalıtkanlar

Metaller gibi iyi elektriksel iletkenler genellikle iyi ısısal iletkenlerdir.

Yarıiletkenler metallerle yalıtkanlar arasında ara bir değerde özdirence sahiptir.

ÖRNEK 27.2 Bir iletkenin Direnci

 $_{
m Boyu}$ 10 cm ve dik kesit-alanı 2×10^{-4} m 2 olan silindirik bir alüminyum parçasının direncini hesaplayınız. İşlemleri, 3 $_{\rm x10}^{10}\,\Omega$ ·m lik özdirence sahip bir cam için tekrarlayınız.

Alüminyum çubuğun direncini Eş. 27.11 ve Tablo 27.1 den yararlanarak hesaplayabiliriz:

$$R = \rho \frac{\ell}{A} = (2.82 \times 10^{-8} \,\Omega \cdot \text{m}) \left(\frac{0.100 \,\text{m}}{2.00 \times 10^{-4} \,\text{m}^2} \right)$$
$$= 1.41 \times 10^{-5} \,\Omega$$


Benzer şekilde, cam için

$$R = \rho \frac{\ell}{A} = (3.0 \times 10^{10} \ \Omega \cdot \text{m}) \left(\frac{0.100 \ \text{m}}{2.00 \times 10^{-4} \ \text{m}^2} \right)$$
$$= 1.5 \times 10^{13} \ \Omega$$

bulunur.

X. _

Beklendiği üzere alüminyum, camdan çok düşük bir dirence sahiptir. Cam silindirin direnci, alüminyumun direncinden 18 kat daha büyüktür.



Telefon direkleri üzerindeki elektriksel yalıtıcılar düşük elektrik iletkenliğinden dolayı camdan yapılır. (J. H. Robinson/Foto Araştıncıları izniyle)

5.3 Direnç ve Sıcaklık

Bir iletkenin özdirenci, belli bir sıcaklık aralığında yaklaşık olarak sıcaklıkla aşağıdaki gibi lineer (doğrusal) olarak değişir:

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$
 (27.19)

Burada ρ herhangi bir (°C cinsinden) T sıcaklığındaki özdirenç, ρ_0 bir T_0 referans sıcaklığındaki (bu sıcaklık genellikle 20 °C olarak alınır) özdirençtir; α ise özdirencin sıcaklık katsayısı olarak bilinir. 27.19 Eşitliğinden görürüz ki özdirencin sıcaklık katsayısı

$$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \frac{\Delta \rho}{\Delta T} \tag{27.20}$$


şeklinde de ifade edilebilir. Burada $\Delta \rho = \rho - \rho_0$ ve $\Delta T = T - T_0$ sıcaklık aralığında özdirençteki değişmedir.


Çeşitli maddelerin özdirenç ve sıcaklık katsayıları Tablo 27.1 de verilmiştir a'nın biriminin Celcius⁻¹ [(°C)⁻¹] olduğuna dikkat ediniz. İletkenin direndi, 27.11 Eşitliğine göre özdirençle doğru orantılı olduğundan, direncin sıcaklıkla değişimi


$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$
 (27.21)

5.4 Direnç ve Sıcaklık

Özdirenç ve sıcaklık








Bakır gibi birçok omik maddenin direnci, Şekil 27.10 da görüldüğü gibi sıcaklık arttıkça yaklaşık olarak lineer (doğrusal) artar. Bununla beraber, ger. çekte düşük sıcaklıklarda daima lineer olmayan bir bölge vardır ve özditenç mutlak sıfır yakınında genellikle, sonlu bir değere yaklaşır. Mutlak sıfır civarındaki bu artık özdirencin sebebi, elektronların metaldeki safsızlıklar ve kusurlarla olan çarpışmalarıdır. Halbuki, yüksek sıcaklık özdirencinde (lineer bölge) ise, esas olarak elektronların metal atomlarıyla çarpışmaları baskındır.


Tablo 27.1'den görüldüğü gibi, üç α değeri negatiftir. Bu bize yarılletkenlerin özdirencinin, sıcaklık artıkça azaldığını söyler (Şekil 27.11). Bu durum, daha yüksek sıcaklıklarda yük taşıyıcıların yoğunluğunun artmasından kaynaklanır.

5.4 Süper-İletkenler

Bir takım metal ve bileşikler var ki, bunların dirençleri kritik sıcaklık denilen belli bir T_c sıcaklığının altında gerçekte sıfıra gider. Bu maddeler süper iletkenler olarak bilinirler. Bir süper iletkenin direnç-sıcaklık grafiği, T_c nin üzerindeki sıcaklıklarda normal bir metalinki gibidir (Şekil 27.12). Sıcaklık T_c ye eşit veya onun altında olduğunda, özdirenç birden bire sıfıra düşer. Bu gerçek 1911 de Alman fizikçi H. Kamerlingh-Onnes (1853-1926) tarafından civa ile çalışırken keşfedilmiştir. (Civa 4,2 K nin altında süper iletkendir). Son ölçümler göstermiştir ki T_c nin altında süper iletkenlerin özdirençleri $4 \times 10^{-25} \Omega$ ın den daha küçüktür. Bu değer, bakırın özdirencinden hemen hemen 10^7 kere daha küçük olup pratikte sıfır kabul edilmektedir.



5.5 Elektrik Enerjisi ve Guc



Bir iletkende elektrik akımı oluşturmak için bir batarya kullanılırsa, bataryada depolanan kimyasal enerji, yük taşıyıcıların kinetik enerjisine sürekli olarak dönüşür. Bu kinetik enerji, yük taşıyıcıları ile örgü iyonları arasındaki çarpış malar sonucu süratle kaybedilir ve neticede iletkenin sıcaklığı artar. Böylece, bataryada depolanan kimyasal enerjinin sürekli olarak ısıl (termal) enerjiye dönüştüğünü görürüz.

Şekil 27.14 te görüldüğü gibi, uçları R direncine bağlanmış bir bataryadan oluşan basit bir elektrik devresini ele alalım. - + sembolü bataryayı (veya herhangi bir doğru akım kaynağını) göstermek için kullanılır ve dirençler de - + ile gösterilir. Bataryanın pozitif ucu (uzun bacak) yüksek potansiyelde, negatif uç (kısa bacak) ise düşük potansiyeldedir. Şimdi ΔQ miktarındaki pozitif yükün, devreyi a dan başlayıp bataryadan ve dirençten geçerek tekrar a'ya gelmek suretiyle tamamlandığını düşünelim. a noktası referans

5.5 Elektrik Enerjisi ve Güç

rar a'ya gelmek suretiyle tamamlandığını düşünelim. a noktası referans noktası olup topraklanmıştır (toprak sembolüdür) ve potansiyeli sıfır olarak alınmıştır. Yük a'dan b'ye batarya üzerinden hareket ederken bataryadaki kimyasal enerji $\Delta V \Delta Q$ kadar azalırken, yükün elektriksel potansiyel enerjisi aynı miktarda artar (Bölüm 25.9'dan hatırlayınız ki $\Delta U = q\Delta V$ dir.) Bununla beraber yük, direnç üzerinden c den d ye giderken, dirençteki atomlarla yaptığı çarpışmalar sonucu elektriksel potansiyel enerjisini haybeder. Dolayısıyla termal enerji oluşur. Şayet, bağlantı tellerinin direncini ihmal edersek, bc ve da yollarında enerji kaybı olmayacağına dikkat ediniz. Yük a'ya döndüğünde başlangıçtaki (sıfır) enerjisine sahip olmalıdır. Herhangi bir noktada yük artışı olmadığı için devrenin her yerinde akımın aynı olduğuna dikkat edilmelidir.

Direnç üzerinden giderken, ΔQ yükünün potansiyel enerji kaybetme hizi,

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \ \Delta V = I \Delta V$$

ile verilir. Burada I, devredeki akımdır. Tersine, yük bu enerjiyi bataryadan geçerken yeniden kazanır. Yükün enerji kaybetme hızı, dirençteki $\mathcal P$ güç kaybına eşit (-ki bu içenerji alarak görülür-) olacağından

$$\mathcal{P} = I\Delta V \tag{27.22}$$

27.22 Eşitliğini ve bir dirence ait V = IR gerçeğini kullanarak çeşitli şekillerde kaybedilen gücü

$$\mathcal{P} = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R} \tag{27.23}$$

Bir batarya veya herhangi bir elektriksel enerji sağlayan aygıta elektromotor kuvvet kaynağı veya daha genel bir ifadeyle emk kaynağı denilmektedir. Emk kayramı daha ayrıntılı olarak, Bölüm 28 de incelenecektir (elektromotor kuvvet tabiri bir kuvveti değil, fakat gerçekte, volt cinsinden bir potansiyel farkını gösterdiğinden şanssız bir deyimdir.). Bataryanın iç direnci ihmal edilirse, a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı Şekil 27.14'teki bataryanın \mathcal{E} emk'sına eşittir. Yani, $\Delta V = V_b - V_a = \mathcal{E}$ olup devredeki akım $I = \Delta V/R = \mathcal{E}/R$ dir. $\Delta V = \mathcal{E}$ olduğundan, emk kaynağı tarafından verilen güç $\mathcal{P} = I\mathcal{E}$ şeklinde ifade edilebilir; ki bu dirençteki güç kaybına (I^2R) eşittir.