操作系统

Operating system

胡燕 大连理工大学



第6章 进程同步


Process Synchronization

分为三大部分:

■ 上: 进程同步概念、临界区 (互斥)

■ 中: 信号量


■ 下: 经典同步问题、管程



内容纲要

6.5 信号量概念

- 一、引入信号量的动机
- 二、信号量概念
- 三、信号量实现
- 四、信号量编程接口示例




一、引入信号量的动机



为什么需要信号量:

- 面包店算法,是实现互斥的一般性软件解法
- 当多个进程竞争使用的某类资源具有多个资源实例 时,互斥性如何保证
- 例如:卡拉OK房间内的麦克风(2个),唱歌时竞争使用资源的状态就会有:
- 1个人独唱
- 2个人合唱,其余人休息
- 2个人合唱, 1个或多个人等待唱歌




一、引入信号量的动机



分析一下一般情况下的多资源实例竞争问题

- 初始状态:剩余资源数available = n
- 中间状态: 陆续有k(<n)个进程,每个进程取走一个 资源,那么available=n-k
- 临界状态:某个时刻,最后一个资源可能被取走, 那么available=0
- 有q个进程在等待资源的状态




二、信号量概念



信号量 (Semaphore)

- 一个信号量S是一个整型量,除对其初始化外,它只 能由两个原子操作P和V来访问
- 1965年,荷兰科学家Dijkstra提出
- P和V的名称来源于荷兰文proberen(测试)和 verhogen(增量)
- 亦有将P/V操作分别称作wait(), signal()




二、信号量概念



》信号量(Semaphore)

- 信号量的P,V操作的简单伪代码
- 表达了P,V操作的基本语义,但是并不是实际的实现 方式

```
Wait(){
    while(S<=0);
    S--;
}</pre>
Signal(){
    S++;
}
```




二、信号量概念

/ 信号量 (Semaphore)

```
Wait(){
    while(S<=0);
    S--;
}</pre>
Signal(){
    S++;
}
```


- 上述简单伪代码中的不合实际的问题:
- (1)不能忙等
- (2)没有办法记录处于等待状态的进程数量





避免进程忙等,wait和signal的定义需要进行修改


- Wait:
- 当一个进程执行wait操作但发现信号量S<=0时,它 必须等待,这里的等待不是忙等,而是阻塞自己
- 阻塞操作将一个进程放入与信号量相关的等待队列中,且该进程的状态被切换成等待状态,接着控制被转到CPU调度程序,以选择另一个进程来执行





避免进程忙等,wait和signal的定义需要进行修改

- Signal:
- 一个进程阻塞且等待信号量S,可以在其他进程执行 signal操作之后被重新执行






信号量数据结构


- 为了定义基于阻塞 (block) /唤醒 (wakeup) 的信号量,可以将信号量定义为如下一个 "C" 结构

```
typedef struct {
    int value;
    struct process *L;
}semaphore;
```




● 合理的P操作实现

```
void wait(semaphore S){
    S.value--;
    if(S.value<0){
        add this process to S.L;
        block();
    }
}</pre>
```



● 合理的V操作实现


```
void signal(semaphore S){
    S.value++;
    if(S.value<=0){
        remove a process P from S.L;
        wakeup(P);
    }
}</pre>
```



四、信号量编程接口示例


```
// C program to demonstrate working of Semaphores
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <unistd.h>

sem_t mutex;
```




四、信号量编程接口示例

```
void* thread(void* arg)
  //wait
  sem_wait(&mutex);
  printf("\nEntered..\n");
  //critical section
  sleep(4);
  //signal
  printf("\nJust Exiting...\n");
  sem_post(&mutex);
```




四、信号量编程接口示例

```
int main()
  sem_init(&mutex, 0, 1);
  pthread_t t1,t2;
  pthread_create(&t1,NULL,thread,NULL);
  sleep(2);
  pthread_create(&t2,NULL,thread,NULL);
  pthread_join(t1,NULL);
  pthread_join(t2,NULL);
  sem_destroy(&mutex);
  return 0;
```



本讲小结


- 信号量的引入
- 信号量概念
- 信号量实现
- 信号量编程接口示例



内容纲要

6.6 信号量用法

- 一、处理进程间接协作
- 二、处理进程直接协作
- 三、信号量值区间分析




一、处理进程间接协作



1.用在解决临界区问题:

```
do{
    wait(mutex);
    临界区;
    signal(mutex);
    退出区;
}while(1);
```

使用信号量的互斥实现




一、处理进程间接协作



用在解决临界区问题:

- 解决多资源竞争
- 拥有固定数量座位的自习室自习问题
- 进入自习室,登记
- 退出时,撤销登记
- 资源: 自习室座位



二、处理进程直接协作




2.用在解决进程直接同步问题:

比如,我们做一个软件project,分成几个部分m₁,m₂,...,m_k

· 必须做完mi之后,才能开始做m_{i+1}

使用信号量如何来控制这个效果呢



二、处理进程直接协作




2.用在解决进程直接同步问题:

```
do{
实施m<sub>i</sub>
signal(sem<sub>i</sub>);
}while(1);
```

```
do{
    wait(sem;);
    ...
}while(1);
```


思考:semi的初值设为多少?




二、处理进程直接协作



- 2.用在解决进程直接同步问题:
 - 实际例子:
 - 公交司机,售票员协作问题



有一个阅览室,读者进入时必须先在一张登记表上进行登记,该表为每一个座位列出一个表目,包括座位号、姓名,读者离开时撤销登记信息。阅览室有100个座位。试利用信号量来处理这些读者进程之间的协作关系。




正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

table_mutex=1, seat_mutex=100

P(seat_mutex) P(table_mutex) 登记 V(table_mutex)


Take a seat and read

P(table_mutex) 注销登记 V(table_mutex) V(seat mutex)




三、信号量值区间分析

- •n 个并发进程,信号量初始值为 1, 当 n 个进程都执行 P 操作后,信号量的值为多少?
- •信号量初值为 4, 多次 PV 操作后变为 -2, 那么获得资源的进程数目是多少?
- •5 个并发进程,信号量初始值为 3, 那么信号量取值范围是多少?



本讲小结


- 处理进程间接协作
- 处理进程直接协作
- 信号量值区间分析




内容纲要

6.7 生产者消费者问题


- 一、生产者消费者问题简介
- 二、生产者消费者问题基础款
- 三、生产者消费者问题扩展版
- 四、生产者消费者问题完整版



一、生产者消费者问题简介





Producers-Stores-Consumers



一、生产者消费者问题简介

- 生产者消费者问题 (Producer Consumer Problem)
 - 又称Bounded Buffer Problem
 - 给定有限大小的缓冲区,生产者将生产出的产品放入缓冲区 ,消费者从缓冲区取出产品






- 最简化的版本
 - 1个生产者, 1个消费者, 共享缓冲区大小=1




- 进程协作关系分析步骤
 - 1. 理解问题本质,列出涉及的进程
 - 2. 分析进程的协作关系
 - 3. 根据进程协作关系设立信号量,并在程序合理位置 通过P/V操作施加并发控制



- 最简化的版本
 - 1个生产者, 1个消费者, 共享缓冲区大小=1




• 步骤1: 列出问题所涉及的进程




• 最简化的版本

- 步骤2: 分析进程协作关系
 - 2.1 进程P要执行put操作,要确定缓冲区内有空位存放产品,而除了初始状态之外,这种空位需要进程C的get操作(消费)来创造
 - 2.2 进程C要执行get操作,要确定缓冲区内有存放至少1个产品,产品需要进程P通过生产并通过put操作放入缓冲区



• 最简化的版本


- 步骤3: 设立信号量,通过P/V操作施加并发控制
 - 信号量empty=1
 - 信号量full=0
 - 信号量的P/V操作应该加到进程合理的位置



- 最简化的版本
 - 基于信号量的解决方案


```
int empty = 1;
while (true) {
  生产一个产品;
  P(empty);
  送产品到缓冲区;
  V(full);
```


```
int full = 0;
while (true) {
  P(full);
  从缓冲区取产品;
  V(empty);
  消费产品;
```



三、生产者消费者问题扩展版

• 扩展版:缓冲区大小 1 -> n





三、生产者消费者问题扩展版

• 扩展版:缓冲区大小 1 -> n

```
int empty = n;

P:

i = 0;

while (true) {

生产产品;

P(empty);


往Buffer [i]放产品;

i = (i+1) % n;

V(full);

};
```

```
int full = 0;
  j = 0;
 while (true) {
     P(full);
    从Buffer[j]取产品;
    j = (j+1) \% n;
    V(empty);
    消费产品;
  };
```



四、生产者消费者问题完整版


- 完整版:
 - · m个生产者, k个消费者, 缓冲区大小=n

m Producer (生产者) k Consumer (消费者)

放入产品

Warehouse(仓库)

Capacity = n




四、生产者消费者问题完整版

- 完整版:
 - · m个生产者, k个消费者, 缓冲区大小=n

```
P:
   while (true) {
    生产产品:
    P(empty);
    P(mutex);
    往Buffer [i]放产品;
    i = (i+1) \% n;
    V(mutex);
    V(full);
```

```
C:
while (true) {
  P(full);
  P(mutex);
  从Buffer[j]取产品;
  j = (j+1) \% n;
  V(mutex);
  V(empty);
  消费产品:
};
```



本讲小结

- 生产者消费者问题简介
- 基于信号量的生产者问题解法

