操作系统

Operating system

胡燕 大连理工大学




主存管理 (上)

8.1 主存基本概念

8.2 连续内存分配


8.3 分页机制



内容纲要


8.1 主存管理基本概念


- 一、内存管理的重要性
- 二、内存隔离保护
- 三、地址绑定
- 四、交换的概念



一、内存管理的重要性


内存是计算机系统中的核心资源,需要精心管理





二、内存隔离保护


MM功能1:内存保护



为每个进程分配独立的 一段内存空间

基本手段1:

为每个进程分配连续的 内存,用两个寄存器分 别存放地址上界和地址 下界




二、内存隔离保护


MM功能1: 内存保护 (硬件支持)

基本手段1:


为每个进程分配连续的内存 ,用两个寄存器分别存放地 址上界和地址下界

内存保护硬件逻辑






MM功能2: 地址绑定



In <u>computing</u>, an **address space** defines a range of discrete addresses, each of which may correspond to a <u>network host</u>, <u>peripheral device</u>, <u>disk sector</u>, a <u>memory</u> cell or other logical or physical entity.

- wikipedia





MM功能2: 地址绑定

- 逻辑地址空间(Logical Address Space)
- 物理地址空间 (Physical Address Space)


0-120900

300040-420940







MM功能2: 地址绑定




- 编译器直接将源代码中的符号地址转换为物理地址
- 如果程序装载位置 发生变化,则需要 重新编译




MM功能2: 地址绑定 (编译时绑定示例)







MM功能2:地址绑定




- 编译器将源代码中的符号地址翻译为可重定位地址
- 可执行程序中的可 重定位地址在<mark>加载</mark> 时被转换为物理内 存地址




MM功能2: 地址绑定 (加载时绑定示例)







MM功能v2: 地址绑定




- 编译器将源代码中 的符号地址翻译为 逻辑地址
- 可执行程序中的可 重定位地址在<mark>运行</mark> 时被转换为物理内 存地址




MM功能2: 地址绑定 (运行时绑定示例)






四、交换概念

MM功能3:交换




当内存资源紧张时,可以将进程内存映像 转移到外存交换空间(扩充形式之一)





四、交换概念

MM功能3:交换




Memory is extended to storage





8.1 小结


- 内存管理重要性
- 内存隔离保护
- 地址绑定
- 交换概念



内容纲要


8.2 连续内存分配

- 一、连续内存分配方法概述
- 二、固定分区分配方法
- 三、可变分区分配方法




一、连续内存分配方法概述

· 连续内存分配: 为每个进程分配连续的内存块




- 基于连续内存分配的操作系统常规做法
 - 将整个物理内存区分为两大部分:系统区与用户区
 - 系统内存区:为操作系统内核 预留,用于保证操作系统正常 运转
 - 用户内存区:为用户进程在用户态运行分配所需内存




二、固定分区分配

Fixed-Partition Allocation




• 示例:


- 系统区(0-20K)为操作系 统所用
- 其他四个分区供用户进程 使用



- Variable-Partitioning
 - 分区大小可变




为每个进程分配的内存块大小=进程大小



Dynamic Partitioning


(Process Size = Partition Size)






First-fit


• 示例: 空白部分表示空闲空间






Best-fit


• 示例: 空白部分表示空闲空间






Worst-fit

• 示例: 空白部分表示空闲空间







• 慕课堂-讨论1

比较固定分区内存分配和可变分区内存分配算法








PS can't be loaded into memory even though there is 8 MB space available but not contiguous.


External Fragmentation in Dynamic Partitioning






• 慕课堂-讨论2

如何理解分区分配中的碎片问题



8.2 小结


- 连续内存分配方法概述
- 固定分区分配
- 可变分区分配



内容纲要

8.3 分页机制

- 一、引入分页的意义
- 二、分页原理
- 三、分页机制下的内存保护
- 四、分页机制下的内存共享



一、引入分页的意义


·为什么要引入分页?

这是在计算机硬件性能提升,内存容量增大,多任务概 念得以实现的情况下,分析连续内存分配的弊端,而进 行的技术创新


连续分区分配的问题

- 容易形成数量较多的较大内存碎片,导致内存使用效率降低
- 碎片大小不可预估,不好控制


分页机制可以有效解决连续内存分配的问题, 提升内存使用效率




・分页基本思想




进程的逻辑地址空间等分为同样的大小的块 这些块称为<mark>逻辑页 (Page</mark>)




・分页基本思想




将物理内存等分为同样大小的块 每个这样的块称为<mark>物理页(frame</mark>)




・分页基本思想



逻辑页与物理页形成1: 1映射关系




- ·分页机制下,内存管理主要任务
 - 1. 跟踪进程的页面使用情况



为每个进程维护一个页面与物理页框之间的映射表格 (页表 Page Table)

- ·分页机制下,内存管理主要任务
- 2. 跟踪进程的页面使用情况



在进程需要新的物理页时,从现有空闲页中进行分配; 在进程退出或进程释放内存时,回收物理页资源

•分页的三个重要环节


地址划分

建立地址映 射(页表)

地址翻译

page number	page offset	
p	d	
m - n	n	


地址被按位拆分成页号和页内偏移这2部分



・分页的三个重要环节

地址划分 地址翻译 (页表) 射 frame number 0 page 0 0 page 0 page 1 4 2 3 page 2 2 7 3 page 3 page 2 page table logical 4 page 1 memory 5 6 page 3 physical

memory





・分页的三个重要环节

地址划分

建立地址映射(页表)

地址翻译





三、分页机制下的内存保护


·通过页表项中的低位,

存储页保护信息

- 有效位
- 读写位
- 禁止执行位


Page Number	Frame Number	Valid	Read Only	NX
0x40a1	0x0100	1	0	1
0x40a2	0x0200	0	0	1
0x40a3	0x00a0	0	0	1
0x40a4	0x0a00	1	1	0
0x40a5	0x0300	1	0	1


• 可以为每个页提供足够保护信息



四、分页机制下的内存共享


・分页机制下内存共享示意图





8.3 小结

- 引入分页的意义
- 分页原理
- 分页机制下的内存保护
- 分页机制下的内存共享



• 慕课堂-讨论3

分页有没有彻底解决内存碎片问题



