操作系统

Operating system


孔维强 大连理工大学



内容纲要

6.5 信号量概念

- 一、引入信号量的动机
- 二、信号量概念
- 三、信号量实现
- 四、信号量编程接口示例




一、引入信号量的动机



为什么需要信号量:

- 面包店算法,是实现互斥的一般性软件解法
- 当多个进程竞争使用的某类资源具有多个资源实例 时,互斥性如何保证
- 例如:卡拉OK房间内的麦克风(2个),唱歌时竞争使用资源的状态就会有:
- 1个人独唱
- 2个人合唱,其余人休息
- 2个人合唱, 1个或多个人等待唱歌




一、引入信号量的动机



分析一下一般情况下的多资源实例竞争问题


- 初始状态:剩余资源数available = n
- 中间状态: 陆续有k(<n)个进程,每个进程取走一个 资源,那么available=n-k
- 临界状态:某个时刻,最后一个资源可能被取走, 那么available=0
- 有q个进程在等待资源的状态





信号量 (Semaphore)

- 一个信号量S是一个整型量,除对其初始化外,它只能由两个原子操作P和V来访问
- 1965年,荷兰科学家Dijkstra提出
- P和V的名称来源于荷兰文proberen(测试)和 verhogen(增量)
- 亦有将P/V操作分别称作wait(), signal()






》信号量(Semaphore)

- 信号量的P, V操作的简单伪代码
- 表达了P,V操作的基本语义,但是并不是实际的实现 方式


```
Wait(){
    while(S<=0); //忙等
    S++;
    S--;
}
```



信号量 (Semaphore)

• 使用信号量解决临界区问题, mutex初值为1


```
Do{
  waiting(mutex);
    // critical section
  signal(mutex);
    // remainder section
} while(TRUE);
```



信号量 (Semaphore)

```
Wait(){
    while(S<=0);
    S--;
}</pre>
Signal(){
    S++;
}
```


- 上述简单伪代码中的不合实际的问题:
- (1)不能忙等
- (2)没有办法记录处于等待状态的进程数量





避免进程忙等,wait和signal的定义需要进行修改


- Wait:
- 当一个进程执行wait操作但发现信号量S<=0时,它 必须等待,这里的等待不是忙等,而是阻塞自己
- 阻塞操作将一个进程放入与信号量相关的等待队列中,且该进程的状态被切换成等待状态,接着控制被转到CPU调度程序,以选择另一个进程来执行





避免进程忙等,wait和signal的定义需要进行修改


- Signal:
- 一个进程阻塞且等待信号量S,可以在其他进程执行 signal操作之后被重新执行






- 为了定义基于阻塞 (block) /唤醒 (wakeup) 的信号量,可以将信号量定义为如下结构

```
typedef struct {
    int value;
    struct process *L;
}semaphore;
```




合理的P操作实现

```
void wait(semaphore S){
  S.value--;
  if(S.value < 0){
    add this process to S.L;
     block();
     S的值可为负,其值表示多少进程在等待
```



● 合理的V操作实现

```
void signal(semaphore S){
  S.value++;
  if(S.value <= 0){
     remove a process P from S.L;
     wakeup(P);
```




死锁和饥饿问题

✓ 死锁:两个或多个进程无限等待一个事件的发生,而 该事件仅能由处于等待的进程产生

✓ 饥饿: 无限阻塞


死锁意味着饥饿,但饥饿不一定意味着死锁



四、信号量编程接口示例


```
// C program to demonstrate working of Semaphores
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <unistd.h>

sem_t mutex;
```




四、信号量编程接口示例

```
void* thread(void* arg)
  //wait
  sem_wait(&mutex);
  printf("\nEntered..\n");
  //critical section
  sleep(4);
  //signal
  printf("\nJust Exiting...\n");
  sem_post(&mutex);
```



四、信号量编程接口示例

```
int main()
  sem_init(&mutex, 0, 1);
  pthread_t t1,t2;
  pthread_create(&t1,NULL,thread,NULL);
  sleep(2);
  pthread_create(&t2,NULL,thread,NULL);
  pthread_join(t1,NULL);
  pthread_join(t2,NULL);
  sem_destroy(&mutex);
  return 0;
```



本讲小结

- 信号量的引入
- 信号量概念
- 信号量实现
- 信号量编程接口示例

