操作系统


Operating system

胡燕 大连理工大学



一、练习


某寺庙,有小,老和尚若干,由小和尚提水倒入缸供老和尚饮用。水缸可容10桶水,水取自同一井中。水井窄,每次只能容纳1个桶取水。水桶总数为3个。每次从缸中取水,向缸中倒入水仅为1桶,且不可同时进行。试给出有关取井水、入缸水,取缸水的算法。




内容纲要

6.7 生产者消费者问题


- 一、生产者消费者问题简介
- 二、生产者消费者问题基础款
- 三、生产者消费者问题扩展版
- 四、生产者消费者问题完整版



一、生产者消费者问题简介





Producers-Stores-Consumers



一、生产者消费者问题简介

- 生产者消费者问题 (Producer Consumer Problem)
 - 又称Bounded Buffer Problem
 - 给定有限大小的缓冲区,生产者将生产出的产品放入缓冲区 ,消费者从缓冲区取出产品






- 最简化的版本
 - 1个生产者, 1个消费者, 共享缓冲区大小=1




- 进程协作关系分析步骤
 - 1. 理解问题本质,列出涉及的进程
 - 2. 分析进程的协作关系
 - 3. 根据进程协作关系设立信号量,并在程序合理位置 通过P/V操作施加并发控制



- 最简化的版本
 - 1个生产者, 1个消费者, 共享缓冲区大小=1




• 步骤1: 列出问题所涉及的进程




• 最简化的版本

- 步骤2: 分析进程协作关系
 - 2.1 进程P要执行put操作,要确定缓冲区内有空位存放产品,而除了初始状态之外,这种空位需要进程C的get操作(消费)来创造
 - 2.2 进程C要执行get操作,要确定缓冲区内有存放至少1个产品,产品需要进程P通过生产并通过put操作放入缓冲区



• 最简化的版本


- 步骤3: 设立信号量,通过P/V操作施加并发控制
 - 信号量empty=1
 - 信号量full=0
 - 信号量的P/V操作应该加到进程合理的位置



- 最简化的版本
 - 基于信号量的解决方案


```
int empty = 1;
while (true) {
  生产一个产品;
  P(empty);
  送产品到缓冲区;
  V(full);
```


```
int full = 0;
while (true) {
  P(full);
  从缓冲区取产品;
  V(empty);
  消费产品;
```



三、生产者消费者问题扩展版

・扩展版: 缓冲区大小 1 -> n






三、生产者消费者问题扩展版

·扩展版:缓冲区大小1->n

```
int empty = n;
P:
   i = 0;
   while (true) {
     生产产品:
     P(empty);
    往Buffer [i]放产品;
    i = (i+1) \% n;
    V(full);
   };
```

```
int full = 0;
 i = 0;
 while (true) {
     P(full);
    从Buffer[j]取产品;
    j = (j+1) \% n;
    V(empty);
    消费产品:
  };
```




讨论:对环形缓冲的两条伪码语句,需不需要加互

斥锁?为什么?

・问题模式(1:1:n)

• 1 producer, 1 consumer, warehouse with capacity n(buffer size=n)

Solution:



```
P:
    i = 0;
    while (true) {
        生产产品;
        P(empty);
        往Buffer [i]放产品;
        i = (i+1) % n;
        V(full);
    };
```

```
C:
    j = 0;
    while (true) {
        P(full);
        从Buffer[j]取产品;
        j = (j+1) % n;
        V(empty);
        消费产品;
    };
```

四、生产者消费者问题完整版


- ・完整版:
 - · m个生产者, k个消费者, 缓冲区大小=n

m Producer (生产者) k Consumer (消费者)

放入产品

Warehouse(仓库)

Capacity = n




四、生产者消费者问题完整版

- 完整版:
 - · m个生产者, k个消费者, 缓冲区大小=n


```
P:
   while (true) {
    生产产品;
     P(empty);
    P(mutex);
    往Buffer [i]放产品;
    i = (i+1) \% n;
    V(mutex);
     V(full);
   };
```

```
while (true) {
  P(full);
  P(mutex);
  从Buffer[j]取产品;
  j = (j+1) \% n;
  V(mutex);
  V(empty);
  消费产品;
};
```



本讲小结


- 生产者消费者问题简介
- 基于信号量的生产者问题解法



内容纲要


6.8 读者写者问题

- 一、读者写者问题简介
- 二、进程协作关系分析
- 三、读者写者问题的同步解法




一、读者写者问题简介






一、读者写者问题简介

- Reader-Writers Problems
 - 公共数据
 - Reader
 - Writer





二、进程协作关系分析


步骤1: 读者-写者进程表示

```
R:
while (true) {
read();
}
```

```
W:
while (true) {
 write();
}
```

步骤2: 进程协作关系分析

- 读操作可以同时进行 (R-R, 共享读)
- 读操作和写操作不可以同时进行(R-W, 互斥)
- 写操作和写操作不可以同时进行(W-W, 互斥)




• Try1: 使用信号量mutex对读写操作进行互斥保护


```
R:
while (true) {
    P(mutex);
    read();
    V(mutex);
}
```

```
W:
while (true) {
   P(mutex);
   write();
   V(mutex);
}
```


- mutex初值为1
- 是否正确解决问题?



• Try1: 使用信号量mutex对读写操作进行互斥保护 对读者之间施加了互斥, 过于严苛



• 对try1进行改进,重点考虑保证R-R共享





• Try2: 通过引入引用计数保证读者共享

```
Reader:
 while (true) {
  P(r mutex);
   r cnt++;
  if(r cnt==1)
     P(mutex);
  V(r mutex);
  read();
  P(r mutex);
  r cnt- -;
  if(r cnt==0)
     V(mutex);
  V(r_mutex);
```

```
Writer:
while (true) {
    P(mutex);
    write();
    V(mutex);
};
```

问题: Writer Starvation






• 尝试2

```
Reader:
 while (true) {
   P(r_mutex);
  r_cnt++;
  if(r_cnt==1)
      P(mutex);
   v(r_mutex);
  read();
  P(r_mutex);
  r_cnt- -;
  if(r_cnt==0)
      V(mutex);
  V(r_mutex);
```

```
Writer:
while (true) {
  P(mutex);
  write();
  V(mutex);
```




Deficiencies: Starvation of Writers (写者饥饿)

• Try3: 引入额外的rw_mutex用于R-W竞争 Final Solution R:


```
while (true) {
 P(rw mutex);
 P(r mutex);
 r cnt++;
 if(r cnt==1)
 P(mutex);
 V(r mutex);
 V(rw mutex);
 read();
 P(r mutex);
 r cnt- -;
 if(r cnt==0) V(mutex);
 V(r mutex);
```

```
W:
while (true) {
    P(rw_mutex);
    P(mutex);
    write();
    V(mutex);
    V(rw_mutex);
};
```



本讲小结

- 读者写者问题同步分析
- 基于信号量的读者写者问题同步解法



总结与思考

信号量应用问题求解步骤

P/V操作安排

- ・ 进程结构表示
- · 同步关系分析
- · 确定信号量
- 明确信号量初值
- · 使用P/V操作实施同步控制

生产者进程:

P(empty)

V(full)

消费者进程:

P(full)

V(empty)

读者进程:

P(rw_mutex)

if r_count==1 P(mutex)

V(rw mutex)


if r_count==0 V(mutex) 写者进程:

P(rw_mutex)

P(mutex)

v(rilutex

V(rw_mutex)



提升途径

· 利用Linux环境的 sysvipc对象,如 共享内存区、信号 量等,编程实现典 型的同步问题

实验检验能力提升

・ 分析Linux中的信 号量实现

提升系统分析能力

· 了解并发问题的分 析与测试方法

> • 阅读文献,了解 分布式系统中的 并发问题


了解并发控制相关研究



内容纲要

6.9 管程


- 一、管程概念
- 二、管程的三种语义
- 三、管程应用示例



一、管程概念


管程的基本思想


- 把分散在各进程中的临界区集中起来进行管理,将 系统中的临界资源用数据结构表示
- 建立一个"秘书"程序来管理对临界资源的访问。"秘书"每次仅允许一个进程来访,如此,既便于对临界资源的管理,又实现对资源的互斥访问。秘书"就是后来的管程。
- 利用管程,对资源的管理可借助数据结构及在其上 实施的若干过程来进行;对共享资源的申请和释放 ,通过过程在数据结构上的操作来实现
- 管程被请求和释放资源的进程所调用



一、管程概念

• 管程构成示意图







一、管程概念

- 管程实现中两个关键队列
 - Wait Queue
 - Signal Queue

Wait Queue









管程的三种不同实现语义:


Mesa语义 Hoare语义 Brinch Hanson语义




Mesa Semantics:




- 1. 线程A进入管程
- 2. 线程A等待某个资源
- 3. 线程B进入管程
- 4. 线程B释放线程A等待的资源,线程A被转到Entry Queue,而线程B继续执行
- 5. 线程B继续在管程内执 行
- 6. 线程B离开管程
- 7. 线程A重新进入管程
- 8. 线程A离开管程
- 9. 其他线程可以继续进入管程




• Hoare Semantics:




- 1. 线程A进入管程
- 2. 线程A等待某个资源
- 3. 线程B进入管程
- 4. 线程B释放线程A等待的资源,唤醒线程A,而线程B进入Signal Queue
- 5. 线程A重新进入管程继 续执行
- 6. 线程A离开管程
- 7. 线程B重新进入管程
- 8. 线程B离开管程
- 9. 其他线程可以继续进入管程



Brinch Hanson Semantics:




- 1. 线程A进入管程
- 2. 线程A等待某个资源
- 3. 线程B进入管程
- 4. 线程B发资源已释放信号给线程A, 随后线程B离开管程
- 5. 线程A重新进入管程继 续执行
- 6. 线程A离开管程
- 7. 其他线程可以继续进入管程



三、管程应用示例

```
monitor PC {
   condition : full, empty;
                                                  producer process
   int : count = 0;
                                                     while (TRUE) {
                                                        produce item
   entry put {
                                                        PC.put;
      if (count==max) wait (full);
       insert item
       count = count+1;
       if (count==1) signal (empty);
                                                  consumer process
                                                     while (true) {
   entry get {
                                                        PC.get;
                                                        consume item
       if (count==0) wait (empty);
       remove item
       count = count-1;
       if (count==max-1) signal (full);
```



本讲小结

- 管程概念
- 管程的实现语义
- 管程应用示例

