# 操作系统

Operating system


孔维强 大连理工大学



# 内容纲要


# 8.5 页表结构

- 一、 页表结构
- 二、多级页表
- 三、哈希页表
- 四、反置页表



#### 一、页表结构


- · 计算机系统物理内存空间持续扩大,单级页表的结构 已经无法满足实际需要
  - 单级页表可能形成较大的页表。为了表达32位逻辑地址空间, 4k大小的页,需要1 million页表项的页表 (232/212)
  - 如果每个页表项要占用4 Bytes,则(每个进程)需要4MB连续内存去存储页表
  - 如果是64位的逻辑地址空间呢? 264 / 212
  - 问题:表项多,占据较多内存; 查找效率低
    - 希望避免分配连续内存存储页表




#### 一、页表结构


#### ・3种典型的页表结构

- 多级页表 ( Hierarchical Page Tables )
- 哈希页表 ( Hashed Page Table )
- 反置页表 (Inverted Page Table)



#### ・两级页表示意图







#### ・两级页表示例


- 逻辑地址 (32-bit 机器,页面大小 4K (212)) 被分割为:
  - 20 bits 的页号码
  - 12 bits 的页偏移
- 由于页表也被分页,页号码被进一步分割(每个页表项 4bytes)为:
  - 10-bit 页号码
  - 10-bit 页偏移
- 因此,逻辑地址变为:


page number		page offset
$p_1$	$p_2$	d
10	10	12


• 其中  $p_1$  为外部页表的索引, $p_2$  为外部页表的页面中的置换












逻辑(logical)地址空间

页表(page table)

物理(physical)地址空间




#页号部分占用的位:有多少个#页?能够表示那么多页的位数 #页内偏移部分占用的位:#页内偏移需要的位数,即页表项的个数(页大小/页表项大小)

#### ・两级页表示例

- 逻辑地址 (64-bit 机器,页面大小 4K (212)) 被分割为:
  - 页表有 252 个页表项
  - 使用2两级页表,则内部页表有210 4-byte的页表项
  - 外部页表有2<sup>42</sup>个页表项或2<sup>44</sup>byte(16T?)
  - 可以进一步增加级数,但再加一级外部也会有2<sup>34</sup>个页 表项


0	uter page	inner page	page offset	
	$p_1$	$p_2$	d	
Ī	42	10	12	



outer page	inner page	offset
$p_1$	$p_2$	d
42	10	12


2nd outer page	outer page	inner page	offset
$p_1$	$p_2$	$p_3$	d
32	10	10	12

• 进一步增加级数, 也会增加内存访问的次数




### 三、哈希页表

#### ・以哈希结构组织页表




- 在地址空间 > 32位时较为常用
- 查找速度快 (无查找, 仅hash计算)
- 需要的存储空间更小



#### 四、反置页表


#### ・反置页表结构


- 不为每个进程建立页表,而是为物理页(帧)建页表
- 每个页表项对应着真实的物理帧
- 每个页表项由存在在该帧的页地址、拥有该页的进程
- 整个系统中仅有1个页表
- 减少了存储页表所需的内存空间,但是增加了查找页表的时间(根据物理地址排序而不是逻辑地址)



## 四、反置页表

#### ・反置页表结构





# 本讲小结

- 页表结构

