操作系统

Operating system


孔维强 大连理工大学



内容纲要

9.1 虚存概念

- 一、虚存思想
- 二、引入虚存的意义
- 三、 按需调页
- 四、虚存所需硬件支持





一、虚存思想

· 虚存机制的<u>核心思想</u>: 用较少的物理内存, 支撑 较大的逻辑地址空间

• 大逻辑地址空间的好处: 应用编程易

• 小物理内存空间的好处: 占用资源少







一、虚存思想

・虚存机制的理论基础:程序执行的局部性原理

• 关键词: Locality






一、虚存思想

・虚存机制的基本工作原理


- 进程初始状态时,并不一次性将逻辑地址空间的所有代码和数据加载入物理内存(不考虑性能因素,甚至可以初始零加载)
- 进程执行过程中,根据当前执行的局部,根据需要加载所需的逻辑空间内容到物理内存



二、引入虚存的意义

・虚存机制的优势


- 不再需要一次性加载程序的所有代码和一次运行所需的 所有数据,可以节省大量物理内存
- 使得进程的创建更有效率
- 可以较少IO操作
- 支持更多的并发进程
- 方便实施在进程间共享物理内存




二、引入虚存的意义

・形成较大的虚地址空间


- 开发人员进行应用开发时, 不需要太多考虑对逻辑地址 空间大小进行限制的问题
- 通常,包含代码、数据、运 行时堆和栈的逻辑地址空间 都会存在较大富余







二、引入虚存的意义

- ・便于进程间进行内存共享
 - 可以将相同一块物理内存区域映射到不同进程的逻辑地址空间







- ・虚存实现的关键技术: Demand Paging
 - 仅当页面被需要(访问)时才将其加入内存
 - 更少的I/O需求, 无不必要的I/O
 - 需要更少的内存
 - 更快的响应时间 etc.
 - 页面被需要->访问 (reference)
 - 无效访问,则退出
 - 不在内存,则加载至内存
 - 与swap相似,但不是针对整个进程的交换
 - 亦被称作Lazy swapper或pager




- ・虚存实现的关键技术: Demand Paging
 - 虚存的本质:内存中的页和磁盘上的块结合在一起 ,完成内存扩充(逻辑地址空间被扩充成一个非常的 地址空间)
 - 何时需要将外存中的块数据,通过较慢的IO操作传入内存页,是该项技术的关键








・有效无效位 (valid-invalid bit)

- 页表中的每个页表项均带有有效无效位
- v: 有效且在内存; i: 无效或不在内存
- 初始时所有位均被置为 i
- 在MMU地址翻译时,如果该位为 i,则产生page fault (页错误)












- ・页错误 (page fault)
 - OS查找另一个表 (保存在PCB) 以决定:
 - 无效访问,则退出
 - 仅是不在内存
 - 查找空闲帧 (free frame)
 - 将访问的页面交换至空闲帧
 - 重新设置页表以显示该页现在存在于内存
 - 设置有效无效位为 v
 - 重启导致页错误的指令








・完全按需分页 (pure demand paging)


- 初始时进程无任何页面在内存
- ·OS执行进程的第1条指令→页错误
- 对于所有其他页面的第1次访问→页错误

- 实际上,一条指令可能访问多个页面→多个页错误
 - 指令: 取两个数、相加、存储
 - 过多页错误可由进程访问的locality缓解




·按需分页的性能分析 (最差情况)

- 1. 发生页错误→trap to OS
- 2. 保存用户寄存器和进程状态
- 3. 确定中断为页错误
- 4. 检查页面访问合法、确定页面在磁盘上的位置
- 5. 从磁盘上读取页面到空闲帧
- 6. 在等待读取结束前,分配CPU给其他进程
- 7. 接收到I/O子系统的中断(告知I/O结束)
- 8. 保存当前执行的其他进程的寄存器和进程状态




- ·按需分页的性能分析 (最差情况)
- 9. 确定中断来自磁盘
- 10. 更新页表 (及其他相关表格) 以说明该页已在内存
- 11. 等待CPU被分配至该进程
- 12. 重新加载用户寄存器和进程状态、新页表、然后重启指令




·有效访问时间Effective Access Time

- 三个主要动作:
 - 服务中断——般中断服务代码仅有几百行
 - 读取页面—很多时间
 - 重启进程—仅很少时间
- 页错误率0≤p≤1
 - if p = 0 no page faults
 - if p = 1, every reference is a fault
- Effective Access Time (EAT)


EAT =
$$(1 - p)$$
 x memory access + p (page fault overhead + swap page out + swap page in)





- 内存访问时间 = 200 nanoseconds
- 平均页错误服务时间 = 8 milliseconds
- EAT = $(1 p) \times 200 + p$ (8 milliseconds) = $(1 - p) \times 200 + p \times 8,000,000$ = $200 + p \times 7,999,800$
- 如果每1,000 访问发生一次页错误,则
 EAT = 8.2 microseconds.
- 如果希望性能下降低于 10%
 - 220 > 200 + 7,999,800 x p 20 > 7,999,800 x p
 - p < .0000025
 - 需低于每400,000 访问发生一次页错误



- Copy-on-Write (COW)
 - 允许父进程和子进程在创建时共享内存中的页面
 - 仅当某进程修改了共享页面时,才重新复制被修改的页面
 - COW允许更有效的进程创建 (仅复制被修改的页面)









四、虚存所需硬件支持

・按需调页所需的硬件支持

- 页表项中包含有效位
- 二级内存(交换设备)
- 指令重启
 - 考虑块移动指令
 - 在部分移动后发生页错误
 - 重启整个操作?
 - 如果源和目的重叠怎么办?
 - 可用临时寄存器存储被修改的数据







本讲小结

- 虚存思想
- 引入虚存的意义
- 按需调页
- 虚存所需硬件支持

