
# 

## แบบฝึกปฏิบัติการที่ 5



#### <u>คำอธิบาย</u>

- 1. ให้นักศึกษาทำการเชื่อมต่อสาย UTP ระหว่าง Multilayer Switch 3650 เข้ากับ Laptop หรือ PC ที่อยู่ใน VLAN10 หรือ 20 ดังรูปที่ 1 Network Topology
- 2. ให้ทำการตั้งค่า IP Address ให้แต่ละ VLAN โดยกำหนดการจัดสรร VLAN และ IP Address ของแต่ ละกลุ่มตามตารางข้างล่าง

ตารางแสดง VLAN และ CIDR IP Address ของแต่ละกลุ่ม

	CIDR ฝั่งซ้าย	CIDR ฝั่งขวา	Subnet R<->SW	VLAN10	VLAN20
A, F	10.10.0.0/24	20.30.0.0/24	xx.xx.xx.0/30	10.10.0.128/ <mark>25</mark>	20.30.0.128/25
B, E	10.20.0.0/24	20.20.0.0/24	xx.xx.xx.0/30	10.20.0.128/25	20.20.0.128/25
C, D	10.30.0.0/24	20.10.0.0/24	xx.xx.xx.0/30	10.30.0.128/25	20.10.0.128/25

#### สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ

- 0. ให้ Download ไฟล์ .pkt เบื้องต้น <u>และกำหนดค่าแค่ LAN Router และ Switch (WAN Router ถูกกำหนดค่าไว้แล้ว)</u>
- 1. กำหนด IP Address ให้ PC ทั้ง 2 เครื่องดังรูป Network Topology โดยแต่ละเครื่องจะมี IP Address แรกที่ใช้ได้ตาม VLAN ที่กำหนดในตารางข้างบน (PC ฝั่งซ้ายเป็น VLAN10, ฝั่งขวาเป็น VLAN20)
- 2. กำหนด IP address ให้ **LAN Router (ทั้งฝั่งซ้ายและขวา)**<u>ยกตัวอย่าง</u> กลุ่ม A ฝั่งซ้าย
  - a. ที่ interface g0/0/1

Router(config)# interface g0/0/1 (30)
Router (config-if)# ip address 102.19.0.2 255.255.255.252
Router (config-if)# no shutdown

b. ที่ interface g0/0/0

Router(config)# interface g0/0/0

Router (config-if)# ip address 10.10.0.1 255.255.255.252

Router (config-if)# no shutdown

c. ตรวจสอบ IP address ที่กำหนดได้จาก

Router# show ip interface brief

- Sunsa network add - turne Board cost add

- กำไม่พูก เเริกงา่า 12.4 🥻 บุร.วรร.วรร. o 3. Core Switch จะกำหนด IP address ที่ G1/0/24 และ G1/0/13 และเป็น routed port

Net Bits	Subnet Mask	Total-Address Per Subnet
/20	255.255.240.0	4096
/21	255.255.248.0	2048
/22	255.255.252.0	1024
/23	255.255.254.0	512
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255,255,255,252	4

<u>ยกตัวอย่าง</u> กลุ่ม A ฝั่งซ้าย

a. เปลี่ยน Switchport interface g1/0/24 เป็น routed port Switch(config)# interface g1/0/24 Switch(config-if)# no switchport Nx YOUTEY Switch(config-if)# ip address 10.10.0.2 255.255.255.252

- b. เปลี่ยน Switchport interface g1/0/13 เป็น routed port Switch(config)# interface g1/0/13 Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 172.30.1.1 255.255.255.252
- 4. Core Switch ฝั่งซ้ายประกาศ Vlan ให้ VLAN10 (ฝั่งขวาเป็น VLAN20)
  - a. คำสั่งในการประกาศ VLAN ให้กับ Multilayer Switch Switch(config)#vlan 10 Switch(config)# interface g1/0/8 Switch(config-if)# switch mode access Switch(config-if)# switch access vlan 10 Switch# show vlan brief

5. ทำการกำหนด IP Address ให้กับ Switched Virtual Interface (SVI) เพื่อเป็นค่า Default Gateway ให้กับ PC ที่ต่อกับ Vlan นั้นๆ

a. กำหนด IP Address ให้ VLAN ของทุก Switch และแต่ละ Switch มี IP Address แต่ละ VLAN <mark>ไม่ซ้</mark>ำกัน และเป็น IP Address สุดท้ายของ VLAN นั้นๆ <u>ยกตัวอย่าง</u> กลุ่ม A ฝั่งซ้าย Switch(config)# int vlan 10 Switch(config-if)# ip add 10.10.0.254 255.255.255.128

6. Core Switch จะต้องเปิดการใช้งาน IP Routing (Layer3)

Switch(config)# ip routing

Acces SW Madulation

ักงนุด เ<sup>p</sup> config โคง โคง4 โฟ้กงป 7. ทำการกำหนด Static route ให้ LAN Router และ Switch อย่างเหมาะสม (เช่น ถ้าจาก PC VLAN10 แถวฝั่งซ้าย ไปยัง PC VLAN20 แถวฝั่งขวา ควรผ่านเส้นทาง Peering (Switch interface g1/0/13) แทนที่จะออก LAN Router ข้างบน)

a. ใช้คำสั่ง ip route ตามด้วย**เครือข่ายปลายทาง**, subnet mask และ IP address ของ อุปกรณ์ที่ต้องส่งไปเพื่อไปยังเครือข่ายปลายทาง Router(config)# ip route <network address> <subnet> <nexthop>

b. หรือถ้าต้องการกำหนดเป็น Default Route (ถ้าปลายทางไม่มีในตาราง Routing จะไปยัง
Default Route เสมอ) ด้วยคำสั่งดังนี้ 

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <nexthop>

c. ตรวจสอบตาราง Routing ที่ได้เพิ่งสร้างไป พร้อมสังเกตความแตกต่างของตัวย่อ (L-Local, C-Connected, S-Static)

Router# show ip route

(4) set iprovie in swax & iprovie insonanimusi im

#### ยกตัวอย่าง กลุ่ม B ฝั่งซ้าย (LAN Router2)

```
Gateway of last resort is 102.19.0.5 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks

C 10.20.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L 10.20.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

S 10.20.0.128/25 [1/0] via 10.20.0.2

102.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks


C 102.19.0.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L 102.19.0.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 102.19.0.5

R-LAN2#
```

8. กำหนด IP Address ค่า Default Gateway (IP address ของ VLAN10, 20 ที่กำหนดให้ Switch ทั้งสอง) ให้กับ PC ทั้ง 2 (VLAN10, 20)



- 9. ทดสอบ Ping และ tracert จาก PC ไปยัง IP Address ของ Router WAN ฝั่งตรงข้าม
- 10. ทดสอบ Ping และ tracert จาก PC VLAN10 ไปยัง PC VLAN 20 ผ่านเส้นทาง Peering

### **Checkpoint LAB5**

- 1. สามารถ Ping และ tracert จาก PC ไปยัง IP Address ของ Router WAN ฝั่งตรงข้าม ผ่านเส้นทาง LAN Router
- 2. สามารถ Ping และ tracert จาก PC VLAN10 ไปยัง PC VLAN 20 ผ่านเส้นทาง Peering