

Comunicações por Computador Cap 2 - Elementos de Protocolos

(Controlo da Ligação de Dados)

Universidade do Minho
Grupo de Comunicações por Computador
Departamento de Informática



introdução

- A existência de ligações físicas e a transmissão de sinais analógicos ou digitais, por si só, **não** garantem a comunicação de dados entre entidades residentes em diferentes estações.
- São necessárias regras definindo como se faz a transferência dos dados:

Protocolo de comunicação




- introdução
- A troca de dados entre entidades que pretendem comunicar deve ser regulada a fim de se criar um contexto comum e um sincronismo entre elas.
- As regras resultantes constituem o que se designa por protocolo de comunicação.

Os <u>protocolos de ligação lógica</u> ou <u>ligação de dados</u> constituem o primeiro nível de troca ordenada, controlada e fiável de dados entre sistemas interligados por meio de uma ligação física.

Redes Locais de Computadore

protocolos: nível de ligação de dados

Universidade do Minho Escola de Engenharia Departamento de Informática



Universidade do Minho

introdução: funções distintivas dos níveis físico e lógico Escola de Engenharia de Informática

Nível físico

- envio de um sinal sobre um meio de transmissão
- sincronismo (nível do bit)
- codificação de linha
- modulação do sinal
- multiplexagem física
- interface com o meio

Nível de ligação lógica

- estrutura das tramas
- configuração e acesso à linha
- endereçamento
- controlo de fluxo
- controlo de erros
- gestão da ligação (controlo da troca de dados)




principais funções de um protocolo de ligação

- definição da trama formato da unidade de dados (Protocol data unit - PDU)
- configuração da linha considera a topologia, define a disciplina de acesso à linha e a sua duplexidade
- endereçamento identifica os interfaces das estações que podem enviar e receber tramas
- controlo de fluxo regula a cadência de tramas enviadas
- controlo de erros detecta erros de transmissão e executa procedimentos de recuperação
- gestão da ligação define como se faz o estabelecimento, a manutenção e a terminação da associação lógica.



definição da trama: exemplo de um formato e semântica nformática


 Cada protocolo define um formato de PDU, bem como os valores, o significado e o comprimento dos seus campos. Exemplo:





definição da trama: exemplo de um formato e semântica de Informática

- As tramas de controlo não possuem o campo de dados e portanto são tramas curtas.
- Exemplo de uma trama-Select:



- Nesta definição protocolar pressupõe-se que, nas tramas de resposta (ACK e NAK), o número confirma a recepção no sentido oposto da trama número - 1
- Nas restantes tramas, o número representa a numeração de sequência da própria trama

Controlo da ligação de dados protocolos (disciplinas) de linha



- Tipo de estações
 - Primária: faz gestão da ligação (1:n) (tramas comando)
 - Secundária: sob controlo da primária (tramas resposta)
 - Mista: partilha o controlo da ligação com outra do mesmo tipo (pode comportar-se como primária ou como secundária)
- Fases de uma ligação lógica:
 - 1) Estabelecimento da ligação: trama-Sel: noReply, trama-ACK, ...
 - 2) Transferência de dados: tramas-I : tramas-ACK, trama-NAK, ...
 - 3) Terminação: trama-Fin : trama-ACK, noReply, ...

Em geral, estas fases de controlo (não necessariamente todas) estão presentes em protocolos de linha PP e MP.



protocolos de linha

Ligações Ponto-a-Ponto (PP)

- Em geral são ligações com um canal para transmissão em cada sentido
- Por usarem canal dedicado (não partilhado), a ligação lógica pode efectuar-se imediatamente porque o canal está naturalmente adquirido.

Ligações Multiponto (MP)

- Em geral são ligações com um único canal de transmissão que é partilhado por várias estações
- A ligação lógica tem de ser precedida pela aquisição do canal através de um protocolo de acesso ao meio (protocolo MAC).





protocolos de linha: protocolo MAC (Medium Access Control Prenharia

- Tipos de protocolos de acesso para <u>ligações MP</u>
 - Poll/Select: a estação primária passa o controlo para uma estação secundária (poll) ficando esta autorizada a seleccionar outra estação para enviar dados.
 - Contencioso: todas as estações são primárias e secundárias (mistas) podendo duas ou mais transmitir simultaneamente dando origem a colisões de tramas que terão de ser posteriormente retransmitidas. Existe contenção para a aquisição do meio.

protocolos de linha: Poll-Select







Considere-se que a estação (A) é a primária e que as restantes são estações secundárias

A estação primária (A) selecciona a estação secundária (C) para lhe enviar dados

Diz-se que (A) estabelece uma ligação lógica com a estação (C)

t_{prop} = tempo de propagação entre A e C

t_{trama} = tempo de transmissão da trama-I

Controlo da ligação de dados endereçamento



- Característica comum a todas as ligações multiponto: necessidade de endereçamento.
 - Poll/select ; contencioso exige o endereço das estações envolvidas
 - Numa ligação PP, não há a necessidade de se usar endereçamento nas tramas, embora seja usado a fim de dar generalidade ao protocolo.
 - Designações comuns: endereço Ethernet, endereço MAC, endereço hardware, ... (ver módulo 3)

13

Controlo da ligação de dados controlo de fluxo



- Técnica para assegurar que a estação que transmite não sobrecarrega a que recebe, evitando perda de tramas.
- Em geral, a existência de buffers na estação de recepção, reduz mas não elimina a necessidade de controlar o fluxo.
- A perda de tramas pode ocorrer, também, na(s) rede(s) de interligação das estações quando estas se encontram congestionadas nalgum ponto do percurso entre a estação que transmite e a que recebe.
- Técnicas mais comuns de controlo de fluxo:
 - stop-and-wait
 - sliding window (janela deslizante)

14



controlo de fluxo

Stop-and-Wait

- Após a transmissão de uma trama, a fonte aguarda confirmação da sua recepção (ACK) antes de transmitir a trama seguinte.
- O receptor pode parar o fluxo de dados suspendendo temporariamente as confirmações.
- Esta técnica funciona bem quando uma mensagem é fragmentada em poucas tramas de grande dimensão.
- Contudo, se o tamanho das tramas é grande...
 - é maior a probabilidade de erro na trama,
 - é maior ocupação de recursos (buffers, processadores),



controlo de fluxo

Sliding-Window


- permite que existam múltiplas tramas de dados em trânsito
- o transmissor pode enviar até W tramas de dados sem que receba qualquer confirmação da sua recepção
- obriga o uso de sequenciação (n bits, numeração módulo 2n)
- cada confirmação positiva indica a próxima trama esperada
- pode haver confirmação simultânea de múltiplas tramas
- existem mecanismos distintos para transmitir e receber

W é designado abertura da janela


- $(\mathbf{W}_{max} = 2^{n}-1 \text{ em Go-back-N})$
- ($W_{max} = 2^{n-1}$ em Selective Reject)



controlo de fluxo: janela deslizante, funcionamento




a) Na perspectiva da estação transmissora



Janela deslizante com n=3 e W=7 [DCC,Stallings99]



controlo de fluxo



Janela deslizante com n=3 e W=7

[DCC,Stallings99]



controlo de fluxo - utilização da ligação

- A utilização ou rendimento da ligação depende de W e do parâmetro a
- O parâmetro a é a razão entre o tempo de propagação e o tempo de transmissão

$$a = t_{prop} / t_{trama}$$

$$a = (d/v) / (L/r)$$

$$a = rd / vL$$

d - distância (m); v - velocidade de propagação (m/s);

L - comprimento trama (bits); r - rítmo de transmissão (bps)



controlo de fluxo - utilização da ligação

- Stop-and-Wait (Pára-e-Espera)
 - A Utilização da ligação é a fração do tempo total que é útil, ie, que é utilizado a transferir tramas de dados, U = t_{util} / t_{total}:

$$U = 1 / (1 + 2a)$$

Sliding Window (Janela Deslizante)

Exemplo: ligação full-duplex entre duas estações A e B

 Caso 1 - A estação A transmite continuamente. A confirmação de chegada da trama 1 ocorre antes da janela se fechar, então


$$U = 1$$
 se $W >= 2a + 1$

 Caso 2 - A estação A tem a janela fechada em t₀ + W e não pode enviar tramas até t₀ + 2a + 1 (chegada do primeiro ACK), então

$$U = W / (2a + 1)$$
 se $W < 2a + 1$




controlo de fluxo - utilização da ligação (Stop-and-Wait) partamento de Informática







controlo de fluxo - utilização da ligação (janela deste tamento de Informática




(a) " = 2u + 1

A trama ack 1 chega antes da janela da estação A fechar



controlo de fluxo - utilização da ligação (janela deste tamento de Informática



A janela fecha antes de ack 1 chegar à estação A



parâmetro a. Exemplos

• **Exemplo 1**: Rede LAN

Assumindo os valores:

Distância: duas estações a 10 Km de distância

Velocidade prop.: $V = 2x10^8 \text{ m/s}$

Tamanho trama: L = 1000 bits

Ritmo de transmissão: r = 10 Mbps Solução

E1:a=0.5

• **Exercício1:** calcular a = ?

E2:r=2,5Mbps

• **Exercício2:** Que ritmo de transmissão deve ser considerado de forma que um mecanismo de *stop-and-wait* obtenha um factor de utilização de 80% ?



parâmetro a. Exemplos

• **Exemplo 2**: Rede WAN com ATM

Assumindo os valores:

Distância: duas estações a 1000 Km de distância

Velocidade prop.: $V = 2x10^8 \text{ m/s}$

Tamanho trama: L = 424 bits

Ritmo de transmissão: r = 155 Mbps

Solução

E1:a=1827,8

E2:w=1825

- **Exercício1:** calcular a = ?
- **Exercício2:** Qual o tamanho de janela necessária para se obter um grau de utilização de 50%?

Controlo de ligação de dados controlo de erros



- Envolve a detecção de falhas nas tramas trocadas de modo a tornar a ligação de dados fiável.
- Tipos de falhas: <u>trama perdida</u> ou <u>trama errada</u>
- As técnicas para controlo de erros são ARQ, que envolve:
 - detecção de erros na trama recebida através do CRC
 - confirmação positiva: para tramas recebidas sem erros
 - confirmação negativa e retransmissão: para tramas onde é detectado erro
 - retransmissão por limite de tempo se não é recebida confirmação de trama, dentro do período de tempo t

LCC-CC Universidade do Minho 26



controlo de erros

- O ARQ (Automatic Repeat reQuest):
 - processa-se de forma automática e contínua, sem qualquer intervenção do utilizador
 - Existem diversas alternativas para métodos de ARQ
- Métodos ARQ:
 - Stop-and-wait
 - Go-back-N
 - Selective Reject

(Pára-e-espera) (volta-atrás-N) (rejeição selectiva)



controlo de erros

- stop-and-wait (ou idle RQ)
 - usado na técnica de controlo de fluxo stop-and-wait
 - transmissor:
 - activa temporizador e mantém cópia da trama até obter ACK
 - no máximo espera timeout até transmitir de novo
 - receptor:
 - envia ACK, NAK (pedido explícito) ou no reply (pedido implícito)
 - sequenciação necessária para resolver a situação de erro na trama de confirmação (duplicação da trama)
 - vantagem: simples; desvantagem: reduzida eficiência

Frame transmission time h_{amc0} Propagation time ACK trans-· mission time frame 1 frame o Time-out interval Frame 0 lost; A retransmits h_{au_0} 0Time-out interval ACK0 lost; A retransmits B discards duplicate frame

stop-and-wait

Universidade do Minho Escola de Engenharia Departamento de Informática

controlo de erros

volta-atrás-N

- usado na janela deslizante
- a falta de sequenciação ou erro na recepção implica a retransmissão a partir de uma determinada ordem.

Exemplos de situações:

- A trama_i enviada está corrompida ou foi perdida durante a transmissão
 - Ao receber a trama_{i+1} o receptor gera um REJ i. O emissor tem de transmitir a trama_i e todas as seguintes
 - Se o receptor não recebeu mais nenhuma trama o emissor terá um processo de *timeout* gerando uma trama Receiver Ready (RR) com bit P = 1 obrigando o receptor a confirmar a próxima trama de que está à espera. Neste caso o receptor envia a trama RR i



controlo de erros


- volta-atrás-N
 Exemplos de situações:
 - Confirmações perdidas
 - Receptor recebe a trama_i e envia confirmação RR i+1 que é
 perdida no caminho. Como as confirmações são cumulativas
 qualquer outra confirmação posterior poderá confirmar a trama_i,
 ex: repecção da trama_{i+1} e envio de RR i+2
 - Em caso de não haver recepções posteriores um processo de timeout irá obrigar o emissor a pedir confirmação do estado ao receptor
 - Rejeições perdidas
 - Mecanismos de recuperação similares aos explicados anteriormente....

controlo de erros



rejeição selectiva

- alternativa possível na janela deslizante
- apenas são retransmitidas as tramas que recebem confirmação negativa explícita (SREJ) ou se ocorre timeout.
- Trama posteriormente transmitidas e correctamente recebidas não tem que ser retransmitidas
- W_{max} mais restritivo para não sobrepor as janelas na transmissão e na recepção (W_{max}=2ⁿ⁻¹ e não W_{max}=2ⁿ-1)
- vantagem: menos retransmissões, melhor utilização da ligação
- desvantagem: requer mais processamento (e controlo) na transmissão e na recepção





- controlo de erros
- No mecanismo de rejeição selectiva <u>a ordem das tramas</u> na recepção não é mantida daí que:
 - Implica a capacidade de guardar frames recebidos após rejeição
 - Receptor inserção de frames fora se sequência;
 - Emissor emissão de frames fora de sequência
- O mecanismo volta-atrás-N é mais usado do que o de rejeição selectiva, pois apesar de conduzir a uma pior utilização da ligação, reduz a complexidade do receptor.