Física Quântica I / Mecânica Quântica

Descrição dos sistemas físicos em mecânica quântica

Vítor M. Pereira

Departamento de Física | Universidade do Minho

2021/22 — 2º Sem

Lição 6

Postulados da mecânica quântica

Recapitulação da descrição em Física Clássica

Discussão dos postulados da MQ

- Postulado 1 vetor de estado / função de onda
- Postulado 2 grandezas físicas
- Postulado 3 resultados de uma medida
 - Representação adaptada a diferentes observáveis
 - Valores próprios degenerados
 - Notação consistente dos auto-estados
- Postulado 4 interpretação probabilística
- Postulado 5 evolução no tempo
- Postulado 6 medição e redução do vetor de estado

Os postulados da mecânica quântica

Postulados

São as "regras" que ligam a descrição matemática com o mundo físico e o permitem quantificar.

Postulados da descrição quântica dos sistemas físicos:

- O vetor de estado / função de onda
- Observáveis e a descrição das quantidades físicas
- Resultados mensuráveis
- Interpretação probabilística
- Evolução no tempo
- O ato de medir e a redução do vetor de estado

Preâmbulo: sumário da descrição dos sistemas em física clássica

Recordemos como se faz Física Clássica:

- Posições e momentos (p = mv) são as variáveis dinâmicas fundamentais: $\{x_i, p_i\}$.
- Sabendo-as num dado instante $t=t_0$ determina completamente a evolução futura do sistema.
- Qualquer outra quantidade física é expressa em termos de $\{x_i, p_i\}$. Por exemplo:
 - Energia de uma ou de um sistema de N partículas:

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r}, t), \qquad E = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m_i} + V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t),$$

Momento angular:

$$L = r \times p$$

... são funções, $\mathcal{F}(x_i, p_i)$, das variáveis dinâmicas fundamentais $\{x_i, p_i\}$.

- A evolução temporal é determinada por uma função em particular, o Hamiltoniano: $\mathcal{H}(x_i, p_i)$:
 - Equações de Hamilton ⇔ equações de Newton;
 - A evolução temporal decorre deterministicamente dadas as condições iniciais;
 - Sabendo $\{x_i(t), p_i(t)\}$, sabemos qualquer outra propriedade física $\mathcal{F}(x_i, p_i)$ a qualquer instante.
- Como em física clássica se presume ser possível determinar x_i e p_i com total precisão, qualquer outra quantidade é igualmente especificável com precisão arbitrariamente elevada.

Postulado 1 – vetor de estado / função de onda

[P1] Vetor de estado

Em qualquer instante t, o estado de um sistema é definido pela especificação de um vetor no espaço de estados (espaco de Hilbert) desse sistema.

$$|\psi(t)\rangle$$
 (vetor de estado)

O estado do sistema será representado por uma função de onda

$$\psi({m r},t)$$
 (função de onda)

quando se optar por uma representação contínua (ex: base de posição).

Princípio de sobreposição linear

Qualquer combinação linear de vetores de estado é um vetor de estado:

$$\alpha |\psi_1\rangle + \beta |\psi_2\rangle, \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C}).$$

Escolha da base/representação

O vetor de estado é especificado em termos de componentes numa base completa e ortonormal:


(discreta)
$$|\psi\rangle = \sum \psi_i |u_i\rangle, \qquad \langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij}$$

$$\langle u_i|u_j\rangle=\delta$$

(continua)
$$|\psi\rangle=\int^i\!\!\!dr\,\psi({\bf r})|{\bf r}\rangle, \quad \langle {\bf r}|{\bf r}'\rangle=\delta({\bf r}-{\bf r}')$$

$$\langle r|r'\rangle = \delta(r-r')$$

O nosso exemplo



Qualquer um dos kets de base

$$|x_1\rangle$$
, $|x_2\rangle$, $|x_3\rangle$

é em si mesmo um possível estado do sistema.

Por exemplo

$$|\psi\rangle = |x_2\rangle$$

representa um estado em que a posição é absolutamente definida

Mas o estado mais geral possível é

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \sum_{i} \psi_{i} |x_{i}\rangle \\ &= \psi_{1} |x_{1}\rangle + \psi_{2} |x_{2}\rangle + \psi_{3} |x_{3}\rangle \end{aligned}$$

Postulado 2 – grandezas físicas

[P2] Observáveis

Qualquer propriedade mensurável fisicamente, \mathcal{A} , é descrita por um operador linear e Hermítico, \hat{A} , definido no espaço de estados do sistema. Tais operadores designam-se observáveis.

Implicações de serem operadores Hermíticos

• Possuem um conjunto completo de autovetores:


$$\hat{A}|u_n\rangle = a_n|u_n\rangle.$$

- Autovalores sempre reais: $a_n \in \mathbb{R}$.
- Se $a_n \neq a_m \rightarrow \langle u_m | u_n \rangle = 0$.
- O conj. dos seus autovetores {|u_n⟩} constitui uma base para o espaco de estados.

Bases naturais para o espaço de estados

Os autovetores do operador \hat{A} definem uma base para o espaço de estados especialmente adequada para descrever a propriedade física que o operador reflete.

O nosso exemplo



A posição ${\mathcal X}$ é descrita por um operador \hat{X} tal que:

$$\hat{X}|x_1\rangle = x_1|x_1\rangle, \quad \hat{X}|x_2\rangle = x_2|x_2\rangle, \quad \hat{X}|x_3\rangle = x_3|x_3\rangle$$

Os $\{|x_1\rangle, |x_2\rangle, |x_3\rangle\}$ são autovetores de \hat{X} .

Como

$$x_1 \neq x_2 \neq x_3$$
,

os autovetores correspondentes são ortogonais e definem a base do espaço de estados neste modelo simplificado. Nesta base \hat{X} é diagonal:

$$\hat{X} \longmapsto X = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix}$$

e, em geral, o estado do eletrão poderá ser

$$|\psi\rangle = \psi_1|x_1\rangle + \psi_2|x_2\rangle + \psi_3|x_3\rangle.$$

Postulado 3 – resultados de uma medida

[P3] Resultados de uma medida

Num ato único de medição da quantidade \mathcal{A} , obter-se-á um de entre os autovalores da observável correspondente, \hat{A} , e nunca qualquer outro valor.

Porque é que as observáveis são operadores Hermíticos?

Medições naturalmente resultam em números reais.

Origem da quantização dos valores de quantidades físicas

Se o espectro (ou uma porção) de for discreto,


$$a_1, a_2, a_3, \ldots$$

os valores possíveis de A serão quantizados.

Porém, em geral, o espectro de pode ser:

- totalmente discreto (o nosso exemplo);
- totalmente contínuo (partícula livre);
- parcialm. discreto, parcialm. contínuo (átomo H).

O nosso exemplo



Operador para a posição do eletrão:

$$\mathcal{X} \to \hat{X}$$
.

Operador \hat{X} na sua base própria:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix}$$

Apesar de o estado do eletrão ser, em geral,

$$|\psi\rangle = \psi_1|x_1\rangle + \psi_2|x_2\rangle + \psi_3|x_3\rangle,$$

qualquer ato de medição resultará em apenas um de entre os 3 possíveis resultados

$$x_1, x_2, x_3,$$

que constituem o espectro do operador $\hat{\boldsymbol{X}}.$

A energia do eletrão no nosso exemplo

Operador Hamiltoniano (energia): Ĥ

Suponhamos que sabemos que Ĥ é dado por

$$\hat{\mathbf{H}}|x_1\rangle = t|x_2\rangle, \quad \hat{\mathbf{H}}|x_2\rangle = t|x_1\rangle + t|x_3\rangle, \quad \hat{\mathbf{H}}|x_3\rangle = t|x_2\rangle$$

Nesta que é a base de autoestados de \hat{X} , a sua matriz é

$$\hat{\mathbf{H}} \quad \longmapsto \quad H = \begin{bmatrix} 0 & t & 0 \\ t & 0 & t \\ 0 & t & 0 \end{bmatrix} \qquad (t \text{ constante } \in \mathbb{R})$$

Que energias pode ter o eletrão?

Uma medição da energia resultará num dos autovalores de Ĥ.


Os autovalores de Ĥ são (espectro de energia)

$$E_1 = -\sqrt{2}t$$
, $E_2 = 0$, $E_3 = \sqrt{2}t$

...com os autovetores correspondentes:

$$|E_1\rangle \mapsto \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad |E_2\rangle \mapsto \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad |E_3\rangle \mapsto \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

O nosso exemplo



Estados que definem a base de posição

 $|x_n\rangle$ representa o e $^-$ no átomo n

- são auto-estados/vetores do operador posição, X;
- estados de posição absolutamente definida.

Estados que definem a base de energia

 $|E_n\rangle$ representa o e $^-$ com $E=E_n$

- são auto-estados/vetores do operador Hamiltoniano, Ĥ;
- estados de energia absolutamente definida.

Mudança de representação/base

Uma vez que neste exemplo:

Os autoestados do operador de posição X são ortogonais entre si:

$$|x_1\rangle \rightarrow \begin{bmatrix} 1\\0\\0 \end{bmatrix}, \qquad |x_2\rangle \rightarrow \begin{bmatrix} 0\\1\\0 \end{bmatrix}, \qquad |x_3\rangle \rightarrow \begin{bmatrix} 0\\0\\1 \end{bmatrix}, \qquad \langle x_i|x_j\rangle = \delta_{ij}$$

Mas os autoestados do operador Hamiltoniano H são também ortogonais entre si:

$$|E_1\rangle \rightarrow \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad |E_2\rangle \rightarrow \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix}, \qquad |E_3\rangle \rightarrow \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \langle E_i|E_j\rangle = \delta_{ij}$$

... então, o vetor de estado tanto pode ser expresso segundo

$$|\psi\rangle=\psi_1\,|x_1\rangle+\psi_2\,|x_2\rangle+\psi_3\,|x_3\rangle,$$
 na base/representação de posição,

como pode ser, alternativamente, expresso segundo

$$|\psi\rangle=\psi_1'\,|E_1\rangle+\psi_2'\,|E_2\rangle+\psi_3'\,|E_3\rangle,$$
 na base/representação de energia.

A relação entre as componentes de cada representação é (mudança de base):

$$\psi_\alpha' = \sum_i \langle E_\alpha | x_i \rangle \psi_i \qquad \text{ou} \qquad \psi_i = \sum_\beta \langle x_i | E_\beta \rangle \psi_\beta'.$$


Passando de uma a outra representação/base

Num dado momento, o vetor de estado do sistema tanto pode ser escrito como

$$|\psi\rangle=\psi_1|x_1\rangle+\psi_2|x_2\rangle+\psi_3|x_3\rangle$$
 (representação/base de posição)

ou como

$$|\psi
angle=\psi_1'|E_1
angle+\psi_2'|E_2
angle+\psi_3'|E_3
angle$$
 (representação/base de energia)



Em termos da representação matricial de $|\psi\rangle$, isto significa:

$$|\psi\rangle \mapsto \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{bmatrix} \quad \text{(base de posição)} \qquad \text{ou} \qquad |\psi\rangle \mapsto \begin{bmatrix} \psi_1' \\ \psi_2' \\ \psi_3' \end{bmatrix} \quad \text{(base de energia)}$$

... onde as componentes se relacionam através de:

$$\psi'_{\alpha} = \sum_{i} \langle E_{\alpha} | x_{i} \rangle \psi_{i}$$
 ou $\psi_{i} = \sum_{\beta} \langle x_{i} | E_{\beta} \rangle \psi'_{\beta}$.

Mais explicitamente,

$$\begin{bmatrix} \psi_1' \\ \vdots \\ \psi_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle E_1 | x_1 \rangle & \langle E_1 | x_2 \rangle & \cdots & \langle E_1 | x_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle E_n | x_1 \rangle & \langle E_n | x_2 \rangle & \cdots & \langle E_n | x_n \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix} = \mathbf{U} \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix}$$

Repare-se que a linha "k" de U corresponde ao bra $\langle E_k |$ na base original.

O caso de autovalores degenerados

Degenerescências no espectro de uma observável:

- É frequente uma observável \hat{A} ter autovalores repetidos. Ex: $\{-1, 1, 1, 1, 2, 5\}$.
- Sempre que um autovalor a_n se repete g_n vezes, diz-se que a_n é g_n -degenerado:

soluções da eq. caraterística:
$$a_1, a_2, \ldots \underbrace{a_3, a_3, \ldots a_3}_{\text{repetido } g_3 \text{ vezes}}, a_4, a_5 \ldots \underbrace{a_k, a_k, \ldots a_k}_{\text{repetido } g_k \text{ vezes}}, \ldots$$

- Em caso de degenerescência, os g_n autovetores $\left\{|u_n^{(1)}\rangle,\ldots,|u_n^{(g_n)}\rangle\right\}$ associados ao autovalor a_n cobrem um subespaço de dimensão g_n .
- Na prática, é crucial saber se um dado autovalor é degenerado ou não. (afeta probabilidades)

Um exemplo

Revisitar a solução do Problema 1 da Folha de Problemas 1.

O caso de autovalores degenerados

Um outro exemplo

Consideremos uma observável \hat{A} cuja matriz na base $\{|x_1\rangle, |x_2\rangle, |x_3\rangle\}$ é

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{(\lambda - 6)(\lambda - 3)^2 = 0} \lambda = \{3, 3, 6\} \xrightarrow{\text{autovalores}} \begin{cases} a_1 = 6 & (g_1 = 1) \\ a_2 = 3 & (g_2 = 2) \end{cases}$$

O autovalor 3 é duplamente degenerado. Os autovetores associados a este autovalor são:

$$|a_2\rangle \colon \begin{bmatrix} 4-a_2 & -1 & 1 \\ -1 & 4-a_2 & -1 \\ 1 & -1 & 4-a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = 0 \iff w = v-u \implies \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \propto \begin{bmatrix} 1 \\ \zeta \\ \zeta-1 \end{bmatrix}.$$

Escolhendo, por exemplo, $\zeta=0,\,\zeta=2$ e normalizando obtemos os dois autovetores ortogonais:

$$|a_2^{(1)}\rangle \mapsto = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1\\0\\-1 \end{bmatrix}, \qquad |a_2^{(2)}\rangle \mapsto = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1\\2\\1 \end{bmatrix}, \qquad \langle a_2^{(1)}|a_2^{(2)}\rangle = 0.$$

Estes dois autovetores definem uma base para o subespaço de dimensão 2 associado ao autovalor $a_2 = 3$ do operador \hat{A} .

Notação consistente dos operadores, matrizes e auto-estados

Observáveis

Maiúscula com circunflexo: representa um operador quântico

Maiúscula simples: representa a matriz associada ao respetivo operador

ex:
$$A, H, X,$$
 etc.

Maiúscula caligráfica: representa uma propriedade/grandeza física

ex:
$$\mathcal{A}$$
, \mathcal{H} , \mathcal{X} , etc.

Por exemplo, podemos encontrar a frase: "a cada quantidade física $\mathcal A$ está associado um operador $\hat{\mathbf A}$ que é representado pela matriz $\mathbf A$ na base ..."

Expansão do vetor de estado explicitando a existência de degenerescências

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{n} \psi_k |u_k\rangle \qquad \xrightarrow{\text{havendo degenerescências}} \qquad |\psi\rangle = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\alpha=1}^{s_k} \psi_k^{(\alpha)} \psi_k^{(\alpha)} \rangle \\ \psi_k^{(\alpha)} |u_k^{(\alpha)}\rangle$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \psi_k |u_k\rangle \qquad \xrightarrow{\text{havendo degenerescências}} |u_k\rangle = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\alpha=1}^{s_k} \psi_k^{(\alpha)} |u_k\rangle$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \psi_k |u_k\rangle \qquad \xrightarrow{\text{havendo degenerescências}} |u_k\rangle = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\alpha=1}^{s_k} \psi_k^{(\alpha)} |u_k\rangle$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \sum_{\alpha=1}^{s_k} \psi_k |u_k\rangle \qquad \xrightarrow{\text{havendo degenerescências}} |u_k\rangle = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\alpha=1}^{s_k} \psi_k^{(\alpha)} |u_k\rangle = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\alpha=1}^{n} \psi_k^{(\alpha)} |u_k\rangle = \sum_{k=1}^{n} \psi_k^{(\alpha)} |u_k\rangle = \sum_{k=1}^{n}$$

Por exemplo, se usássemos os autoestados do operador \hat{A} no exemplo da pág. anterior como base,

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{2} \sum_{\alpha=1}^{s_k} \psi_k^{(\alpha)} |a_k^{(\alpha)}\rangle = \psi_1 |a_1\rangle + \psi_2^{(1)} |a_2^{(1)}\rangle + \psi_2^{(2)} |a_2^{(2)}\rangle.$$

Postulado 4 – interpretação probabilística

[P4] Interpretação probabilística (Max Born)

Ao medirmos a quantidade $\mathcal A$ num sistema que se encontra no estado normalizado $|\psi\rangle$, a probabilidade de obtermos o autovalor não degenerado a_n do operador correspondente é dada por

$$\mathcal{P}(a_n) = |\langle u_n | \psi \rangle|^2,$$

onde $|u_n\rangle$ é o autovetor normalizado associado a a_n .

Normalizar ou não normalizar o vetor de estado $|\psi\rangle$

$$1 = \sum_{n} \mathcal{P}(a_n) = \sum_{n} |\langle u_n | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | \psi \rangle$$

Caso $\langle \psi | \psi \rangle \neq 1$, a probabilidade calcula-se através de


$$\mathcal{P}(a_n) = \frac{|\langle u_n | \psi \rangle|^2}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

Probabilidades são valores esperados de projetores

$$\mathcal{P}(a_n) = |\langle u_n | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | u_n \rangle \langle u_n | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_n | \psi \rangle$$

onde $\hat{P}_n \equiv |u_n\rangle\langle u_n|$ é o projetor no subespaço associado ao autovalor a_n .

O nosso exemplo



$$|\psi\rangle = \psi_1|x_1\rangle + \psi_2|x_2\rangle + \psi_3|x_3\rangle$$

Prob. de encontrar o eletrão na posição $\mathcal{X} = x_2$:

$$\mathcal{P}(x_2) = \left| \langle x_2 | \psi \rangle \right|^2 = \left| \psi_2 \right|^2$$

Prob. de obter $\mathcal{E}=E_2=0$ numa medida da sua energia:

$$\mathcal{P}(E_2) = |\langle E_2 | \psi \rangle|^2.$$

Relembrando que na pág. 7 atrás determinamos que

$$|E_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|x_1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|x_3\rangle,$$

essa probabilidade é

$$\mathcal{P}(E_2) = \frac{|\psi_1 - \psi_2|^2}{2}.$$

Postulado 4 – interpretação probabilística

O caso de uma base contínua

O exemplo mais comum é o da base de posição. A probabilidade de obtermos $\mathcal{X} \longrightarrow [x,\ x+dx]$ é dada por

$$\mathcal{P}(x) dx = |\langle x | \psi \rangle|^2 dx = |\psi(x)|^2 dx$$

Portanto, $|\psi(x)|^2$ é uma densidade de probabilidade.

Autovalores degenerados

Se o autovalor a_n de \hat{A} tiver degenerescência g_n :

ullet Existem g_n autoestados linearmente independentes

$$|a_n^{(1)}\rangle, |a_n^{(2)}\rangle, \ldots, |a_n^{(g_n)}\rangle$$

associados ao mesmo resultado a_n .

• Nestes casos, a probabilidade $\mathcal{P}(a_n)$ é dada por

$$\mathcal{P}(a_n) = \sum_{\alpha=1}^{g_n} \left| \langle a_n^{(\alpha)} | \psi \rangle \right|^2 = \langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_n | \psi \rangle$$

onde o projetor em questão é agora

$$\hat{P}_n = \sum_{\alpha=1}^{g_n} |a_n^{(\alpha)}\rangle\langle a_n^{(\alpha)}|$$

Independência da base

O valor $\mathcal{P}(a_n) = \langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_n | \psi \rangle$ é independente da base onde $| \psi \rangle$ é expresso.

Valores esperados representam "médias de ensemble"

Escrevendo $|\psi\rangle$ na base própria de \hat{A} :

$$|\psi\rangle = \sum_{n} \psi_{n} |u_{n}\rangle, \quad [\text{onde } \hat{A} |u_{n}\rangle = a_{n} |u_{n}\rangle]$$

vemos imediatamente que

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_{n} a_{n} |\psi_{n}|^{2} = \sum_{n} \mathcal{P}(a_{n}) a_{n}.$$

A fase global do vetor de estado é irrelevante

Se o vetor de estado for $|\psi\rangle$ e introduzirmos

$$|\psi'\rangle = e^{i\theta}|\psi\rangle, \qquad (\theta \in \mathbb{R})$$

nenhum resultado se altera:

$$\begin{split} \mathcal{P}'(a_n) &= |\langle u_n | \psi' \rangle|^2 = |\langle u_n | \psi \rangle e^{i\theta}|^2 \\ &= |\langle u_n | \psi \rangle|^2 = \mathcal{P}(a_n), \quad \checkmark \end{split}$$

$$\langle \psi' | \hat{\mathbf{A}} | \psi' \rangle = e^{-i\theta} e^{i\theta} \langle \psi | \hat{\mathbf{A}} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{\mathbf{A}} | \psi \rangle$$

Postulado 4 – interpretação probabilística

Uma implicação importantíssima

O vetor de estado / função de onda ψ codifica toda a informação probabilística acerca dos possíveis resultados de qualquer medição relativa às observáveis relevantes de um sistema.

• Genericamente, em MQ não podemos perguntar, por exemplo:

"onde está a partícula neste momento?"

ou

"o que faz o sistema neste instante?"

A teoria quântica apenas fornece resposta a questões de natureza estatística:

"se procurar a partícula numa dada região do espaço, qual é a probabilidade de a encontrar lá?"

ou

"num gás de átomos radioativos, que fração dos átomos espero que decaiam num segundo?"

A teoria quântica descreve o resultado de medidas de ensemble, onde uma "medida de ensemble" consiste em realizar exatamente a mesma experiência/medida sobre um grande número $(N \to \infty)$ de réplicas do sistema de interesse, sendo cada uma dessas réplicas preparada exatamente no mesmo estado.

Postulado 5 – evolução no tempo

[P5] Evolução do vetor de estado (E. Schrödinger)

A evolução no tempo do vetor de estado $|\psi(t)\rangle$ é determinada pela equação de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle$$

Na base de posição esta equação adquire a forma

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(t, \mathbf{r}) = \mathcal{H}(\mathbf{r}) \ \psi(t, \mathbf{r})$$

Operador Hamiltoniano quando existe análogo clássico

Hamiltoniano clássico é o ponto de partida:

$$\mathcal{H}(x_i, p_i) = \mathcal{T}(x_i, p_i) + \mathcal{V}(x_i, p_i)$$
 (energia total)


As variáveis clássicas são promovidas a operadores

$$x_i \to \hat{X}_i, \quad p_i \to \hat{P}_i$$

 Ĥ é portanto a função correspondente desses operadores:

$$\hat{H} = \hat{H}(\hat{X}_i, \hat{P}_i)$$

O nosso exemplo



$$|\psi(\mathbf{t_0})\rangle = \psi_1 |x_1\rangle + \psi_2 |x_2\rangle + \psi_3 |x_3\rangle$$

num instante subsequente $t > t_0$

$$|\psi(t)\rangle = \psi_1(t) |x_1\rangle + \psi_2(t) |x_2\rangle + \psi_3(t) |x_3\rangle$$

Nota

Apenas as componentes $\psi_i(t)$ variam no tempo. A base é estática.

Estudaremos em detalhe a Eq. Schrödinger e a evolução temporal dentro de poucas aulas.

Postulado 6 – medição e redução do vetor de estado

[P6] Medição e redução do vetor de estado

Se for feita uma medição de \mathcal{A} em $t=t_0$ com o resultado a_n , imediatamente a seguir a essa medição o vetor de estado do sistema é reduzido para

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{A} \to a_n} \frac{1}{\sqrt{\langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_n | \psi \rangle}} \hat{\mathbf{P}}_n |\psi\rangle$$

O caso mais simples ocorre se a_n for não degenerado

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{A}\to a_n} |\psi(t_0^+)\rangle = |u_n\rangle$$


O vetor de estado fica reduzido ao autoestado $|u_n\rangle$ de \hat{A} associado ao valor a_n obtido na medição.

Repetição instantânea da mesma medição de ${\cal A}$

Obteremos o mesmo resultado em $t = t_0^+$, porque

$$\mathcal{P}(a_k, t_0^+) = \left| \langle u_k | \psi(t_0^+) \rangle \right|^2 = \left| \langle u_k | u_n \rangle \right|^2 = \begin{cases} 1, & (k = n) \\ 0, & (k \neq n) \end{cases}$$

O nosso exemplo



$$|\psi(t_0^-)\rangle = \psi_1|x_1\rangle + \psi_2|x_2\rangle + \psi_3|x_3\rangle$$

Medimos a posição em $t = t_0...$

Resultados possíveis:

- Autovalores de \hat{X} : $\{x_1, x_2, x_3\}$;
- Obteremos apenas um de entre $\{x_1, x_2, x_3\}$;


Suponhamos que obtivemos x_2 . Então, a $t = t_0^+$:

$$|\psi(t_0^+)\rangle = |x_2\rangle.$$

Se repetirmos a medição de $\mathcal X$ imediatamente a seguir, obteremos x_2 com certeza absoluta porque $\mathcal P(x_2,t_0^+) = |\langle x_2|\psi(t_0^+)\rangle|^2 = 1.$

Evolução no tempo versus medição e redução do vetor de estado

Propriedade física \mathcal{A} é medida no instante t_0 sendo registado o valor a_n



Um exemplo: medição que resulta num autovalor degenerado

Recordemos o exemplo da observável introduzida na pág. 11:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \text{autovalores: } \begin{cases} a_1 = 6 & \text{($g_1 = 1$; n\~ao degenerado)} \\ a_2 = 3 & \text{($g_2 = 2$; duplamente degenerado)} \end{cases}$$

Um possível conjunto completo de autovetores ortonormais de é:

$$|a_1\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1\\-1\\1 \end{bmatrix}, \quad |a_2^{(1)}\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1\\0\\-1 \end{bmatrix}, \quad |a_2^{(2)}\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1\\2\\1 \end{bmatrix}.$$

Suponhamos que, na base original de posição $\{|x_1\rangle, |x_2\rangle, |x_3\rangle\}$, o vetor de estado é dado por

$$|\psi\rangle = \psi_1|x_1\rangle + \psi_2|x_2\rangle + \psi_3|x_3\rangle$$

Qual é a probabilidade de obtermos o valor 3 (o autovalor identificado como a_2) numa medição de \hat{A} ?

$$\mathcal{P}(a_n) = \langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_n | \psi \rangle \implies \mathcal{P}(a_2 = 3) = \langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_2 | \psi \rangle$$

Mas

$$\hat{P}_2 \stackrel{\text{def.}}{=} \sum_{\alpha=1}^{g_2} |a_2^{(\alpha)}\rangle \langle a_2^{(\alpha)}| = |a_2^{(1)}\rangle \langle a_2^{(1)}| + |a_2^{(2)}\rangle \langle a_2^{(2)}|.$$

Então,

$$\mathcal{P}(a_2) = \langle \psi | \hat{P}_2 | \psi \rangle = \langle \psi | a_2^{(1)} \rangle \langle a_2^{(1)} | \psi \rangle + \langle \psi | a_2^{(2)} \rangle \langle a_2^{(2)} | \psi \rangle = |\langle a_2^{(1)} | \psi \rangle|^2 + |\langle a_2^{(2)} | \psi \rangle|^2.$$

Alem disso, de acordo com o postulado P6, imediatamente a seguir a esta medida devolver o resultado a2, ficará:

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{A} \to a_2} \frac{1}{\sqrt{\langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_2 | \psi \rangle}} \hat{\mathbf{P}}_2 | \psi\rangle \quad = \quad \frac{1}{\sqrt{|\langle a_2^{(1)} | \psi \rangle|^2 + |\langle a_2^{(2)} | \psi \rangle|^2}} \left[\langle a_2^{(1)} | \psi \rangle | \boldsymbol{a_2^{(1)}} \rangle + \langle a_2^{(2)} | \psi \rangle | \boldsymbol{a_2^{(2)}} \rangle \right]$$

Medições e reduções consecutivas do vetor de estado

Medição subsequente de uma outra propriedade \mathcal{B}

Possíveis resultados observáveis para \mathcal{B} :

- Autovalores de B: {b₁, b₂, . . . };
- Numa única medida de \mathcal{B} , obteremos um destes b_i .

Sabemos que a probabilidade de obter b_i é (P4):

$$\mathcal{P}(b_i, t_0^+) = \left| \langle w_i | \psi(t_0^+) \rangle \right|^2 = \left| \langle w_i | u_n \rangle \right|^2$$

onde

$$\hat{\mathbf{B}}|w_i\rangle = b_i|w_i\rangle$$


e $|\langle w_i | u_n \rangle|^2 \neq \delta_{in}$ em geral.

Portanto, se \mathcal{B} for medido imediatamente após obtermos o resultado a_n na medição de \mathcal{A} :

- P(b_i) é calculada com o estado reduzido após a medicão de A;
- o resultado para B é apenas previsível probabilisticamente;
- após a medição de B devolver o resultado b_m, o vetor de estado é novamente reduzido, mas agora para o autoestado de B associado a b_m:

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{B}\to b_m} |w_m\rangle.$$

O nosso exemplo



$$|\psi(t_0^-)\rangle = \psi_1|x_1\rangle + \psi_2|x_2\rangle + \psi_3|x_3\rangle$$

Medimos a posição em $t = t_0 \dots$

Suponhamos que se obtém o resultado x2:

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{X} \to x_2} |x_2\rangle$$

Se medirmos a energia imediatamente a seguir:


- o resultado será um de $\{E_1, E_2, E_3\}$;
- $\bullet\;$ a probabilidade de obtermos cada E_i é

$$\mathcal{P}(E_i, t_0^+) = |\langle E_i | x_2 \rangle|^2;$$

ullet se obtivermos, por exemplo, o resultado E_3 :

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{H} \to E_3} |E_3\rangle = \frac{1}{2}|x_1\rangle + \frac{\sqrt{2}}{2}|x_2\rangle + \frac{1}{2}|x_3\rangle.$$

Medições e reduções consecutivas do vetor de estado



$$|\psi\rangle \quad \xrightarrow{\mathcal{X} \to x_1} \quad |\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{\langle\psi|\hat{\mathbf{P}}_{\{x_1\}}|\psi\rangle}} \; \hat{\mathbf{P}}_{\{x_1\}} \; |\psi\rangle$$

$$|\psi\rangle \quad \xrightarrow{\mathcal{E} \to E_2} \quad |\psi''\rangle = \frac{1}{\sqrt{\langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_{\{E_2\}} | \psi \rangle}} \; \hat{\mathbf{P}}_{\{E_2\}} \; |\psi\rangle$$

O ato da medição e redução do vetor de estado

Aspetos essenciais a reter:

- Qualquer medição tem o efeito de reduzir (projetar) o vetor de estado.
- Medir um conjunto de propriedades físicas em sucessão imediata implica, por ex.:

$$|\psi\rangle \quad \xrightarrow{\mathcal{A}\to a_n} \quad \frac{1}{\sqrt{\langle\psi|\hat{\mathbf{P}}_{a_n}|\psi\rangle}} \; \hat{\mathbf{P}}_{a_n} \; |\psi\rangle \quad \xrightarrow{\mathcal{B}\to b_k} \quad \frac{1}{\sqrt{\langle\psi|\hat{\mathbf{P}}_{b_k}|\psi\rangle}} \; \hat{\mathbf{P}}_{b_k} \; \left(\frac{1}{\sqrt{\langle\psi|\hat{\mathbf{P}}_{a_n}|\psi\rangle}} \; \hat{\mathbf{P}}_{a_n}\right) \; |\psi\rangle \quad \cdots$$

- A redução do vetor de estado no ato de cada medição reflete o facto de, no preciso momento da medição, passarmos a ter nova e concreta informação sobre o estado do sistema.
- Em geral,

$$\hat{\mathbf{P}}_{a_n}\hat{\mathbf{P}}_{b_k} \neq \hat{\mathbf{P}}_{b_k}\hat{\mathbf{P}}_{a_k}$$

pelo que a ordem das medições é relevante. Em tais casos, as observáveis em questão dizem-se incompatíveis.

- Observáveis incompatíveis não são passíveis de serem medidas em simultâneo com precisão arbitrariamente elevada.
- O ato de medir é a forma de preparar um sistema quântico num estado bem definido.