+ Há soluções tipo: polimórmios Hermite, funções de Hermite-Gaussianna (soluções da equação de schrödinger para o oscilador harmómico). Solução de ordem no tem m teros. dos de laquere causs La comsidera-se o x e o y; simetria cilimárica. hodos de laguerre causs 6. Lasers Pulsados de acordo em Fase -> Virmos mo capítulo 5 que um laser com um meio homos géneo alargado tende a oscilar num único modo longitu dimol caso o efeito de to spatial hole é comsiderado pe + No emtorato, mo geral, a oscilação acomtra em muitos modos langitudimais, no alargamento mão homogéneo. It compli · No Laser continuo: · No laser pulsado: o impulso sai a coda 10ms o que mós mão comsiguimos vel → Num alargamento mão homogineo, considerando um sistema de 4 mileis vários modos podem oscilar simultaneamente. Inpart Ha partida, ests morbs note precisam de ter uma relação de fase ums com os outros. + Se tivermos um laser a oscilar em vários mados congitudinais, se a fose enter os modos for aleatúria havera inter ferência enter · Uma rez que o processo de amplificação do campo (mo esta do es ciomório) é limear e coerente eo padrão ma cavidade ficará

mais ou menos estável, embora: poderá haver uma pequena varia

ção (contribuição da emissão espontâmea ao lango do eixo da cavidade num modo com uma pase alectória. ! Nos mão varmos tes em conta esta contribuição! Cornsidere o compo elétrico do feixe laser, E(t), que sui avrante uma volta ma cavidade T= 2 - A frequencia base da sinusoidal, uz, pode ser diferente das frequincias dos modos longitudinais wy. Se os simais contém Pluturios rápidos ma escala temporal T, quer ma amplitude quer ma fuse, o espectro do pulso será largo relativamente à separação des frequências: Sway = wan -wa - Dipois de a voltes ma cavidade: No covidade Transformada de $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}(t) + \mathcal{E}(t-T)$ Atrasomo tempo é uma mudança de fuse em Favier .

Fentão o espectrodesimal tido depois de 2 voltes é: E(w) $\bar{\mathcal{E}}(\omega) = \frac{1}{2} \left(1 + e^{i\omega t} \right) \bar{\mathcal{E}}(\omega)$ = $e^{i\omega T/2} \cos(\omega T) \tilde{\epsilon}(\omega)$ Começa a haver uma modulação do espectro ws (wT) com picos mas frequências dos modos longitudinais. DASSim a potencia espectral é: $I(\omega) \sim |\mathcal{E}^{2}(\omega)|^{2} = \cos^{2}(\omega T/2) I(\omega)$ + Após 3 voltas, os picos ficam cada vez mais fimos e melhor definidos.

+ Depois de N voltas tem-se: $\varepsilon = \varepsilon^{(N)}(\pm) = \overline{Z} = \varepsilon^{(N)} = \varepsilon^{(N)}(\pm -m\tau) = \varepsilon^{($ - eiwT 5 = eiwt + e 2iwT + ... + eiw-1)T + eiwT Somando estas equações SN (1 - eiwT) = 1 - eiwTN 5 SN= 1 - eiwNT ξ (w) - 1 - einw = (w) -6 Po têmcia Espectral: $I^{(N)}(w) \sim I \stackrel{\sim}{E}^{(N)}(w)I^2 - 1 - \cos(NwT) + I(w) - \sin^2(NwT/2) + I(w)$ 1- cos(wT) Sim2 (wT/2) IN IEW 12 N (1-eiwT) (1-e-iwT) 1-e-iwT eiwT+1 = Dus(Nur) 2005(WT) → A lorgura do pico varia com o N, múmero de voltas: A largura a meia altura (FWHA) dum pico é entos: NW* T - N Wq T - TI e' aproxima damente In $\Delta \omega = \omega^* - \omega q = \frac{2\pi}{NT} - \frac{\Delta \omega_{COV}}{N}$ $W = \frac{m^2 \pi}{NT} = \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi} = \frac{2\pi}{N} =$ * No espaço dos frequências a descrição é em termos dos modos longitu dimais:

```
· 1 modo: E(t) = Re[Eo e iwt + & ]
   · 2 modos: E(t) = Re [ E1 @iw1 + 1 + E2 e-iw2 + 1 ]
                   I(t) = 1 & c | E(t) |2 = I1 + I2 + E0 c E1 E2 cos [(w2-w1)++
   03 modos: Re[Eo e-iwq-1t + Eo e-iwq+t + Eo e-iwq+1t]
           Lo todos com a mesma fose, 120.
N modos longitudimais
    - No caso em que as amplitudes são todas ; quais:
                     E(N) (t) = Eo Z e-i (wo+m away) t-i &m
    + Se tivermos fases aleatórias
    J(+) = Jo ( = - i (wo + mawcav) t - i &m ) ( = i (wo + mawcav) t + i &m ) meo
         = Io II + Io Z e i(m-m) & way & - i (&m - &m)
   (J(t)) = NI,
   * Se tivermos um awrob de fox:
  \mathcal{E}^{(N)}(t) = \mathcal{E}_0 \quad \overline{Z} \quad e^{-i(\omega_0 + m_0 \omega_0)t} = \mathcal{E}_0 \quad e^{-i\omega_0 t} \quad 1 - e^{-i\Delta\omega_0 t}
  J(+) = Jo 1-cos(NAWCONT) = Jo Sim2 (NSWCONT/2)
               1-ws (swayt) sin2 (sway t/2)
    · Depois um tempo st = = T/N à volta de cada pico os fosores
são distribuídos uniformemente, ou seja, a largura dos picos é
 JN FWHA
                                                       The TIN
 Resumo: Acordo de Fase
                                     Ipico = N2 Io
I = Io sim2 (N sway +12)
      sim2 (Away t/2)
                                       St pico = 211 = 1 dolte.

NAWay NAYay N C
trep = 21 = dvolta = tvolta
                                                                         37
```

- Camo provocar o acordo de flise?

to modulação ativa: inserir algo ma covidade que provoca uma modulação mos permos (modulador acústico-ótico)

- e Cada modo é acoplado às bandas laterais provocadas pela modulação
- e têm/estato em acordo de fase.
- La Madulação passiva: imserir algo ma cavidade que flavora intensidades allas (Absorção sorturado)
- o Os picos fortes crescem à custa dos picos mais fracos. No fimal o pico mais forte gamba

nodelador acústico ótico (ativo)

La Este método baseia-se ma difração da luz através de omdas sonoras.

→ Uma ornda somora é basicamente uma ornda de ornde a demsidade varia, e como consequência, o india de refração varia.

Assim, uma ornda somora pode atuar como um "meio" de difração.

→ uma ornda sonora com comprimento de ornda às difrata
luz de à com um ângulo de difração θ:

sim 0 = 1 - poque voi se defeatado (luz)

estiver dentro da covidade, as perdos por difeação vão oscilar ente com frequência sus. Se 1-2005 = IIC, for asperdas da covidade são moduladas mos modo de separação de frequência, como queríamos com o mode locking.

- l'amo as omdes audiveis têm frequêncies do tipo 20 Hz
até 2×10 Hz, e es separações dos modos num laser são
muito maiores, é visivel que é necessário ultrasomic acoustic
modulation, para mode locking.

risto é feito ao passar um blus de distal com um coistal piezo elétrico.

- Para induzir o acordo de fase, hoi um ajuste de wm= 2TI c/2L. Cado modo compete com os modo vizimbos.


 $e^{-i\omega_0 t} \cos(\omega_m t) = \frac{1}{2} \left[e^{-i(\omega_0 - \omega_m)t} + e^{-i(\omega_0 + \omega_m)t} \right]$

Absorção Saturada (Passiva)

assuminable awardo com a equação a baixo:

→ Isto resulta em perdas ma ravidade moduladas mos modos de separação de frequência, e assim o absorsor age como um mode locking.

* A absorção satura durante a passagem (pode saturar)
do pulso. A parte inicial do pulso sofre maiores perdos, só
a parte central e que " vê" gambo líquido.



Kerr Lems node Locking (KLM)

* Esta técmica baseia-se momefeito da ótica mão linear, também conhecido por Efeito de Kerr, que causa a alteração mo indice de refração do material em resposta à intensidade do campo elétrico.

w= wo + ws I

- Duma lemte de Kerr é imserial demtro da cavidade e é proditional para modular a internsidade do laser. Ao se ajustor a internsidade do feixe e as propriedades da lemte, é possivel gerar pulsos de luz muito pequemos, ma ordem dos mamoou femto-segurados.

- A abertura da lemte é muito pequema, a velocidade é baixa e assim mão causa perdas.

