



Reflexão Interna total e as ondas evanescentes












As equações de Fresnel



Luz com polarização "s"

$$r_{\perp} = \frac{n_i \cos(\theta_i) - n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i) + n_t \cos(\theta_t)}$$

$$t_{\perp} = \frac{2n_i \cos(\theta_i)}{n_i \cos(\theta_i) + n_t \cos(\theta_t)}$$


Luz com polarização "p"

$$r_{\parallel} = \frac{n_i \cos(\theta_t) - n_t \cos(\theta_i)}{n_i \cos(\theta_t) + n_t \cos(\theta_i)}$$

$$t_{\parallel} = \frac{2n_i \cos(\theta_i)}{n_i \cos(\theta_t) + n_t \cos(\theta_i)}$$

E a lei de Snell-Descarte é valida com ambas as polarizações $n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t$

Mudança de fase em reflexão



Na incidência normal $\theta_i = 0$


$$r_{\perp} = r_{\parallel} = \frac{n_i - n_t}{n_i + n_{tt}} = -0.2 \text{ se } \begin{cases} n_i = 1\\ n_t = 1.5 \end{cases}$$

Quando $n_i < n_t$ (ar \rightarrow vidro)

Haverá interferência destrutiva entre o feixe incidente e o feixe refletida na zona onde sobrepõem próximo da interface.

Se
$$n_i > n_t$$
 (vidro \rightarrow ar)


Haverá interferência construtiva




Nota: Para polarização p e ângulos maior do que o ângulo de Brewster r_{\parallel} é positivo

Efeito da fase

Aumentar gradualmente a intensidade dum feixe laser, onde se verificar os primeiro danos?





A resposta obvio parece ser a primeiro superfície, mas interferência construtiva acontece na segunda superfície. O efeito é significativo:

Na 1^a superfície


$$(1-0.2)^2 = 0.64$$


Na
$$2^a$$
 superfície $(1+0.2)^2 = 1.44$

$$\left(n_{vidro} = 1.5\right)$$

O ângulo critico

Se
$$n_i > n_t$$





Na maneira que

$$\theta_i \rightarrow \theta_c$$

- O raio refratado enfraquece
- · O raio refletido fortalece

Lei de Snell

$$n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t$$

Valor máximo do sin é 1 Existe um ângulo critico para qual

$$\theta_{t} \rightarrow \pi/2$$

O feixe se propaga ao longo da interface

$$n_i \sin \theta_c = n_t \sin (\pi/2) = n_t$$

$$\theta_c = \sin^{-1} \left(\frac{n_t}{n_i} \right)$$

$$n_{H_2O} \approx \frac{4}{3}$$
 $\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \approx 48.6^{\circ}$


Transmitância e Reflectância (vidro → ar)

Polarização "s"

Perpendicular polarization


1.0 R0 R0 RIncidence angle, θ_i

Polarização "p"



A potência transmitida tende para 0 ao aproximar o ângulo critico


Fibra Óticas




1965 Charles Kao propus que fibras ótica seriam viáveis se as perdas podia ser reduzidos até cerca de 20 dB/km. Verificou que as perdas são dominados pelas impurezas no vidro sobre condições de reflexão interna completa.

1970 Corning Primeira fibra telecomunicações (17 dB/km) ~2% transmissão depois 1 km

Estado de arte hoje ~0,2 dB/km taxa de envio de dados ~40 Gb/s



~96% transmissão depois 1 kkm



Outra aplicação

Beam steerers


Prisms Light ray

Também aumento o efeito paralaxe

Beam steerers used to compress the path inside binoculars

O que acontece quando....

Nas condições de reflexão interna completa o que acontece se nos aproximamos um segundo prisma ?



Antes das superfícies se tocam, começa aparecer um feixe transmitido.

O que esta acontecer no outro lado duma reflexão interna completa?





Ondas que não se propagam em espaço

Uma onda plano a propagar ao longo do eixo dos zzs tem a forma


$$E(z,t) = E_0 \exp[i(kz - \omega t)]$$

O que acontece se o vetor de onda k passa ser um número imaginário

$$k \to i\beta \quad \beta \in \mathbb{R}$$

$$E(z,t) = E_0 \exp \left[i\left(i\beta z - \omega t\right)\right] = E_0 e^{-\beta z} e^{-i\omega t}$$

Continua oscilar no tempo mas não no espaço




Parte real:
$$E(x,t) = E_0 e^{-\beta z} \cos(\omega t)$$

È uma onda localizada no espaço, conhecida como uma onda evanescente

A onda evanescente

A onda evanescente é "transmitida" quando existe reflexão interna total.




Considere o caso de polarização "s"

$$r_{\perp} = r_{s} = \frac{n_{i} \cos \theta_{i} - n_{t} \cos \theta_{t}}{n_{i} \cos \theta_{i} + n_{t} \cos \theta_{t}}$$

Para
$$\theta_i > \theta_c = \sin^{-1}(n_t / n_i)$$

$$n_{t}\cos\left(\theta_{t}\right) = \sqrt{n_{t}^{2}\left(1-\sin^{2}\left(\theta_{t}\right)\right)} = \sqrt{n_{t}^{2}-n_{i}^{2}\sin^{2}\left(\theta_{i}\right)} = i\sqrt{n_{i}^{2}\sin^{2}\left(\theta_{i}\right)-n_{t}^{2}} \equiv i\rho \qquad \rho \in \mathbb{R}$$

$$n_i \cos \theta_i \pm n_t \cos \theta_t \rightarrow n_i \cos \theta \pm i\rho$$



$$r_{\perp} = \frac{ae^{-i\alpha}}{ae^{i\alpha}} = e^{-i2\alpha}$$
 $R_{\perp} = |r_{\perp}|^2 = 1$


Toda a potência é refletida se $\theta_i > \theta_c!$

A onda evanescente não transporta potência

Variação de fase

No caso de reflexão interna completa a fase da onda refletida varia com o ângulo da incidência


 $vidro \rightarrow ar \quad n_i > n_t$



fase = 0 radianos para $\theta_i < \theta_c$

fase = 0 radianos para $\theta_i < \theta_B$ $\text{fase} = \pi \text{ radianos para}$ $\theta_B < \theta_i < \theta_c$

O vetor da propagação



Componente do vetor da propagação perpendicular da interface

$$k_{ty} = n_t k_0 \cos \theta_t = n_t k_0 \sqrt{1 - \sin^2(\theta_t)}$$


$$= k_0 \sqrt{n_t^2 - n_i^2 \sin^2(\theta_i)} = i k_0 \sqrt{n_i^2 \sin^2(\theta_i) - n_t^2} \qquad \theta_i > \theta_C$$

$$\equiv i \beta$$


Onda que propaga ao longo da interface e decai exponencialmente na direção perpendicular

$$E_{t}(x, y, t) = E_{0} \exp \left[i\left(k_{tx}x + k_{ty}y - \omega t\right)\right] = E_{0}e^{-\beta y} \exp \left[i\left(n_{t}k_{0}\sin\theta_{t}x - \omega t\right)\right]$$

A onda evanescente




Um exemplo numérico



$$\theta_c = \sin^{-1}(1/1.5) \approx 41.8^{\circ}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda_0} \sqrt{\left(\frac{n_{vidro}}{n_{ar}}\right)^2 \sin^2(\theta_i) - 1}$$




Luz verde
$$\lambda_0 = 532 \, nm$$


$$\beta \approx 4.2 \times 10^{-3} nm^{-1}$$

$$1/\beta \approx 240nm$$

Em geral $1/\beta$ é menor mas a mesma ordem do comprimento de onda no espaço livre


Reflexão interna completa "frustrada"






Se uma superfície se aproxima à interface suficiente perto $(1/\beta)$ haverá alguma transmissão


Análogo de efeito "tunnelagem" (passagem numa barreira interdita classicamente) em mecânica quântica






Aplicação Sensor de impressões digitais

Fingerprint sensors



Os pequenas elevações no dedo frustram a reflexão interna total e deixam passa alguma luz

Microscopia




Apenas objetos dentro de cerca de 200 nm da interface são iluminados


Imagem convencional é menos nítida devida a emissão da luz fora do plano focal

> Specimen Plane

> > (b)

e 1






Sensores Fibra ótica


Especialidade dum grupo da investigação na Universidade do Porto





rays propagating in a large-core fiber

menos provável.



O valor do ângulo critico varia como índice de refração do meio envolvente.

Quando n_t aumenta reflexão interna total é

Este efeito pode ser usado para detetar pequenas variações no índice de refração do meio envolvente.