Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3 Вариант №8012

> Выполнил: Решетников Сергей Евгеньевич Группа Р3108 Проверил: Вербовой Александр Александрович

Оглавление

1. Задание	:
2. Текст программы	
3. Что делает программа	
4. ОП и ОД3	
4.1 ΟΠ	
4.2 ОДЗ	
5. Трассировка программы	
6. Вывол	

1. Задание

Лабораторная работа №3

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

Введите номер варианта 8012

3A41 03B5 | 3B2; 83A6
3A5: 0200 | 3B3; СЕГА
3A6: E000 | 3B4; 0100
3A8: + 0200 | 3B6: 0000
3A8: + 0200 | 3B6: 0000
3A8: + 0200 | 3B6: 0000
3A8: EFF | 3B7; 0000
3AB: EEF | 3B7; 0000

2. Текст программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
3A4	03B5	arr_start_ptr	Адрес начала массива
3A5	0200	elem_ptr	Адрес текущего элемента
3A6	E000	arr_lenght	Число элементов в массиве
3A7	E000	sum	Результат суммированиея
3A8	0200	CLA	Очистка аккумулятора
3A9	EEFD	ST (IP-3)	Прямое относительное сохранение 0 -> [3A7]
3AA	AF04	LD #04	Прямая загрузка 0004 -> AC 0004 -> AC
3AB	EEFA	ST (IP-6)	Прямое относительное сохранение AC -> [3A5]
3AC	AEF7	LD (IP-9)	Прямая относительная загрузка [3A4] -> AC
3AD	EEF7	ST (IP-9)	Прямое относительное сохранение [3A5] -> AC
3AE	AAF6	LD M(IP-10) +	Косвенная автоинкрементная загрузка М(3A5) → AC
3AF	F002	BMI (IP+2)	Переход если отрицательное IF M<0: IP+1+2 -> IP
3B0	4EF6	ADD (IP-10)	Прямое относительное сложение [3A7] + AC -> AC
3B1	EEF5	ST (IP-11)	Прямое относительное сохранение AC -> [3A7]
3B2	83A6	LOOP [3A6]	Цикл (если M > 1) [3A6]-1 -> [3A6] IF [3A6] <= 0: IP + 1 -> IP
3B3	CEFA	JUMP (IP-6)	Прямой относительный безусловный переход IP - 6 + 1 -> IP
3B4	0100	HLT	Конец исполнения программы
3B5	0000	-	
3B6	0000	-	
3B7	0000	-	
3B8	1300	_	

3. Что делает программа

Считает сумму всех положительных элементов массива

4. ОП и ОДЗ

4.1 ΟΠ

arr_start_ptr, elem_ptr - 11-ти разрядные беззнаковые числа (адреса) arr_lenght - 7-ми разрядное беззнаковое число

4.2 ОДЗ

```
0 \le arr_start_ptr \le 2^11

arr_start_ptr \le elem_ptr \le 2^11

1 \le arr_lenght \le 127

-2^15 \le elem \le [(2^15-1)/arr_lenght]
```

5. Трассировка программы

	лняемая манда	Содержимое регистров после выполнения команды									Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	дрес Код IP CR AR DR SP BR AC PS NZVC							Адре	Новый			
	Команды										С	код
3A8	0200	3A8	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100		
3A8	0200	3A9	0200	3A8	0200	000	03A8	0000	004	0100		
3A9	EEFD	3AA	EEFD	3A7	0000	000	FFFD	0000	004	0100	3A7	0000
3AA	AF04	3AB	AF04	3AA	0004	000	0004	0004	000	0000		
3AB	EEFA	3AC	EEFA	3A6	0004	000	FFFA	0004	000	0000	3A6	0004
3AC	AEF7	3AD	AEF7	3A4	03B5	000	FFF7	03B5	000	0000		
3AD	EEF7	3AE	EEF7	3A5	03B5	000	FFF7	03B5	000	0000	3A5	03B5
3AE	AAF6	3AF	AAF6	3B5	EFFF	000	FFF6	EFFF	800	1000	3A5	03B6
3AF	F002	3B0	F002	3AF	F002	000	03AF	EFFF	800	1000		
3B0	4EF6	3B1	4EF6	3A7	0000	000	FFF6	EFFF	800	1000		
3B1	EEF5	3B2	EEF5	3A7	EFFF	000	FFF5	EFFF	800	1000	3A7	EFFF
3B2	83A6	3B3	83A6	3A6	0003	000	0002	EFFF	800	1000	3A6	0003
3B3	CEFA	3AE	CEFA	3B3	03AE	000	FFFA	EFFF	800	1000		
3AE	AAF6	3AF	AAF6	3B6	EFFF	000	FFF6	EFFF	800	1000	3A5	03B7
3AF	F002	3B0	F002	3AF	F002	000	03AF	EFFF	800	1000		
3B0	4EF6	3B1	4EF6	3A7	EFFF	000	FFF6	DFFE	009	1001		
3B1	EEF5	3B2	EEF5	3A7	DFFE	000	FFF5	DFFE	009	1001	3A7	DFFE
3B2	83A6	3B3	83A6	3A6	0002	000	0001	DFFE	009	1001	3A6	0002
3B3	CEFA	3AE	CEFA	3B3	03AE	000	FFFA	DFFE	009	1001		
3AE	AAF6	3AF	AAF6	3B7	1001	000	FFF6	1001	001	0001	3A5	03B8
3AF	F002	3B0	F002	3AF	F002	000	03AF	1001	001	0001		
3B0	4EF6	3B1	4EF6	3A7	DFFE	000	FFF6	EFFF	800	1000		
3B1	EEF5	3B2	EEF5	3A7	EFFF	000	FFF5	EFFF	800	1000	3A7	EFFF

3B2	83A6	3B3	83A6	3A6	0001	000	0000	EFFF	800	1000	3A6	0001
3B3	CEFA	3AE	CEFA	3B3	03AE	000	FFFA	EFFF	800	1000		
3AE	AAF6	3AF	AAF6	3B8	0139	000	FFF6	0139	000	0000	3A5	03B9
3AF	F002	3B0	F002	3AF	F002	000	03AF	0139	000	0000		
3B0	4EF6	3B1	4EF6	3A7	EFFF	000	FFF6	F138	800	1000		
3B1	EEF5	3B2	EEF5	3A7	F138	000	FFF5	F138	800	1000	3A7	F138
3B2	83A6	3B4	83A6	3A6	0000	000	FFFF	F138	800	1000	3A6	0000
3B4	0100	3B5	0100	3B4	0100	000	03B4	F138	800	1000		

6. Вывод