Appunti Fisica

Nicola Ferru

Indice

	0.1	Premesse	9
	0.2	Simboli	9
Ι	fis	ica 1	11
1	Gra	andezze fisiche e unità di misura	13
	1.1	Sistema internazionale delle unità di misura	13
2	L'E	Energia	15
	2.1	Lavoro	15
		2.1.1 Lavoro di più forza costanti sullo stesso corpo	15
		2.1.2 Lavoro di una forza variabile unidimensionale	16
		2.1.3 Teorema dell'Energia Cinetica (caso unidimensionale forza costante)	18
		2.1.4 Lavoro di una forza variabile in 3 dimensioni	18
	2.2	Teorema dell'energia cinetica	19
3	Mo	odelli atomici	21
	3.1	Modello atomico di Bohr-Sommerfeld	21
II	F	lisica 2	2 3
4	pro	ogramma	2 5
	4.1	Base	25
	4.2	Argomenti aggiuntivi	25
5	La	legge di Couloumb	27
	5.1	Introduzione	27
		5.1.1 La carica elettrica	27
		5.1.2 Carica indotta	28
	5.2	Legge di Coulomb	28
		5.2.1 Unità do misura	29
		5.2.2 La costante dielettrica del vuoto	29
		5.2.3 Forze multiple	29
	5.3	Teorema del guscio	29

4 INDICE

	5.4	La quantizzazione della carica	29
	5.5	La conservazione della carica	30
	5.6	Verifica	30
6	Can	npi elettrici	31
	6.1	L'aspetto fisico	31
	6.2	Il campo elettrico	31
	6.3	Linee di campo elettrico	31
	6.4	Altro esempio delle linee di campo	32
	6.5	Campo \vec{E} di una carica puntiforme	32
	6.6	Il principio di sovrapposizione	32
	6.7	Verifica	33
		6.7.1 Soluzione	33
	6.8	Campo \vec{E} di un dipolo elettrico	33
	6.9	Misura della carica elementare	34
		6.9.1 Millikan 1910	34
	6.10	Prodotto scalare	34
	6.11	Prodotto vettoriale	35
	6.12	Dipolo in un campo elettrico	35
	6.13	Energia potenziale di un dipolo elettrico	36
	6.14	Problema	36
7	La l	egge di Gauss	37
•	7.1	L'aspetto fisico	37
	7.2	La superficie Gaussiana	37
	7.4	Cilindro in campo uniforme	38
	7.5	La legge di Gauss	38
	7.6	La legge di Gauss e di Coulomb	39
	1.0	7.6.1 Problema svolto	39
	7.7	Un conduttore carico isolato	39
	1.1	7.7.1 Problema svolto	40
	7.8	Gauss per simmetria cilidrica	40
	7.9	Gauss per simmetria piana	40
		Gauss per simmetria sferica	40
	1.10	Gauss per simmetria sierica	40
8	Pote	enziale elettrico	43
	8.1	L'aspetto fisico	43
	8.2	Il potenziale elettrico	43
		TT (IS 1)	43
	8.3	Unità di misura	45
	8.3 8.4	Il potenziale elettrico	43

INDICE	E Company
INDICE	•

8.6	Calcolo del potenziale, dato \vec{E}	44
8.7	Potenziale di una carica puntiforma	44
8.8	Insieme di cariche puntiformi	44
	8.8.1 problema	45
8.9	Potenziale di un dipolo elettrico	45
8.10	Potenziale di una distribuzione contitua	45

6 INDICE

Elenco delle tabelle

1.1	Unità fondamentali del sistema internazionale	13
1.2	Prefissi per le unità SI^a	13

Elenco delle figure

2.1	Forze costanti e elastiche	17
2.2	Forza elastica	17
2.3	Forza costante	18
2.4	Forza vettoriale in 3 dimensioni	18
7.1	Due cariche di intensità uguale, ma di segno opposto	38

0.1 Premesse...

In questo repository sono disponibili pure le dimostrazioni grafiche realizzate con Geogebra consiglio a tutti di dargli un occhiata e di stare attenti perché possono essere presenti delle modifiche per migliorare il contenuto degli stessi appunti, comunque solitamente vengono fatte revisioni tre/quattro volte alla settimana perché sono in piena fase di sviluppo. Ricordo a tutti che questo è un progetto volontario e che per questo motivo ci potrebbero essere dei rallentamenti per cause di ordine superiore e quindi potrebbero esserci meno modifiche del solito oppure potrebbero esserci degli errori, chiedo la cortesia a voi lettori di contattarmi per apportare una modifica.

Cordiali saluti

0.2 Simboli

\in Appartiene	\Rightarrow Implica	β beta
\notin Non appartiene	\iff Se e solo se	γ gamma
\exists Esiste	\neq Diverso	Γ Gamma
∃! Esiste unico	\forall Per ogni	δ,Δ delta
\subset Contenuto strettamente	∋: Tale che	ϵ epsilon
\subseteq Contenuto	\leq Minore o uguale	σ, Σ sigma
\supset Contenuto strettamente	\geq Maggiore o uguale	ρ rho
\supseteq Contiene	α alfa	

Parte I

fisica 1

Grandezze fisiche e unità di misura

In fisica, una grandezza è la proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza, che può essere espressa quantitativamente mediante un numero e un riferimento (ovvero che può essere misurata quantitativamente). by Wikipedia

Grandezza	Nome	Simbolo
Tempo	secondo	Simbolo
Lunghezza	metro	\mathbf{m}
Quantità di materiale	mole	mol
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Corrente elettrica	ampere	A
Intensità luminosa	candela	cd

Tabella 1.1: Unità fondamentali del sistema internazionale

Per una questione di comodità di lettura esistono i multipli delle unità di misura e vengono indicati con dei prefissi che consente di risurre il numero di cifre, rendere più veloce la lettura e la scrittura.

Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{18}	exa-	E	10^{-1}	deci-	d
10^{15}	peta-	P	10^{-2}	centi-	\mathbf{c}
10^{12}	tera-	${ m T}$	10^{-3}	milli-	m
10^{9}	giga-	G	10^{-6}	micro-	μ
10^{6}	mega-	\mathbf{M}	10^{-9}	nano-	n
10^{3}	kilo-	k	10^{-12}	pico-	p
10^{2}	etto-	h	10^{-15}	femto-	f
10^{1}	deca-	da	10^{-18}	atto-	a

Tabella 1.2: Prefissi per le unità SI^a

1.1 Sistema internazionale delle unità di misura

l sistema internazionale di unità di misura (in francese: Système international d'unités), abbreviato in S.I. (pronunciato esse-i), è il più diffuso sistema di unità di misura. Nei paesi anglosassoni sono ancora impiegate delle unità consuetudinarie, un esempio sono quelle statunitensi. La difficoltà culturale nel passaggio della popolazione da un sistema all'altro è essenzialmente legato a radici storiche. Il sistema internazionale impiega per la maggior parte unità del sistema metrico decimale nate nel contesto della

rivoluzione francese: le unità S.I. hanno gli stessi nomi e praticamente la stessa grandezza pratica delle unità metriche. Il sistema è un sistema tempo-lunghezza massa che è stato inizialmente chiamato Sistema MKS, per distinguerlo dal similare Sistema CGS. Le sue unità di misura erano infatti metro, chilogrammo e secondo invece che centimetro, grammo, secondo. By Wikipedia

L'Energia

2.1 Lavoro

Definizione 1. Il lavoro è definito come il prodotto della forza per lo spostamento del suo punto di applicazione. Esso è quindi uno scalare

$$L = \vec{F} * \vec{s} = Fs \cos \theta \tag{2.1}$$

In cui θ è l'angolo più piccolo formato tra la forza e lo spostamento

Dimensioni:
$$[L] = [F][L] = [MLT^{-2}][l] = [ML^2T^{-2}]$$

Unita in misura: $Kqm^2s^{-2} = Joule \ simbolo \ (J)$

$$L = \vec{F} * \vec{s} = Fs \cos \theta$$

$$\begin{array}{ll} L>0 & \Rightarrow \cos\theta>0 & \Rightarrow \theta<\frac{\pi}{2}=90^o \\ L=0 & \Rightarrow \cos\theta=0 & \Rightarrow \theta=\frac{\pi}{2} \\ L<0 & \Rightarrow \cos\theta<0 & \Rightarrow \theta>\frac{\pi}{2} \end{array}$$

2.1.1 Lavoro di più forza costanti sullo stesso corpo

Il lavoro totale è la somma di tutti i lavori fatti dalle forza (costanti) che agiscono sul sistema considerato.

$$L_T = \vec{F}_1 + \vec{s} + \dots + \vec{F}_n * \vec{s} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i * \vec{s} = \left(\sum_{i=1}^n \vec{F}_i\right) * \vec{R} * \vec{s} \quad \vec{R} = \left(\sum_{i=1}^n\right) \vec{F}_i$$

 $\vec{R}=$ Risultante delle Forze

Esempio 1. Calcolare il lavoro fatto dalla forza agenti su una cassa di massa m=50.0Kg trascinata, per una distanza di 6,00 metri su un piano liscio, mediamente una corda con tensione T pari a 200N che forma un angolo di 35,0° con l'asse delle x.

$$L_T = L_{\vec{N}} + L_{\vec{T}_u} + L_{\vec{T}_x} L_{\vec{p}}$$

$$\begin{cases} \vec{N} \\ \vec{T_y} & sono \ tutte \ perpendicolare \ allo \ spostamento \ \vec{s} \Rightarrow L_N + L_{\vec{T_y}} + L_{\vec{p}} = 0 \\ \vec{P} & \end{cases}$$

$$L_T = L_{\vec{T}_x} = \vec{T}_x * \vec{s} = Ts\cos\theta = 200N * 6m * 0,82 \cong \boxed{983joule}$$

Esempio 2. Calcolare il lavoro fatto dalle forze agenti su una cassa massa m = 50Kg trascinata, per una distanza di 6 metri su un piano scabro (attrito $\mu = 0, 15$), mediante una corda con tensione T pari a 200N che forma un angolo di 35° con l'asse delle x.

Forza d'attrito
$$f_d = \mu_d N' = \mu_d (mg - T_y) \Rightarrow f_d = \mu_d [mg - T \sin 35^o] = 56,4 Newton$$

Lavoro Totale

$$L_T = L_{\vec{N}} + L_{\vec{T_y}} + L_{\vec{T_x}} + L_{\vec{p}} + L_{\vec{f_d}}$$

$$\begin{cases} \vec{N} \\ \vec{T}_y & sono \ tutte \ perpendicolare \ allo \ spostamento \ \vec{s} \Rightarrow L_N + L_{\vec{T}_y} + L_{\vec{p}} = 0 \\ \vec{P} \end{cases}$$

$$L_T = L_{\vec{T}_x} + L_{\vec{f}_d} = \vec{T}_x * \vec{s} + \vec{f}_d * \vec{s} = [T \cos \theta s \cos 0^o + f_d s \cos \pi]$$
$$L_T = \{(200 * 0, 82 * 6 * 1) + [56, 4 * 6 * (-1)]\} Joule \cong \boxed{646J}$$

2.1.2 Lavoro di una forza variabile unidimensionale

Definizione 2. La forza varia della posizione¹. Ogni volta che pasiamo da una posizione x_i a quella x_j la forza varia e compie il lavoro. Se x_i è molto prossimo a x_j la forza varierà poco e quindi possiamo definire il lavoro elementare come:

$$dL = \vec{F} * \Delta \vec{x} = F \Delta x \ La \ forza \ e \ compresa \ tra \ i \ valori \ che \ essa \ assume \ in \ x_i \ e \ x_j.$$

Il lavoro si ottiene sommando i lavori infinitesimi fatti dalla forza durante lo spostamento del suo punto di applicazione x_1 e x_2 e quindi coincide con l'area L.

$$L_T = \sum_{i=1}^N dL = F_i dx \; Se \; \Delta x \rightarrow 0, \; invece \; L_T = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

Il lavoro di una forza rappresenta quindi l'area² della regione al disotto della curva che pappresenta la variazione della forza in funzione dello spostamento, regione celeste nella figura sotto.

¹Come ad esempio in una molla stirata in una direzione

²attenzione L ha le dimensioni di una forza per una lunghezza

2.1. LAVORO 17




Figura 2.1: Forze costanti e elastiche

Nota 1. Nel caso della figura a sinistra si tratta di una forza costante, mentre, quella di destra è una forza elastica, come si vede nel caso della prima si presenta come un rettangolo che per l'appunto mantiene un intensità costante, mentre nel caso del secondo, ha un andamento che segue la funzione F = -kx

Lavoro della forza variabile prodotta dalle molle (Forza elastica)




Figura 2.2: Forza elastica

$$L_T = \int_0^x \vec{F}_x * d\vec{x} = \int_0^x (-kx)dx = -1/2kx^2$$
 (2.2)

Esempio 3. Calcolare il lavoro fatto dalla forza elastica di una molla avente $k=450\frac{N}{m}$ quando essa è stirata di 15 cm rispetto alla sua posizione di riposo.

$$L_{F_e} = -1/2kx^2 = -0.5 * 450 \frac{N}{m} * (0.15m)^2 = -5.06Nm = -5.06J$$
 (2.3)

2.1.3 Teorema dell'Energia Cinetica (caso unidimensionale forza costante)

Consideriamo una forza \vec{F} costante che agisce un corpo di massa m
 che sposta il suo punto di applicazione di una quantità \vec{s}




Figura 2.3: Forza costante

$$F=ma$$
 $a=\frac{F}{m}=costante \Rightarrow \text{ Moto natural mente accelerato}$ (2.4)

Abbiamo quindi che $v_2^2 + 2a(x_2 - x_1)^3$

$$L = \vec{F} * Fs \cos 0 = ma(x_2 - x_1) = m \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)} (x_2 - x_1)$$
 (2.5)

Teorema 1. In fisica, il teorema dell'energia cinetica (o teorema lavoro-energia, o teorema delle forze vive) afferma che se un corpo possiede un'energia cinetica iniziale e una forza agisce su di esso effettuando un lavoro, l'energia cinetica finale del corpo è uguale alla somma dell'energia cinetica iniziale e del lavoro compiuto dalla forza lungo la traiettoria del moto.

$$L = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = K_2 - K_1 = K_f - K_i = \Delta K$$
(2.6)

2.1.4 Lavoro di una forza variabile in 3 dimensioni




Figura 2.4: Forza vettoriale in 3 dimensioni

³Dove $(x_2 - x_1)$ è il modulo dello spostamento

$$\vec{S} = \sum_{i=1}^{N} \vec{S}_{i} \quad \text{come limite della spezzata per}$$

$$N \to \infty$$

$$\vec{F} = F_{x}\vec{i} + \vec{F}_{y}\vec{j} + \vec{F}_{z}\vec{k}$$

$$d\vec{s} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

Quindi si può dire che
$$L_T = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i * \vec{s}_i \to L_T = \int_A^B \vec{F} * d\vec{S}$$
, se e solo se $|\vec{s}_i| \to 0$

Teorema dell'energia cinematica tridimensionali

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + \vec{F}_u \vec{j} + \vec{F}_z \vec{k}$$
 $d\vec{s} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$

$$\begin{split} L &= \int \vec{F} * d\vec{s} = \int \left(F_x d_x + F_y d_y + F_z dz \right) = \int_{x_1}^{x_2} m a_x dx + \int_{y_1}^{y_2} m a_y dy + \int_{x_1}^{z_2} m a_z dz \\ &= \int_{x_1}^{x_2} m \frac{dv_x}{dt} dx + \int_{y_1}^{y_2} m \frac{dv_y}{dt} dy + \int_{z_1}^{z_2} m \frac{dy_z}{dt} dz = \int_{v_{x_1}}^{v_{x_2}} m v_x dv_x + \int_{v_{y_1}}^{v_{y_2}} m v_y dv_y + \int_{v_{x_1}}^{v_{z_2}} m v_z dv_z \\ &= \frac{1}{2} m \left[v_x^2 \right]_{v_{x_1}}^{v_{x_2}} + \frac{1}{2} m \left[v_y^2 \right]_{v_{y_1}}^{v_{y_2}} + \frac{1}{2} m \left[v_z^2 \right]_{v_{z_1}}^{v_{z_2}} = \frac{1}{2} m \left[v_{x_2}^2 - v_{x_1}^2 \right] + \frac{1}{2} m \left[v_{y_2}^2 - v_{y_1}^2 \right] + \frac{1}{2} m \left[v_{z_2}^2 - v_{z_1}^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} m \left[v_{x_2}^2 + v_{y_2}^2 + v_{z_2}^2 \right] - \frac{1}{2} m \left[v_{x_1}^2 + v_{y_1}^2 + v_{z_1}^2 \right] = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \end{split}$$

Quindi alla fine il risultato è

$$L = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Il lavoro fatto dalla forza (*risultante*) applicata al sistema è quindi legato alla variazione della velocità del sistema durante l'applicazione della forza stessa.

2.2 Teorema dell'energia cinetica

Definizione 3. L'energia cinetica è l'energia che possiede un corpo per il movimento che ha o che acquista: equivale al lavoro necessario per portare un corpo da una velocità nulla a una velocità nota. Quando un corpo di massa m varia la sua velocità, con questa varia anche la sua energia cinetica. Il lavoro equivale a questa variazione di energia cinetica. L'energia cinetica quindi è associata alla massa e alla velocità di un corpo in movimento. L'energia cinetica che possiede un corpo di massa m nel suo moto di caduta è uguale al lavoro compiuto per fermarsi.

Matematicamente, l'energia cinetica è $K = \frac{1}{2}mv^2$ – Il lavoro totale fatto dalle forza che agiscono sul sistema considerato, è uguale alla variazione della sua energia cinematica:

$$L_T = L = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = K_2 - K_1 = K_f - K_i = \Delta K$$

L'energia cinetica è uno scalare che ha le stesse dimensioni del Lavoro. Si misura quindi in Joule (\mathtt{J})

$$[K] = [ML^2T^{-2}]$$
 Unità di misura: Joule (J)

Lavoro ed Energia cinetica

$$L_T > 0 \Rightarrow \Delta K > 0 \quad v_f > v_i \quad \text{Il sistema accelera}$$

$$L_T=0 \Rightarrow \Delta K=0 \quad v_f=v_i \quad {\rm La}$$
 velocità del sistema rimane invariata

$$L_T < 0 \Rightarrow \Delta K < 0 \quad v_f < v_i \quad \text{Il sistema decelera}$$

Modelli atomici

3.1 Modello atomico di Bohr-Sommerfeld

Il modello atomico proposto da Niels Bohr nel 1913, successivamente ampliato da Arnold Sommerfeld nel 1916, è la più famosa applicazione della quantizzazione dell'energia che, insieme alle spiegazioni teoriche sulla radiazione del corpo nero, sull'effetto fotoelettrico e sullo scattering Compton, e all'equazione di Schrödinger, costituiscono la base della meccanica quantistica.

Il modello, proposto inizialmente per l'atomo di idrogeno, riusciva anche a spiegare, entro il margine di errore statistico, l'esistenza dello spettro sperimentale. Bohr presenta così un modello dell'atomo, facendo intuire che gli elettroni si muovono su degli orbitali. Questo modello viene ancora utilizzato nello studio dei Semiconduttori.

By Wikipedia

Parte II

Fisica 2

programma

4.1 Base

- Elettrostatica nel vuoto carica elettrica, legge di Coulomb, campo elettrico, teorema di Gauss e 1^a equazione di Maxwell, potenziale elettrico, dipolo elettrico, conduttori, capacità elettrica, sistemi di condensatori, collegamento in serie e in parallelo, energia del campo elettrostatico.
- Corrente elettrica stazionaria resistenza elettrica e legge di Ohm, effetto Joule, forza elettromotrice e generatori elettrici, circuiti in corrente continua.
- Magnetismo nel vuoto forza di Lorentz, vettore induzione magnetica, forze magnetica su una
 corrente, momento magnetico della spira percorsa da corrente, relazione tra momento meccanico e
 momento magnetico, campi generati da correnti stazionarie, legge di Biot e Savart (campo del filo
 indefinito, della spira circolare e del solenoide), 2a equazione di Maxwell, teorema di Ampère.
- Campi magnetici variabili nel tempo induzione elettromagnetica, legge di Faraday-Newmann, 3^a
 e 4^a equazione di Maxwell, autoinduzione, circuito RL, energia magnetica.
- Onde equazione d'onda, tipi di onde, velocità di fase, equazioni delle onde elettromagnetiche e loro
 proprietà, onda piana e onde sferiche, energia di un'onda elettromagnetica e vettore di Poynting,
 spettro della radiazione elettromagnetica.

4.2 Argomenti aggiuntivi

- Elettrostatica nella materia la costante dielettrica, interpretazione microscopica, suscettibilità elettrica.
- Magnetismo nella materia vettori B, H e M, materiali paramagnetici, ferromagnetici, diamagnetici, legge di Curie, ciclo di isteresi.

La legge di Couloumb

5.1 Introduzione

L'elettromagnetismo costituisce il fondamento su cui sono costruiti i computer, le radio e televisori, le telecomunicazioni, illuminazioni ecc. L'elettromagnetismo spiega come gli atomi siano tenuti insieme, come avvengono i fulmini, le aurore e gli arcobaleni. Gli antichi filosofi greci scoprirono che l'ambra strofinata attrae pagliuzze sottili e che pietre magnetiche naturali attraggono pezzetti di ferro. Tra i tanti scienziati che svilupparono l'elettromagnetismo moderno, notiamo il fisico sperimentale Michael Faraday ed il teorico James Clerk Maxwell.

5.1.1 La carica elettrica

Una bacchetta di vetro strofinata con seta si allontana da un'altra bacchetta di vetro strofinata con della seta.

- 1. Forza repulsiva Una bacchetta di vetro strofinata con della seta si avvicina ad una bacchetta di plastica strofinata con la pelle di camoscio.
- 2. Forza attrattiva Le forze sono dovute alla carica elettrica.

Esistono due tipi di carica:

- 1. Carica positiva, contrassegnata con il segno +;
- 2. Carica negativa, contrassegnata con il segno -

Si definisce neutro un oggetto che ha le cariche positive e negative perfettamente bilanciate. Spostando la carica da un oggetto all'altro, si crea una carica in eccesso. L'oggetto può scaricarsi con scintille oppure con l'umidità dell'aria.

Le proprietà delle cariche

- 1. Le particelle cariche dello stesso segno si respingono;
- 2. Le particelle di carica opposta si attraggono;

- 3. Se strofiniamo il vetro con un panno di seta risulta in una carica potenziale nel vetro;
- 4. Strofinando della plastica con della pelle di camoscio si ottiene una carica negativa sulla stessa.

Conduttori e isolanti

In natura esistono le seguenti tipologie di materiali:

- a) I conduttori le cariche si muovono liberamente;
- b) Gli isolanti le cariche non si muovono, per l'appunto restano isolate;
- c) I semiconduttori le cariche si muovono, ma il materiale possiede un alta resistenza;
- d) I superconduttori le cariche si muovono senza incontrare ostacoli di sorta.

Particelle Cariche 1. La materia composte di atomi. Gli atomi hanno un nucleo con

- Protoni cariche positive;
- Elettroni carica negativa.

La carica dell'elettrone e del protone hanno la stessa intensità ma segno opposto. Gli elettroni sono attratti verso il nucleo. Nei conduttori, alcuni elettroni sono liberi di muoversi, un isolante non ha elettroni liberi.

5.1.2 Carica indotta

Una carica negativa respinge gli elettroni nel rame, risulta una carica positiva indotta vicino alla carica esterna. Risulta una forza attrattiva tra una carica negativa e un conduttore, Anche per una carica positiva ed un conduttore la forza risulta attrattiva.

5.2 Legge di Coulomb

Tra due cariche puntiformi esiste una forza elettrostatica. La forza è diretta lungo la retta congiungente le due cariche. Se le cariche sono della stessa polarità le stesse si respingono, invece, se sono di carica opposta, avviene un attrazione tra le cariche.

Riassunto sui vettori

Componenti:

$$F_x = F\cos 0; \ F_y = F\sin 0 \tag{5.1}$$

Modulo e angolo:

$$F = |\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}; \ \tan 0 = \frac{F_y}{F_x}$$
 (5.2)

Versore:

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{a}}{a} \tag{5.3}$$

Sommare:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \to F_x = F_{1x} + F_{2x}; \ F_y = F_{1y} + F_{2y}$$
 (5.4)

La forza di una carica q_1 in presenza di un'altra q_2 è:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \tag{5.5}$$

Dove $k = 8,99 * 10^9 Nm^2C^{-2}$ è la **costante di Coulomb** e \vec{r} è il vettore di lunghezza pare alla distanzia q_2 a q_1 .

- 1. Se q_1 e q_2 hanno la stessa polarità, il prodotto q_1q_2 è **positivo** e la forza è *repulsiva*.
- 2. Se q_1 e q_2 hanno la polarità **opposta**, il prodotto q_1q_2 è **negativo** e la forza è attrattiva.

La forma è una coppia di azione-reazione: $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

5.2.1 Unità do misura

L'unità di carica nel SI è il Coulomb (??). La derivata del unità fondamentale di corrente elettrica, **Ampere**. La corrente i è data dal rapporto $\frac{dq}{dt}$ con cui transita la carica q: $i = \frac{dq}{dt}$. Risulta 1C = 1As

5.2.2 La costante dielettrica del vuoto

La costante di Coulomb viene anche espressa come $k=\frac{1}{4\pi\xi_0}$ dove $\xi_0=8,85*10^{-12}C^2N^{-1}m^{-2}$ è la constante dielettrica del vuoto.

Così scriviamo $\vec{F}=\frac{q_1q_2}{4\pi\xi_0r^2}\hat{r},$ o per ottenere il modulo $F=\frac{|q_1||q_2|}{4\pi\xi_0r^2}\hat{r}$

5.2.3 Forze multiple

Le forze elettrostatiche obbediscono al **principio di sovrapposizione**. Se molte particelle sono vicine alla carica q_1 , la forza netta è $\vec{F}_{1,net} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{14} + \cdots + \vec{F}_{1n}$.

Attenzione: somma vettoriale!

5.3 Teorema del guscio

- a) Primo teorema del guscio:

 Una superficie sferica uniformemente carica attrae o respinge una carica esterna come se tutta la carico fasse concentroto nel suo centro.
- b) Secondo teorema del guscio:

Uno carico posto all'interno di uno superficie chiusa uniformemente carica non ne sente la foza.

5.4 La quantizzazione della carica

Qualunque carica q può essere scritta come q=ne in cui $n=\pm 1,\pm 2,\pm 3,\ldots$ ed è la carica elementare: $e=1,602*10^{-19}C$

- a) Il **protone** ha carica +e
- b) L'ettrone ha carica -e

Il valore di e è così piccolo che normalmente la granularità non appare nei fenomeni di larga scala. Attraverso un filo con corrente di 1A passano circa $6,2*10^{18}$ elettroni al secondo.

5.5 La conservazione della carica

La carica elettrica è conservata - Lo strofinamento del vetro con un panno di seta non crea carica positiva, ma trasferisce elettroni dal vetro alla seta. Anche nei processi nucleari la carica totale rimane invariata.

5.6 Verifica

- 1. Indicare il verso della forza che agisce sul protone centrale
- 2. Ordinare i tre casi secondo i valori decrescenti del modulo della forza netta sull'elettrone.

Soluzione primo problema

$$q_1 = +e, q_2 = +2e, R = 2cm.$$
 (5.6)

Calcolo la forza \vec{F}_{12}

$$F_{12} = k \frac{|q_1||q_2|}{R^2} = k \frac{2e^2}{R^2} = \frac{8,99 * 10^9 * 2 * (1,6 * 10^{19})}{R^2} = 1,15 * 10^{-24}N$$
 (5.7)

Quindi il valore finale è $\vec{F}_{12} = -(1, 15*10^{-24}N)\hat{x}$

$$q_1 = +e, q_2 = +2e, q_3 = -2e, R = 2cm.$$
 (5.8)

Calcolo la forza $\vec{F}_{1,net}$

$$F_{13} = k \frac{2e^2}{\left(\frac{3}{4}R\right)^2} = 2,05 * 10^{-24}N \tag{5.9}$$

Quindi il valore che otteniamo è $F_{13} = (2,05*10^{-24}N)$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{1,net} &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} = -(1, 15*10^{-24}N)\hat{x} + (2, 05*10^{-24}N)\hat{x} \\ &= (0, 90*10^{24}N)\hat{y} = -(0, 125*10^{-24}N)\hat{x} + (1, 775*10^{-24}N)\hat{y} \end{aligned} \tag{5.10}$$

Quindi il valore che otteniamo è $F_{1,net,x}=\sqrt{F_{1,net,x}^2+F_{1,net,y}^2}=1,78*10^{-24}N$

Soluzione secondo problema $q_1 = 8e, q_2 = -2e$. In che punto un protone è in equilibrio?

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0. \ x > L. \ \frac{kq_1e}{x^2} + \frac{kq_2e}{(x-L)^2} = 0$$

$$\rightarrow \left(\frac{x-L}{x}\right) = \frac{-q_2}{q_1} = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{x-L}{x} = \frac{1}{2} \rightarrow x = 2L$$
(5.11)

Campi elettrici

6.1 L'aspetto fisico

La forza elettrostatica tra 2 cariche sembra una "azione a distanza"

- Spiegazione alternativa:
 - La carica 1 crea un campo elettrico nello spazio circostante La carica 2 sente l'effetto del campo 1
- vice versa:

La carica 2 crea un campo elettrico nello spazio circostante La carica 1 sente l'effetti del campo 2

6.2 Il campo elettrico

- a) campo scalare: temperatura, pressione, densità
- b) campo vetoriale: velocità, accelerazione, forza

La forza \vec{F} su un carica esplorativa q_0 determina il campo elettrico \vec{E} :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \tag{6.1}$$

 \vec{E} è un campo vettoriale. Nel SI "Sistema Internazione", si esprime in N/C (o V/m)


6.3 Linee di campo elettrico

Per visualizzare \vec{E} , disegnamo delle linee:

- $\bullet\,$ Il vettore \vec{E} è tangente alla linea
- ullet La **densità** delle linee rappresenta $|\vec{E}|$

- Le linee escono dalle cariche positive
- $\bullet\,$ Le linee ${\bf entrano}$ nelle cariche negative

6.4 Altro esempio delle linee di campo



Due cariche positive identifiche Sempre:

- $\bullet\,$ Il vettore \vec{E} è tangente alla linea
- \bullet La densità delle linee rappresenta $|\vec{E}|$
- Le linee escono dalla cariche positive
- Le linee entrano nelle cariche negative

Il disegno stesso suggersce l'idea di una repulsione

6.5 Campo \vec{E} di una carica puntiforme

Una carica esploratrice positiva q_0 attorno ad una carica puntiforme q sente una forza $\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\xi_0 r^2}\hat{r}$. Per il campo \vec{E} troviamo:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\xi_0 r^2} \hat{r} \tag{6.2}$$

La direzione di \vec{E} è radiale

- 1. Per q > 0, il verso di \vec{E} è uscente
- 2. Per q < 0, il verso di \vec{E} è entrante

Per il **modulo:** $E = |\vec{E}| = \frac{|q|}{4\pi\xi_0 r^2}$

6.6 Il principio di sovrapposizione

In presenza di più cariche, le forze obbediscono al principio di sovrapposizione:

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_{01} + \vec{F}_{02} + \dots + \vec{F}_{0n} \tag{6.3}$$


6.7. VERIFICA 33

Il principio di sovrapposizione vale anche per \vec{E} :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} + \frac{\vec{F}_{01}}{q_0} + \frac{\vec{F}_{02}}{q_0} + \dots + \frac{\vec{F}_{0n}}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$
(6.4)

Il campo \vec{E} di più particelle cariche è la somma vettoriale dei singoli contributi

6.7 Verifica



Il disegno mostra un elettrone (e) e un protone (p) sull'asse x

- \bullet Indicare la direzione di E dovuta all'elettrone nel punto S e nel punto R
- ullet Indicare la direzione di E dovuta al protone nel punto S e nel punto R

6.7.1 Soluzione

$$q_1 = +2e$$

$$q_2 = -2e$$

$$q_3 = -4e$$

$$(6.5)$$

Ovviamente il primo passo da fare è quello di ricavare \vec{E} nel origine

$$E_1 = E_2 = \frac{2e}{4\pi\xi_0 d^2} \tag{6.6}$$

$$E_3 = \frac{4e}{4\pi\xi_0 d^2} \tag{6.7}$$

Ora ricaviamo E_x tramite una somma tra E_{1x} , E_{2x} e E_{3x} .

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} + E_{3x} = \frac{2e}{4\pi\xi_0 d^2}\cos 30^o + \frac{2e}{4\pi\xi_0 d^2}\cos 30^o + \frac{4e}{4\pi\xi_0 d^2}\cos 30^o = \frac{8e}{4\pi\xi_0 d^2}\cos 30^o$$
 (6.8)

$$E_x = E_{1y} + E_{2y} + E_{3y} = \frac{-2e}{4\pi\xi_0 d^2} \cos 30^o + \frac{-2e}{4\pi\xi_0 d^2} \cos 30^o + \frac{4e}{4\pi\xi_0 d^2} \cos 30^o = 0$$
 (6.9)

6.8 Campo \vec{E} di un dipolo elettrico

Due particelle cariche, -q e +q separate da distanza d e sull'asse dipolare z. Il prodotto qd viene chiamato momento di dipolo elettrico: p=qd e \vec{p} vettoriale.

- direzione: l'asse dipolare
- verso: da -q a +q

Il campo \vec{E} sull'asse dipolare distante z dal centro del dipolo:

$$E = E_{+} - E_{-} = \frac{q}{4\pi\xi(z-\frac{d}{2})^{2}} - \frac{q}{4\pi\xi(z-\frac{d}{2})^{2}} = \frac{q}{4\pi\xi_{0}} \frac{(z-\frac{d}{2})^{2} - (z-\frac{d}{2})^{2}}{(z-\frac{d}{2})^{2}(z-\frac{d}{2})^{2}} = \frac{q}{4\pi\xi_{0}} \frac{2zd}{((z-\frac{d}{2})^{2})^{2}}$$
$$= \frac{qd}{2\pi\xi_{0}z^{3}} \left(1 - \left(\frac{d}{2z}\right)^{2}\right)^{-2}$$
(6.10)

Per z>>dtroviamo $E(z)=\frac{p}{2\pi\xi_0z^3},$ anche fuori dell'asse $z,\,E\propto r^{-3}$ per r>>d

Materiale isolandte (e. g. plastica). Raggio R, carica superficiale σ - Punto P sull'asse centrale, direzione z. Ogni anello ha carica $dq = \sigma 2\pi r dr$ e contribuisce a $dE = \frac{zdq}{4\pi \xi_0 (4r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$$E = \inf dE = \int_0^R \frac{z\sigma 2\pi r dr}{4\pi\xi_0 \left(4r^2 + z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{z\sigma}{4\xi_0} \left[\frac{\left(4r^2 + z^2\right)^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right]_0^R$$
(6.11)

Il risultato è $E=\frac{\sigma}{2\xi_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$. Per z<< R troviamo $E=\frac{\sigma}{2\xi_0}$.

Su una carica q in un campo elettrico esterno \vec{E} agisce un forza elettrostatica $\vec{F}=q\vec{E}$

- per q > 0, \vec{F} ha lo stesso orientamento di \vec{E}
- $\bullet\,$ per $q<0,\,\vec{F}$ ha l'orientamento opposto di \vec{E}

NB: Una carica non sente il proprio campo elettrico esterno!

6.9 Misura della carica elementare

6.9.1 Millikan 1910

L'esperimento di Millikan per antonomasia è l'esperimento della goccia d'olio, il cui obiettivo, cioè misurare la carica elettrica dell'elettrone, fu raggiunto nel 1909. Il valore ricavato da Robert Millikan fu $4,774(5)x10^{-10}$ statcoulomb, equivalenti a $1,5924(17)x10^{-19}$ coulomb, minore dello 0,6% circa rispetto a quello oggi comunemente accettato, pari a $1,602176634x10^{-19}$ coulomb.

By Wikipedia

Problema svolto

Una goccia con $m = 1, 3 * 10^{-10}$, $Q = -1, 5 * 10^{-13}C$ e $V_x = 18m/s$ attraverso una zona di lunghezza L = 1, 6cm e campo elettrico $E = 1, 4 * 10^6 N/C$ verso il basso, Qual'è la deflessione verticale?

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{EQ}{m}\left(\frac{L}{vx}\right)^2 = 6,4*10^{-4}m = 0,64mm$$
 (6.12)

6.10 Prodotto scalare

Esistono due prodotti tra vettori: il prodotto calare e il prodotto vettoriale.

Il prodotto scalare è appunto uno scalare (un **singolo numero**) funzione di due vettori, indicato con $s = \vec{A} * \vec{B}$ e perciò anche detto **dot product**. Operativamente, posto |A| il modulo del vettore \vec{A} , |B| il modulo del vettore \vec{B} , e α l'**angolo** compreso tra i due vettori, il prodotto scalare si calcola con

$$s = \vec{A} * \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\alpha \tag{6.13}$$

Oppure equivalentemente, poste A_x ecc. le componenti dei vettori comme la somma e i prodotti delle componenti omologhe

$$\vec{A} * \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \tag{6.14}$$

L'interpretazione geometrica è che il prodotto scalare è la proiezione di uno dei due vettori sull'altro.

6.11 Prodotto vettoriale

Il prodotot vettoriale è un vettore funzione di due vettori, è si indica con $\vec{V} = \vec{A} * \vec{B}$ oppove $\vec{V} = A2\vec{B}$. È anche detto **cross product**. Il modulo $|\vec{V}| = \vec{A} * \vec{B} \sin 0$.

 \vec{V} è **perpendicolare** a \vec{A} e a \vec{B} : $\vec{V} \perp |\vec{A}|$, $|\vec{V}| \perp |\vec{B}|$. Il verso di \vec{V} è determinato della regola della mano destra: girando le dita da absA a \vec{B} , il pollice indica il verso di \vec{V} . L'espressione esplicita è

$$\vec{V} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{x} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{y} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{z}$$
(6.15)

oppure si ottiene del determinante:

$$\vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_x \end{vmatrix}$$
 (6.16)


6.12 Dipolo in un campo elettrico

In acqua (H_2O) , il lato ossigeno è leggermente più negativo di quello dell'idrogeno. Posto in un campo elettrico esterno \vec{E} , si comporta come un dipolo generico. Il momento di dipolo elettrico \vec{p} è diretto lungo l'asse di simmetria della molecola e ha verso dalla carica negativa alla carica positiva.

$$p(H_2O) = 6.2 * 10^{-30} Cm ag{6.17}$$

Dipolo rapprensentato da due cariche -q e +q a distanza d. Il momento dipolo elettrico \vec{p} forma un angolo di T col campo elettrico esterno \vec{E} (uniforme)

 $\vec{F}(+q)e\vec{F}(-q)$ hanno intensità uguali e direzioni opposta. La forza netta è zero, ma esercitano un



momento torcente $\vec{\tau}$:

$$\tau = -Fd\sin T = -pE\sin T \tag{6.18}$$

(segno meno perché il verso è orario). In forma vettore: $\vec{\tau} = \vec{p} * \vec{E}$

6.13 Energia potenziale di un dipolo elettrico

L'energia potenziale U di un dipolo elettrico \vec{p} dipende dal suo orientamento. U è minimo quando \vec{p} è allineaTo Con il campo \vec{E} - Nel mimimo è in equilibro: $|\vec{\tau}| = |p||E|\sin T = 0$. Scegliamo U = 0 per $T = 90^{\circ}$.

L'energia potenziale diventa

$$U = -L = \int_{90^{\circ}}^{T} \tau dT = \int_{90^{\circ}}^{T} pE \sin T dT = -pE \cos T$$
 (6.19)

In forma vettoriale: $U = -\vec{p} * \vec{E}$

6.14 Problema

a) A quale distanza si trovano i cewntri delle cariche positiva e negativa di una molecola d'acqua?

$$p = qd \rightarrow d = \frac{p}{q}$$

$$p(H_2O) = 10e = 1, 6 * 10^{-30}C$$

$$q(H_2O)(10e) = 1, 6 * 10^{-18}C$$

$$d = \frac{p}{q} = \frac{6, 2 * 10^{-30}Cm}{1, 6 * 10^{-18}C} = 3, 9 * 10^{-12}m = 3, 9pm$$

b) Qual'è la differenza di energia potenziale tra le orientazioni $T=0^o$ e $T=180^o$ in un campo esterno $E=1,5*10^4\frac{N}{C}$?

$$\Delta U = 2pE = 2 * 6, 2 * 10^{-30}Cm * 1, 5 * 10^{3} \frac{N}{C} = 1, 9 * 10^{-25}J$$
(6.20)

La legge di Gauss

7.1 L'aspetto fisico

Per calcolare il campo elettrico \vec{E} di una distribuzione di carica si può **sommare** (integrare). La procedura è laboriosa. Se esiste la simmetria, possiamo utilizzare un metodo più semplòice che sfrutta la relazione tra carica e campo, la **legge di Gauss**

7.2 La superficie Gaussiana

Scegliamo una superficie Gaussiana (*cioè una superficie chiusa*) intorno ad una carica. Per la carica puntiforme, la **sfera** è la superficie più simmetrica. Le linee di campo intercettano la superficie.

- a) Per una carica Q il campo è $E = \frac{kQ}{r^2}$
- b) Per una carica 2Q, più linee intercettano la superficie
- c) la carica è $-\frac{Q}{2}$

Serve una grandezza che quantifica quanto una superificie è attraversata da un campo.

7.3 Il flusso elettrico

Un campo \vec{E} attraversa un elemento di superficie $\Delta \vec{A}$ vettore di area $\Delta \vec{A}$: perpendicolare alla superficie.

Definizione del flusso elettrico $\Delta \vec{\phi}$:

$$\Delta \Phi = \vec{E} * \Delta \vec{A} = E \Delta A \cos T \tag{7.1}$$

Per l'*intera* superficie: $\phi = \sigma \vec{E} * \Delta \vec{A} = \int \vec{E} * d\vec{A}$ - Per una superficie chiusa, l'orientamento di $\Delta \vec{A}$ è uscente.

- \vec{E} uscente contribuisce $\Delta \phi > 0$
- \vec{E} entrante contribuisce $\Delta \phi < 0$

• $\vec{E}||\Delta \vec{A} \operatorname{da} \Delta \phi = 0$

Il flusso netto di una superficie chiusa è

$$\phi = \oint \vec{E} * d\vec{A} \tag{7.2}$$

7.4 Cilindro in campo uniforme

Superficie guessiana a forma di **cilindro** di raggio R. Campo elettrico \vec{E} **uniforme**, parallelo all'asse. Quanto vale il fluso netto?

$$\Phi = \oint \vec{E} * d\vec{A} = \int_a \vec{E} * d\vec{A} + \int_b \vec{E} * d\vec{A} + \int_c \vec{E} * d\vec{A}$$
 (7.3)

- $\int_{a} \vec{E} * d\vec{A} = -\pi R^2 E$
- $\int_b \vec{E} * d\vec{A} = 0$
- $\int_{\mathcal{C}} \vec{E} * d\vec{A} = \pi R^2 E$

7.5 La legge di Gauss

Relazione tra il flusso ϕ attraverso una superficie chiusa e la carica netta q_{int} racchiusa all'interno della superficie:

$$\xi_0 \Phi = q_{int} \text{ o } \xi_0 \oint \vec{E} * d\vec{A} = q_{int} \tag{7.4}$$

- ullet se q_{int} è positiva, il flusso netto è uscente
- ullet se q_{int} è negativo, il flusso netto è entrante

Una carica esterna alla superficie può cambiare \vec{E} localmente, ma non influisce sul flusso totale.




Figura 7.1: Due cariche di intensità uguale, ma di segno opposto

- S_1 : \vec{E} uscente in tutti i punti. Φ positivo, q_{int} negativa
- S_2 : \vec{E} entrante in tutti i punti. Φ negativa, q_{int} negativa
- S_3 Non racchiude nessuna carica. Ogni linea di campo che entra, esce, quindi $\Phi=0$

•
$$S_4$$
 $q_{int} = Q - Q = 0$, quindi $\Phi = 0$

7.6 La legge di Gauss e di Coulomb

Racchiudiamo una carica puntiforme in una superficie sferica di raggio r. Per simmetria, il campo elettronico ha il medesimo modulo E su tutti i punti della sfera.

Applichiamo Gauss:

$$\xi_0 \oint \vec{E} * d\vec{A} = q_{int}$$
$$\xi_0 E(4\pi r^2) = q$$
$$E = \frac{q}{4\pi \xi_0 r^2}$$

Cioè, la legge di coulomb!

7.6.1 Problema svolto

Guscio sferica di raggio R=10cm - dotato di carica uniforme Q=-16e - Al centro carca puntiforme q=5e. Calcolare il campo \vec{E}

- nel punto P_1 a $r_1 = 6cm$
- nel punto P_2 a $r_2 = 12cm$

$$\xi_0 E_1(4\pi r_1^2) = q \to E = \frac{q}{4\pi \xi_0 r_1^2} = \frac{4e}{4\pi \xi_0 (0,06m)^2} = 2,0*10^{-6} \frac{N}{C} \text{ verso l'esterno}$$

$$\xi_0 E_2(4\pi r_2^2) = q + Q \to \frac{q+Q}{4\pi \xi_0 r_2^2} = \frac{4e}{4\pi \xi_0 (0,12m)^2} = 1,1*10^{-6} \frac{N}{C} \text{ verso l'interno}$$

7.7 Un conduttore carico isolato

Il campo elettrico all'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico è nullo

se no, si spostano le cariche

Scegliamo una superficie gaussiana appena sotto la superficie. $E=0 \rightarrow \phi=0 \rightarrow q_{int}=0$

L'eccesso di carica su un conduttore isolato si dispone totalmente sulla **superficie esterna**. Anche una superficie gaussiana che racchiude **una cavita** ha $E=0 \rightarrow \phi=0 \rightarrow q_{int}=0$. La superficie di una cavità interna di un conduttore **non ha carica** in eccesso.

In generale, la carica non si distribuisce uniformemente sulla superficie di un conduttore. Però c'è una relazione diretta tra il **campo** E e la **densità di carica** σ . Considera un ciindro che racchiude un elemento di superficie - Il campo E è **perpendicolare** alla superficie

se no si sposta la carica

applicando Gauss: $\xi_0 \oint \vec{E} * d\vec{A} = q_{int} \rightarrow \xi_0 EA = \sigma A \rightarrow E = \frac{\sigma}{\xi_0}$

7.7.1 Problema svolto

Una carica puntiforme di $Q = -5\mu C$ è posta all'interno di un guscio sferico metallico di raggio interno R, spostato di una distanza $\frac{R}{2}$ dal centro.

- Qual'è la carica indotta?
- Qual'è l'andamento del campo interno ed esterno?

Q induce un carica positiva $+5\mu C$ di all'interno, distribuita in modo **non-uniforme**. Il campo all'interno è asimmetrico. La parete interna ha una carica di $-5\mu C$ distribuita in modo **uniforme**. Il campo esterno è simmetrico, come il campo di una carica puntiforme.

7.8 Gauss per simmetria cilidrica

Una bacchetta di plastica, di lunghezza infinita, densità di carica pari a $\lambda C/m$, Com'è il campo \vec{E} a distanza r? Fruttare l'integrale è davvero faticoso... Applichiamo Gausss per la **superficie cilintrica** di altezza h. Per simmetria, \vec{E} ha direzione **radiale**.

$$\xi_9 \oint \vec{E} * d\vec{A} = q_{int} \to \xi_0 E 2\pi h r = \lambda h \to E = \frac{\lambda}{2\pi r \xi_0}$$

$$\tag{7.5}$$

vake se la distanza dell'estremità è molto minore di r.

7.9 Gauss per simmetria piana

Una lamina isolante sottile, con una densità di carica superficiale $\sigma \frac{C}{m^2}$.

Superficie gaussiana: cilindro di base A. Per simmetria, \vec{E} perpendicolare alla lamina.

Applichiamo Guass: $\xi \oint \vec{E}*d\vec{A}=q_{int}\to \xi_0 E2A=\sigma A\to E=\frac{\sigma}{2\xi_0}$

Concorda con il risultato trovato per il disco $E = \frac{\sigma}{2\xi_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{(R^2 + z^2)}} \right)$

Per una piastra conduttrice la carica si distribuisce sulla superficie. Senza campo esterno, la carica è uguale da ambi lati, $\sigma_1 = \sigma/2$. Identico, ma con verso di E opposto, per carica negativa. Messe una a cando all'altra, le cariche sono attratte verso l'intrno. Il campo in mezzo diventa $E = \frac{2\sigma_1}{\xi_0} = \frac{\sigma}{\xi_0}$

7.10 Gauss per simmetria sferica

Con Gauss dimostriamo i 2 teoremi dei gusci. Guscio sferico di carica totale q e raggio R.

- 1. Una superficie unifomemente carica attrae o respinge una carica esterna come se tutta la carica fosse concentrata nel suo centro. Applicare Gauss alla superficie $S_2: E = \frac{q}{4\pi\xi_0 r^2}$ per (r > R)
- 2. Una carica posta all'interno di una superficie chiusa uniformemente carica non ne sente la forza. Applicare Gauss alla superficie $S_2 : E = q_{int} = 0$ per (r < R)

Ogni distribuzione con simmetira sfrefica è una sovrapposizione di strati concentrici. Densità di carica p varia soltanto con r

$$E = \frac{q'}{4\pi\xi_0 r^2} \tag{7.6}$$

Per p uniforme e r < R

$$\frac{q'}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \to q' = q\frac{r^3}{R^3}$$
 (7.7)

per ci $E = \frac{qr}{4\pi\xi_0 R^3}$

Potenziale elettrico

8.1 L'aspetto fisico

La forza elettrostatica è conservativa, per cui, si può associarvi un'energia potenziale. La conservazione dell'energia meccanica semplifica molti calcoli. q_2 senta la forza \vec{F} di q_1 . Alla posizione di q_2 c'è un campo $\vec{E} = \vec{F}/q_2$ - q_2 ha un energia potenziale U dovuta a q_1 . Alla posizione di q_2 c'è un potenziale elettrico $V = \frac{U}{q_2}$ (Nota bene: grandezza scalare!)

8.2 Il potenziale elettrico

L'energia potenziale U: U = 0 a un livello di riferimento. Spostando, la forza conservativa compie un lavoro L. L'energia potenziale è E = -L. Scegliamo U = 0 a carica esplorativa q_0 viene trasportata da ∞ a P.

 L_{∞} è il lavoro svolto dalla forza elettrica per il trasporto. Il potenziale elettrico nel punto P: $V = \frac{-L_{\infty}}{q_0}$. Ad ogni posizione interno ad una carica è assegnato un potenziale elettrico.

8.3 Unità di misura

Il potenziale elettrico viene espresso in $\frac{J}{C}$ o V (**Volt**).

Figura anche in altre unità:

Il campo elettrico
$$1\frac{N}{C}=1\frac{V}{m}$$

L'energia per il sistema microscopici: $1eV = 1, 6*10^{-19}$

1eV è la differenza in energia di un elettrone che attraverso una differenza di potenziale di 1V

8.4 Il potenziale elettrico

Inversamente: una carica q in un potenziale elettrico V ha energia potenziale U=qV. Spostanedosi in un compo elettrico da i e f abbiamo differenza di potenziale $\Delta V=V_f-V_i$. Per una carica $q:\Delta U=q\Delta V=q(V_f-V_i)=-L, \ \Delta V \ \Delta U$ non dipendono dal cammino da i a f.

Possibile applicare la conservazione dell'energia meccanica: $U_i + K_i = U_f + K_f$ per cui $\Delta K = K_f - K_i = -q\Delta V$ - Se agisce sulla particella anche un'altra forza che compie un lavoro L_{app} , abbiamo $\Delta K = -q\Delta V + L_{L_{app}}$.

8.5 Superfici equipotenziali

L'insieme dei punti con lo **stezzo potenziale** forma una superficie: La superficie equipotenziale. Spostamenti arca tra due punti di una superficie equipotenziale, il campo elettrico **non compie lavoro**. Spostamenti **sulla** superficie hanno L=0, per cui $L=\vec{F}*\vec{d}=q\;\vec{E}*\vec{d}=qEd\cos\theta=0 \rightarrow \theta=90^{\circ}$ La superficie equipotenziale è perpendicolare a \vec{E}

- ullet Per un campo uniforme: piani perpendicolari a $ec{E}$
- ullet Per un carica puntiforme: sfere concentriche

8.6 Calcolo del potenziale, dato \vec{E}

La Carica di prova q_0 si muove da i e f. Lavoro svolto da \vec{E} per spostamento $d\vec{s}$:

$$dL = \vec{F} * d\vec{s} = q_0 \vec{E} * d\vec{s} \tag{8.1}$$

Per cui $V_f - V_i = -\frac{L}{q_0} = -\int_i^f \vec{E} * d\vec{s}$

Non dipende dal percorso?

Per campo uniforme:

$$\Delta V = -\int_{i}^{f} \vec{E} * d\vec{s} = -E\Delta x \tag{8.2}$$

8.7 Potenziale di una carica puntiforma

Potenziale V per punto P a distanza R da carica q. V=0 a distanza infinita. $V_f-V_i=-\int_i^f \vec{E}*d\vec{s}$. Libertà di scelta per il cammino. Lungo la direzione radiale: $\vec{E}*d\vec{s}=Edr0-V=-\int_R^\infty Edr=-\int_R^\infty \frac{q}{4\pi\xi_0r}dr=-\frac{q}{4\pi\xi_0}\left[\frac{-1}{r}\right]_R^\infty=-\frac{q}{4\pi\xi_0r}$ per cui $V=\frac{q}{4\pi\xi_0r}$

- Carica positiva ↔ potenziale positivo
- ullet Carica negativa \leftrightarrow potenziale negativo

Valido anceh per distribuzione sferiche non-puntiforme

8.8 Insieme di cariche puntiformi

Il principio di sovrapposizione vale anche per V, Per n cariche, il potenziale netto sarà

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i = \frac{1}{4\pi\xi_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i}$$
(8.3)

Nb: somma scalare!

8.8.1 problema

due protoni. Ordinare secondo i valori crescenti di V nel punto P

$$q_{1} = +12nC$$
 $q_{2} = -24nC$
 $q_{3} = +31nC$
 $q_{4} = +17nC$
 $d = 1, 3m$

$$(8.4)$$

Qual'è il potenziale nel punto P?

$$V = \frac{1}{4\pi\xi_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\xi_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \frac{q_4}{r_4} \right) = \frac{1}{4\pi\xi_0} \frac{(12 - 24 + 31 + 17) * 10^{-9}}{\frac{1.3}{\sqrt{2}}} = 352V$$
 (8.5)

8.9 Potenziale di un dipolo elettrico

Il potenziale in un in un punto arbitrario P a distanza r, angolo Θ :

$$V = V_{+} + V_{-} = \frac{1}{4\pi\xi_{0}} \left(\frac{q}{r_{+}} - \frac{q}{r_{-}} \right) = \frac{q}{4\pi\xi_{0}} \frac{r_{-} - r_{+}}{r_{+}r_{-}}$$
(8.6)

Per $r >> d: r_- - r_+ \approx d\cos\Theta, \ r_+ r_- \approx r^2$

$$\rightarrow V = \frac{q}{4\pi\xi_0} \frac{d\cos\Theta}{r^2} = \frac{p\cos\Theta}{4\pi\xi_0} = \frac{\overrightarrow{p}*\widehat{r}}{4\pi\xi_0}$$

Ove \overrightarrow{r} è il momento dipolare – il verso va da -q a +q

8.10 Potenziale di una distribuzione contitua

Per distribuzione continua dividiamo in infinitesimi dq. Ogni infinitesimo dq contribuisce $dV = \frac{dq}{4\pi\xi_0 r}$, così $v = \frac{1}{4\pi\xi_0} \sum_{i=0}^n \frac{q_i}{r_i}$ diventa $V = \frac{1}{4\pi\xi_0} \int \frac{dq}{r}$