part 1: 函数说明

1. DEFINE_IDTENTRY(exc_divide_error):

```
c | ~
    DEFINE_IDTENTRY(exc_divide_error)
1
2
   {
3
4
        do_error_trap(regs, 0, "divide error", X86_TRAP_DE,
5
    SIGFPE,
6
7
8
                   FPE_INTDIV, error_get_trap_addr(regs));
9
    }
```

- 这个宏定义了中断描述符表(IDT)的入口,特定的异常(在这里是除零异常)将引发一个 名为 exc_divide_error 的处理函数。
- 接下来将调用 do_error_trap 函数来处理除零异常。
- 2. do_error_trap(struct pt_regs *regs, long error_code, char *str, unsigned
 long trapnr, int signr, int sicode, void __user *addr):

```
c | ~
    static void do_error_trap(struct pt_regs *regs, long
1
2
    error_code, char *str,
3
        unsigned long trapnr, int signr, int sicode, void __user
4
    *addr)
5
6
    {
7
8
        RCU_LOCKDEP_WARN(!rcu_is_watching(), "entry code didn't
9
    wake RCU");
10
11
12
13
14
```

```
if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr,
15
    signr) !=
16
17
                 NOTIFY_STOP) {
18
19
            cond_local_irq_enable(reqs);
20
21
            do_trap(trapnr, signr, str, regs, error_code, sicode,
22
    addr);
23
            cond_local_irq_disable(regs);
        }
    }
```

- 这个函数用于处理各种异常,在这里处理除零异常。
- 然后,它调用 notify_die 来通知有关异常的处理。如果 notify_die 返回 NOTIFY_STOP,则异常处理被停止,否则它会继续处理异常。
- 如果异常继续处理,它会启用中断,然后调用 do_trap 函数,用于实际处理异常。
- 3. do_trap(int trapnr, int signr, char *str, struct pt_regs *regs, long
 error_code, int sicode, void __user *addr):

```
c | ~
    static void
1
2
    do_trap(int trapnr, int signr, char *str, struct pt_regs
3
4
    *regs,
5
6
        long error_code, int sicode, void __user *addr)
7
    {
8
9
10
        struct task_struct *tsk = current;
11
12
13
        if (!do_trap_no_signal(tsk, trapnr, str, regs,
14
    error_code))
15
16
```

```
17
18
             return;
19
20
21
        show_signal(tsk, signr, "trap ", str, regs, error_code);
22
23
24
25
        if (!sicode)
26
27
            force_sig(signr);
28
29
        else
30
31
            force_sig_fault(signr, sicode, addr);
    }
```

- 这个函数用于处理异常。
- 它首先检查是否需要发送信号,如果不需要发送信号,则直接返回。
- 如果需要发送信号,它会调用 show_signal 函数来显示有关异常的信息,然后根据 sicode 的值来调用 force_sig 或 force_sig_fault 函数来发送信号。
- 4. do_trap_no_signal(struct task_struct *tsk, int trapnr, const char *str,
 struct pt_regs *regs, long error_code):

```
C \
    static nokprobe_inline int
1
2
    do_trap_no_signal(struct task_struct *tsk, int trapnr, const
3
    char *str,
4
5
6
               struct pt_regs *regs, long error_code)
7
    {
8
9
        if (v8086_mode(regs)) {
10
11
             /*
12
13
```

```
14
              * Traps 0, 1, 3, 4, and 5 should be forwarded to
15
    vm86.
16
17
              * On nmi (interrupt 2), do_trap should not be called.
18
19
              */
20
21
            if (trapnr < X86_TRAP_UD) {</pre>
22
23
                 if (!handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *)
24
25
    regs,
26
                             error_code, trapnr))
27
28
                     return 0;
29
30
            }
31
32
        } else if (!user_mode(regs)) {
33
34
            if (fixup_exception(regs, trapnr, error_code, 0))
35
36
                 return 0;
37
38
39
40
            tsk→thread.error_code = error_code;
41
42
            tsk→thread.trap_nr = trapnr;
43
44
            die(str, regs, error_code);
45
46
        }
47
48
49
50
         /*
51
52
         * We want error_code and trap_nr set for userspace faults
53
54
```

```
and
55
56
         * kernelspace faults which result in die(), but not
57
58
         * kernelspace faults which are fixed up. die() gives the
59
60
         * process no chance to handle the signal and notice the
61
62
         * kernel fault information, so that won't result in
63
    polluting
64
65
         * the information about previously queued, but not yet
66
67
         * delivered, faults. See also exc_general_protection
68
    below.
69
70
         */
71
72
        tsk→thread.error_code = error_code;
73
        tsk→thread.trap_nr = trapnr;
        return -1;
    }
```

- 这个函数用于检查是否需要发送信号,如果不需要,则返回0,否则返回-1。
- 首先,它检查是否在虚拟8086模式下(v8086_mode)。如果是的话,它会根据异常类型和错误码来决定是否将异常交给虚拟8086模式处理。
- 否则,如果不是用户态,即内核态(kernel_mode),它会尝试修复异常,如果修复成功,则返回0。
- 如果无法修复,它会设置进程的错误码和陷阱号,并调用 die 函数,通常会导致进程终止。
- 5. int fixup_exception(struct pt_regs *regs, int trapnr, unsigned long error_code, unsigned long fault_addr):

```
int fixup_exception(struct pt_regs *regs, int trapnr, unsigned
1
2
    long error_code,
3
4
                 unsigned long fault_addr)
5
    {
6
7
8
        const struct exception_table_entry *e;
9
10
        ex_handler_t handler;
11
12
13
        e = search_exception_tables(regs→ip);
14
15
        if (!e)
16
17
18
             return 0;
19
20
21
        handler = ex_fixup_handler(e);
22
23
        return handler(e, regs, trapnr, error_code, fault_addr);
24
25
    }
```

- 这个函数用于尝试修复异常,如果能够修复异常,则返回1,否则返回0。
- 它首先通过 search_exception_tables 函数查找异常表,以确定是否存在与 regs→ip (指令指针) 匹配的异常处理程序。
- 如果找到匹配项,它会获取异常处理程序(ex_fixup_handler),并调用该处理程序来尝 试修复异常。

part 2 操作系统如何处理异常

以除零异常为例, 我们可以通过上述代码中的函数调用链来解释异常处理过程:

- 1. 当 CPU 执行一条除以零的指令时,会触发除零异常 (divide error)。
- 2. 异常处理从硬件一直传递到操作系统内核。

- 3. 内核中的中断描述符表 (IDT) 会指向 exc_divide_error 函数作为异常处理程序的入口点。
- 4. exc_divide_error 函数会被调用,它接收一些参数,如寄存器状态 regs,错误码 error_code,异常名称字符串 str,异常号 trapnr,信号编号 signr,以及用户空间 地址 addr。
- 5. do_error_trap 函数被 exc_divide_error 调用,这个函数用于处理各种异常,包括除零异常。
- 6. 在 do_error_trap 函数中,首先检查了一些与异常处理相关性不高的条件,比如 RCU 相关的检查,然后调用 notify_die 函数来通知内核有异常发生。这一步可以用于外部观察或处理异常。
- 7. 如果 notify_die 返回值不是 NOTIFY_STOP, 说明异常处理未被停止, 继续执行下一步。
- 8. do_error_trap 启用了中断(cond_local_irq_enable(regs)),然后调用 do_trap 函数,传递异常号 trapnr,信号编号 signr,异常名称字符串 str,寄存器状态 regs,错误码 error_code,异常编码 sicode 和用户空间地址 addr 给 do_trap 函数。
- 9. do_trap 函数用于实际处理异常。它首先检查是否需要发送信号,如果需要发送信号,它会调用 show_signal 函数来显示异常信息,然后根据异常编码 sicode 的值来调用 force_sig 或 force_sig_fault 函数来发送信号给当前进程或线程。
- 10. 最终, 异常处理过程完成, 控制权返回到用户空间或继续内核执行, 具体取决于异常的性质和处理方式。

part 3 操作系统在内核态和用户态处理异常的区别

在内核态下处理除零异常:

- 1. 当在内核态下发生除零异常时,操作系统会首先捕获这个异常。
- 2. 异常处理会根据异常类型和错误码来确定如何处理。在这里,我们关注的是除零异常(X86_TRAP_DE)。
- 3. 如果内核发现可以修复除零异常,它会尝试执行修复操作。这通常包括检查除数是否为零,如果除数为零,可能会将其设置为一个非零值,以避免除零错误。这是一个非常危险的操作,因为它可能导致不可预测的结果。在一般情况下,内核不会尝试修复除零异常,而是将异常传递给正在执行的进程。
- 4. 如果内核决定不修复异常,它会将异常信息传递给当前正在执行的进程。这可能涉及向进程 发送信号,通知进程发生了除零异常。

在用户态下处理除零异常:

1. 当在用户态下发生除零异常时,操作系统会捕获异常并将控制权切换到内核态。

- 2. 异常处理会根据异常类型和错误码来确定如何处理。在这里,我们关注的是除零异常 (X86_TRAP_DE)。
- 3. 内核会检查当前发生异常的进程是否有合适的异常处理程序(信号处理程序)来处理除零异常。如果有,内核将执行该处理程序,并传递异常信息给它。
- 4. 如果进程没有注册对除零异常的处理程序,或者处理程序返回后,内核会根据默认行为处理 异常。通常,这会导致终止进程,因为除零异常通常表示了一个严重的错误。