

微粒间的相互作用和运动状态不同,微粒堆积的密集程度亦不同,宏观上呈现出固液气等不同的物态。 固态和液态统称为凝聚态


一、固体的特征

- ◆宏观:具有一定的体积(与气体不同)和形状(与液体不同)
- ◆微观:分子间距离较小,相互作用力强,分子间作用力因素占据主导地位(相较热运动因素而言)







晶体



非晶体



准晶






二、晶体的宏观性质

◆晶体具有规则的几何外形

晶体由若干平面围成的凸多面体,这样的平面为晶面,晶面的交线为



◆晶体具有各向异性

各向异性:在各个不同方向上具有不同的物理性质,如力学性质(硬



硬度,杨氏模量等),热学性质(热膨胀系数,导热系数等),电学性质(介电常数,电阻率等),光学性质(吸收系数,折射率等)



◆晶体具有一定的熔点和熔解热

熔点: 固液共存时的温度

非晶体:加热时先变软,然后逐渐由稠变稀,无熔点

◆单晶体、多晶体和非晶体

单晶体:具有规则外形且各向异性的单个大晶体,沿各个方向晶体结构周期性地完整地重复,如石英、明矾等

多晶体:由许多单晶微粒(线度在10⁻⁴~10⁻³cm)构成,这些晶粒之间空间排列随机分布,杂乱无章,故不呈现规则外形和各向异性,但具有确定的熔点和熔解热。如金属、岩石等

非晶体:可视作粘滞性很大的液体,不具有各向异性和固定的熔点等性质。

6.10 国份现代的微观特征



三、晶体的微观结构

- ◆结点:表示晶体粒子(分子、原子、离子或原子集团
-)的质心所在位置的这些点。 结点的总体称为空间点阵或晶格
- ◆平移周期:从点阵中任一结点 出发,向任何方向延展,经过一分

定距离后,如遇到另一结点,则

经过相同距离后必碰到第三个结点,相继会有第四、

- 第五,如此等等,此距离为平移周期。不同方向有不同的平移周期。
- ◆原胞:取一结点为顶点,其边长为平移周期的平行 六面体来作为基本单元,称此为原胞。原胞各边的尺 寸称为晶格常量。

晶体具有长程有序性,非晶体则没有

6.10 国代规则领代的微观特征



四、晶体中粒子的结合力

化学键(结合力): 晶体中粒子间的相互作用力

化学键主要有离子键、共价键、范德瓦尔斯键、金属 键和氢键。化学键决定了基本物性,如密度、硬度、 弹性以及热光电等性质。

◆离子键:正负离子间的静电力

正负离子排列而成的空间点阵,结合最紧密,故离子晶体具有高硬度、挥发性低、压缩模量大、熔点高的特点

◆共价键(原子健): 因原子间共有电子而产生的结合力

共价键的作用力很强,故原子晶体具有硬度大、熔点高、挥发性低、导电性低等特点



- ◆范德瓦尔斯键(分子键):最外层电子已饱和的原子(如惰性气体)或分子(如HCI,CO等)在低温下形成晶体时,中性粒子间的吸引力。
- 分子键来自于原子间瞬时感应电偶极矩的相互作用,故很微弱,所以分子晶体硬度小,熔点低,易挥发。
- ◆金属键:金属原子失去外层价电子而以正离子形式排列在点阵的结点上,脱离的电子成为自由电子气,自由地在点阵中运动,为整块金属的全部原子所共有。正离子和电子气之间的作用力使各粒子结合,此力即为金属键。
- 金属键的作用有的很强,如钨、铁等,具有高熔点,高硬度,不易挥发。有的很弱,如钠、汞等,具有低熔点、低硬度等。

6.10 国份额额份份额积银行



◆氢键: 氢原子与吸引电子能力很强的氧或氟等原子形成共价键时,其电子云被强烈吸引,被暴露在外的氢原子还可与其他负电性原子相互吸引,形成氢键氢键决定了水的一些列独特热学性质,比如在0~4℃的热缩冷涨

大多数晶体的结合都是几种键共同作用的结果,比如石墨,每一个碳原子有三个电子形成共价键,一个电子为层中原子共有(导电性好),形成金属键,层与层之间形成范德瓦尔斯键(柔软,适宜做润滑剂)。

◆非晶体:仅在极小范围内(几个原子的尺度内)显示出规则排列,宏观尺度看,完全是随机无序的,故长程无序,短程有序



五、液体的微观结构

晶体:分子力占主导地位;

气体:分子热运动占绝对优势;

液体: 介于上述两个极端之间

◆液体的短程有序结构

液体分子间作用力也比较强,故液体分子可紧密地聚集在一起,具有一定的体积。

液体分子主要在平衡位置附近做微振动,但只在微小单元内和短暂时间内保持规则排列,即短程有序。由于涨落等因素,此处单元会被破坏,而别处会重建新单元,各单元间的排列无序混乱,故远程无序,各向同性

6.10 国份额额份份额积银行



- ◆液体分子热运动特征
- ①热振动: 在某一平衡位置振动短暂时间后就转到别处新的平衡位置振动了
- ②定居时间τ: 一定温度压强下,分子在平衡位置振动的时间的平均值,比分子振动周期大两个量级

液体 "过冷" $\longrightarrow \tau \rightarrow \infty$ \longrightarrow 液体成了非晶态固体

液体"过热" $\longrightarrow \tau \rightarrow 0$ \longrightarrow 液体成了气体

液体分子热运动类似于牧民的游牧生活:较长时间定居 + 短暂搬迁 交替出现

他們們學問我原見國際國際國際學門。0



相:没有外力作用下,物理和化学性质完全相同、成分相同的均匀物质的聚集态

态只考虑物质的表观状态,而相还要考虑物质的内部 结构,故相比态的内涵更精细

一般气体和纯液体都只有一个相,但也有例外,比如低温下液氦有氦I和氦II(具有超流动性)两个液相, 冰有九种晶相(晶体结构),铁有四种结晶态,金刚 石、石墨、碳纳米管等都属于碳的不同固相


相变:物质在压强温度等外界条件不变的情况下,从一个相转变成另一个相的过程

相变过程常伴随某些物理性质的突然变化,比如超导体在温度足够低时,电阻率突变为零,进入超导相,液体变为气体时,密度突然变小等

次學物理數學中極

6.1 气物强强弱感易气化的等温线






一、蒸发和凝结

- ◆蒸发: T、p一定时,热运动能量足够大的分子挣脱界面层分子的吸引而逃逸出来的过程。挣脱需要做功,故需要吸热,液体降温,称蒸发致冷
- ◆凝结:蒸气分子的无规则运动可能会碰到液面,从 而被液面俘获成为液体分子的过程 密闭容器中,蒸发和凝结达到动态平衡时的蒸气为 饱和蒸气,压强为饱和蒸气压

6.1 气物超强的数质气化的等温线



饱和蒸气压跟液体种类、温度和液面形状有关 温度升高,分子运动剧烈,较多分子逃逸出来,饱 和蒸气压增大



凹液面时,分子逸出需多克服左图斜线部分液体分子的引力而做功,导致逸出分子数比平液面时减少,故饱和蒸气压比平液面时小。同理,凸液面时不必克服右图斜线部分引力做功,故增多,变大。

他們們學問我原見國際國際國際學門。0



由于引力的有效作用距离很短,只有当曲率半径很小(如小液滴或小气泡),弯曲液面和平液面的饱和蒸气压差异才会体现出来

蒸气凝结的最初,形成液滴极小,对应的饱和蒸汽压很大,甚至超过平液面时的几倍也不凝结,称过饱和蒸气,若蒸气里有尘埃杂质等小颗粒,可在它们表面凝上一层液体,形成半径大的液体,充当凝结核的角色,则凝结易于发生

人工降雨:暖云(0°C以上的水滴构成)引入小水滴或饱和食盐水做凝结核

云室: 高能带电粒子运动途中形成离子,静电引力会使蒸气分子聚集在离子附近,离子成为凝结核,形成雾状踪迹。

他們們學問我原見國際國際國際學門。0



二、沸腾

液体内和器壁上有很多小气泡,泡内蒸气为饱和状态,温度升高,饱和蒸气压变大,气泡变大来维持平衡。

当饱和蒸气压大到和气泡外压强相等时,无论怎么膨胀都不能维持平衡,此时气泡突然变大,在浮力作用下迅速上升到液面,炸裂,放出里面蒸气。此时对应的温度即为沸点。因此提高外界压强,沸点也升高。

沸腾时,液体内部的小气泡起着汽化核的作用,使液体在其周围汽化,久经煮沸的液体缺乏汽化核,加热到沸点也不沸腾,称过热液体。




此时由于涨落形成极小气泡仅数倍分子间距离的大小,小气泡内饱和蒸汽压极低。当温度足够高时,小气泡内饱和蒸汽压超过外界压强,气泡迅速变大,发生爆沸

气泡室: 带电粒子通过过热液体, 会在其轨迹周围产生汽化核, 形成气泡, 显示粒子径迹


三、气液等温相变

沸腾的讨论是p不变,改变T; 现在讨论T不变,改变p(或V)




少二! 气质短頸硬硬质气化的等温线







在临界点,气液两相差别完全消失,比如表面张力系数为零,汽化热为零,比体积相同,折射率相同,导致连气液分界面也消失,如下图的乙醚加热实验所示。此时用光照射,还会发生临界乳光现象。



达到一定温度即临界温度时,液面就消失了

6.11 气物强强弱级原气化的等温线




I区: 气态

II区: 气液共存


III区:液态

L为气态,经定容加热到 M态,然后定压冷却到液 态N,整个过程未经历气 液共存态。故绕过临界点 即可实现由气相连续转变 为液相,而不是II区那样, 一部分一部分地转化为液 体。



6.11 气物银頸硬头属气化的等温线





EF段: V增大时p增大,为不稳定态,不可能存在

亚稳态 $\left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{BE}$ 段: 过饱和蒸气,有扰动时,a态 \rightarrow a'态 FC段: 过热液体,有扰动时,b态 \rightarrow b'态

6.11 气物银頸硬硬肉实际气化的等温线




E、F为极值点,随着T 升高,二者差异变小, 达到临界温度时,退化 为拐点K,超过临界温度, 等温线无弯曲部分

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0 \qquad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = 0$$

$$(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$$

$$pV_m + \frac{a}{V_m} - pb - \frac{ab}{V_m^2} = RT$$



不同温度下的范氏气体等温线

6.1 气物超强的数质气化的等温线



$$-\frac{RT_K}{(V-b_m)^2} + \frac{2a}{V_{m,K}^3} = 0 \qquad -\frac{2RT_K}{(V-b_m)^3} + \frac{6a}{V_{m,K}^4} = 0$$

$$T_K = \frac{2a(V-b_m)^2}{RV_{m,K}^3} \qquad T_K = \frac{3a(V-b_m)^3}{RV_{m,K}^4}$$

$$V_{m,K} = 3b \qquad T_K = \frac{2a(V-b_m)^2}{RV_{m,K}^3} = \frac{8a}{27Rb}$$

$$p_K = \frac{RT_K}{(V-b_m)} - \frac{a}{V_{m,K}} = \frac{a}{27b^2}$$
临界系数: $K_k = \frac{RT_K}{p_k V_{m,k}} = \frac{8}{3} = 2.667$

范氏气体都应该满足上式的临界系数,但并非如此,水: $K_k = 4.34$, CO_2 : $K_k = 3.64$,说明范氏方程的近似性