
6.6 玻尔兹曼分布定律

无外场时,处于平衡态的气体分子遵守 麦克斯韦速率分布定律。当气体处于外力场 (如重力场)中时,玻尔兹曼从麦克斯韦速率 分布定律出发,利用统计方法导出了气体分 子数按能量的分布规律。



玻尔兹曼

麦克斯韦速率分布定律可用气体分子平动动能改写为

$$dN = N \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{E_t}{kT}} 4\pi \upsilon^2 d\upsilon$$
(速度空间体积元)

式中
$$E_t = \frac{1}{2}mv^2$$
 — 气体分子的平动动能

麦克斯韦速率
分布定律:
$$dN = N \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{E_t}{kT}} 4\pi \upsilon^2 d\upsilon$$
 (速度空间体积元)

玻尔兹曼分布定律:

当系统在外力场中处于平衡态时,分子的坐标处于 x-x+dx、y-y+dy、z-z+dz 区间内,速度处于 v_x — v_x + dv_x 、 v_y — v_y + dv_y 、 v_z — v_z + dv_z 区间内的分子 数为

$$dN_{\upsilon_{x},\upsilon_{y},\upsilon_{z};x,y,z} = n_{0} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{E_{t}+E_{p}}{kT}} d\upsilon_{x}d\upsilon_{y}d\upsilon_{z}dxdydz$$
(速度空间 (坐标空 体积元) 间体积元)

这就是玻尔兹曼分布定律,式中 n_0 表示势能 $E_p = 0$ 处 的分子数密度。

讨论1: 气体分子数密度随空间位置的分布

将玻尔兹曼分布对所有可能的速度积分,得到空间 (x, y, z) 附近体积元 dxdydz 中的分子数

$$dN_{x,y,z} = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{E_p}{kT}} dx dy dz \iiint_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{E_t}{kT}} d\nu_x d\nu_y d\nu_z$$

 $= n_0 e^{-\frac{E_p}{kT}} dx dy dz$ —— 此式也称为玻尔兹曼分布定律

分子数密度:空间(x,y,z)附近单位体积中的分子数

$$n(x,y,z) = \frac{dN_{x,y,z}}{dxdydz} = n_0 e^{-\frac{E_p}{kT}}$$
 — 气体分子数密度随空间 位置的分布

在地球表面附近,气体分子的势能 $E_p=mgh$ (取z=h),

$$n(h) = n_0 e^{-mgh/kT} = n_0 e^{-\mu gh/RT}$$
 ——重力场中气体分子 数密度随高度的分布

讨论2: 等温气压公式

假设大气是理想气体,且不同高度的气体分子近似 处于平衡态,则可得气体压强随高度的分布

$$p = nkT = n_0kTe^{-mgh/kT} = p_0e^{-mgh/kT} = p_0e^{-\mu gh/RT}$$

—— 等温气压公式

式中 $p_0 = n_0 kT$ 是高度h = 0处的压强.

适用条件: 温度 T 和重力加速度 g 不随高度变化. 对于实际大气,高度变化不大时,上式近似成立.

用途: 高度计 (高度不超过2000m)

讨论3: 粒子能量取分立值时的玻尔兹曼分布

玻尔兹曼分布定律不仅适用于气体,也适用于固体和液体中的微观粒子,此时粒子的能量(电子能级)将是

量子化的,即取一系列不连续的分立值: $\overline{}$

 $E_1, E_2, \cdots E_i, \cdots E_N$ ——称为能级

能级越高, 间隔越小, 最后变成连续态.

玻尔兹曼分布: 处于 E_i 能级的粒子数 $N_i = Ce^{-E_i/kT}$

对于任意两个能级,有

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2 - E_1)/kT}$$

若 $E_2 > E_1$,则 $N_2 < N_1$

在正常状态下,能级越低,粒子数越多。

粒子总是优先占据低能级状态——能量最低原理

例: 氢原子基态能级 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$,第一激发态能级 $E_2 = -3.4 \text{ eV}$,求出在室温 T = 27 °C 时原子处于第一激发态与基态的数目比。

解:
$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2 - E_1)/kT}$$

 $= e^{-10.2 \times 1.6 \times 10^{-16}/1.38 \times 10^{-23} \times 300}$
 $= e^{-394.2} = 1.58 \times 10^{-10}$

可见,在室温下,氢原子几乎全部处于基态。

6.7 气体分子的平均碰撞频率和平均自由程

(Mean Free Path)


气体分子 平均速率

$$\overline{\upsilon} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

氮气分子在270C时的平均速率为476m·s-1.


一一一一气体分子热运动平均速率高, 一矛盾但气体扩散过程进行得相当慢。

克劳修斯指出:气体分子的速度虽然很大,但前 进中要与其他分子作频繁的碰撞,每碰一次,分 子运动方向就发生改变,所走的路程非常曲折。



在相同的 Δ t时间内,分子由 A 到B 的位移比它的路程小得多

扩散速率 < 平均速率 (位移/时间) (路程/时间) 自由程:分子在相邻两次碰撞之间自由通过的路程.




- ◆ 分子的平均自由程(元):每两次连续碰撞之间,
- 一个分子自由运动的平均路程.
- ◆ 分子的平均碰撞频率(Z): 单位时间内一个分子和其它分子碰撞的平均次数.

简化模型

- 1.分子为刚性小球;
- 2.分子有效直径为 d (分子间距平均值);
- 3. 其它分子皆静止, 某一分子以平均相对速率 ū 相对于其他分子运动.

"跟踪"一个分子A,认为其它分子不动,A 以平均相对速率 \bar{u} 相对于其它分子运动。



A球心轨迹: 折线.

质心与折线距离 < d 的分子将与 A 相碰; 质心与折线距离 > d 的分子将不与 A 相碰.

碰撞截面: πd^2

 Δt 时间内,A 通过的折线长: $\overline{u}\Delta t$

以折线为轴的曲折圆柱体积: $\pi d^2 \cdot u \Delta t$

 Δt 时间内, 能够与 A 球碰撞的分子数: $\Delta N = \pi d^2 \cdot u \Delta t \cdot n$



 Δt 时间内与 A 球碰撞的分子数: $\Delta N = \pi d^2 \cdot u \Delta t \cdot n$

分子的平均碰撞频率: $\overline{Z} = \Delta N / \Delta t = \pi d^2 \overline{u} n$

考虑其他分子的运动: $\overline{u} = \sqrt{2}\overline{\upsilon}$ (证明见后)

$$\Rightarrow \overline{Z} = \sqrt{2\pi} \, d^2 \, \overline{\upsilon} n$$

◆ 分子平均碰撞频率

$$\overline{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \, \overline{v} n$$

$$p = nkT$$

平均自由程:
$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{\upsilon}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi d^2 n}} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi d^2 p}}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi} d^2 p}$$

$$T$$
一定时 $\overline{\lambda} \propto \frac{1}{p}$ p 一定时 $\overline{\lambda} \propto T$

关于分子的平均相对速率 $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{\upsilon}$


可由麦克斯韦速率分布定律严格证明,这里给出几种不严格的简化证明.

方法1:两个分子的平均相对速率,相当于一个分子不动,而另一个分子以折合质量相对运动的平均速率。

折合质量:
$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}, \ m_1 = m_2 = m \implies \mu = \frac{m}{2}$$

相对运动平均速率:
$$\bar{u} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{2 \times \frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{2}\bar{v}$$

方法2: 两分子间的夹角 $0<\theta<\pi$, 平均值 $\theta=\pi/2$.



方法3: 由余弦定理,得

$$\overline{u^2} = \overline{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\theta} = 2\overline{v^2}, \quad \Rightarrow \overline{u} \approx \sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{2}\sqrt{\overline{v^2}} \approx \sqrt{2}\overline{v}$$

讨论:

理想气体的分子模型,在推导压强与温度公式、能量均分定理和分子平均碰撞自由程时有何区别?

在推导压强与温度公式时,理想气体分子被当做 有质量而无大小的质点(忽略内部结构);

在能量均分定理中,理想气体分子被当做有内部结构的质点组(原子的集合),可以发生转动和振动;

在推导分子平均碰撞自由程时,理想气体被当做有一定大小的刚性小球.

由此可见,对不同的问题,我们采用不同的理想模型来进行研究,只要抓住问题的本质即可.

例. 试估计下列两种情况下空气分子的平均自由程:

- (1) 273 K、 1.013×10⁵ Pa 时;
- (2) 273 K、 1.333×10⁻³ Pa 时.

(空气分子有效直径: $d = 3.10 \times 10^{-10}$ m)

解:
$$\overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi} d^2 p}$$

$$\overline{\lambda}_{1} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.10 \times 10^{-10})^{2} \times 1.013 \times 10^{5}} \text{m} = 8.71 \times 10^{-8} \text{m}$$

$$\overline{\lambda_2} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.10 \times 10^{-10})^2 \times 1.333 \times 10^{-3}} \,\mathrm{m} = 6.62 \,\mathrm{m}$$

7.8 气像的的疑形现象



非平衡态下气体各部分性质不均匀。

热运动+碰撞

 $\{begin{array}{c} A, begin{array}{c} A, begin{ar$

最终实现气体内各部分趋于均匀和平衡,此现象称 内迁移或输运过程

一般而言, 三种过程同时存在, 但为了简单起见, 将分别说明。

7.8 气份的铅影现象



一、内摩擦(粘滞)现象

气体中各层间有相对宏观运动时,各层气体流速不同,气体层间存在粘滞力的相互作用.

令气体的密度和温度都均匀

速度梯度: u沿y轴的变化量 $\frac{du}{dy}$


实验表明:

$$\boldsymbol{F_r} = \eta \frac{du}{dy} \Delta s$$

上式称牛顿黏性定律

η称流体的黏性系数或黏度,与气体性质和状态有关。

可证:
$$\eta = \frac{1}{3}\rho \bar{\nu}\bar{\lambda}$$




7.8 气你的的疑影现象



较慢流层(上层): 得到定向运动动量较快流层(下层): 失去定向运动动量

定向动量输运方向:从快(上)往慢(下)

各薄层内气体定向动量不同, 通过热运动相互交换分子造成 定向动量的迁移,宏观上表现 为内摩擦。




7.8 气你的的疑瑟现象



黏性现象的微观定量讨论: 两步走

- ①求dt 内 $\triangle S$ 面交换的分子对数
- ②每交换一对分子所传输的定向 动量

首先作近似处理:



- (1)沿任一坐标轴正负两方向运动的分子的概率相等, 故沿y轴向上或向下穿越△S的分子数为全部的 1/6;
- (2)无规则运动平均速率 草相同;
- (3)分子数密度均匀;

dt 内 $\triangle S$ 面交换的分子对数: $dN = \frac{1}{6}n\overline{v}dt\Delta S$

7.8 气你的的疑影观象




平均而言,最后一次碰撞发生在 距离分界面 \(\bar{\chi}\) 处,具有此处的定 向动量,故交换一对分子带来的 动量迁移为:

$$\Delta p_1 = m u_{y+\bar{\lambda}} - m u_{y-\bar{\lambda}}$$

故:
$$\Delta p_1 = 2m\bar{\lambda}\frac{du}{dy}$$

上两式相乘得:
$$d\mathbf{p} = \frac{1}{3} nm \overline{v} \bar{\lambda} \frac{d\mathbf{u}}{d\mathbf{v}} \Delta S dt$$

与
$$d\mathbf{p} = \eta \frac{du}{dv} \Delta s dt$$
 比较,有: $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{\nu} \bar{\lambda}$



$$d\mathbf{N} = \frac{1}{6} \mathbf{n} \overline{\mathbf{v}} dt \Delta S$$

7.8 气你的的疑瑟现象




二、热传导现象

气体中各部分温度不均时,有热传导

温度梯度: T沿y轴的变化量 $\frac{1}{dy}$


实验表明:


$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dv}\right) \Delta S \cdot dt$$



κ: 导热系数, 与气体性质和状态有关。

实验表明:






7.8 气你的的距影现象



热传导的微观定量讨论:

两步走

- ①求dt 内 $\triangle S$ 面交换的分子对数
- ②每交换一对分子所传输的能量首先作近似处理:



为保证纯热传导,无扩散,两侧交换分子数要相等,即在交换分子数上忽略T的差异,两侧分子具有相同的 \bar{v}

$$\therefore dN = \frac{1}{6}n\bar{\mathbf{v}}\Delta Sdt$$

$$\mathbf{Z}: \quad \Delta \varepsilon = \varepsilon_A - \varepsilon_B = \frac{i}{2} k (T_A - T_B) = \frac{i}{2} k 2 \bar{\lambda} \frac{dT}{dy}$$

故:
$$dQ = -\frac{1}{3}n\bar{\nu}\bar{\lambda}k\frac{i}{2}\left(\frac{dT}{dy}\right)\Delta Sdt$$

7.8 气份的的距影现象



$$dQ = -\frac{1}{3}n\bar{\nu}\bar{\lambda}k\frac{i}{2}\left(\frac{dT}{d\nu}\right)\Delta Sdt$$

上式与傅立叶热传导定律 $dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dy}\right) \Delta S \cdot dt$ 相对比,有:

$$\kappa = \frac{1}{3} n \bar{v} \bar{\lambda} k \frac{i}{2}$$

定容摩尔热容: $C_{V,m} = \frac{i}{2}kN_0$

有:
$$\frac{i}{2}k = \frac{C_{V,m}}{N_0} = \frac{mC_{V,m}}{N_0m} = m\frac{C_{V,m}}{\mu} = mc_V$$

故:
$$\kappa = \frac{1}{3} m n \bar{v} \bar{\lambda} c_V = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} c_V$$

结论只适用于 $\Delta T (=T_A-T_B)$ 不太大的气体。

7.8 气你的的疑瑟现象



$$\kappa = \frac{1}{3} m n \bar{v} \bar{\lambda} c_V$$

$$= \frac{1}{3} m n \sqrt{\frac{8kT}{\pi m \sqrt{2}\pi d^2 n}} c_V \propto \sqrt{T}$$

当 $p \le p_c$ 时, $\bar{\lambda} = l$ (容器线度) = const.

$$\therefore \quad \kappa = \frac{1}{3} m \frac{p}{kT} n \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \bar{\lambda} c_V \propto \frac{p}{\sqrt{T}} \propto p \quad (T - 定时)$$

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dv}\right) \Delta S \cdot dt$$

为保温需尽可能降低 κ ,故压强要低于 p_c

7.8 气你的的疑影现象



取
$$T = 350$$
K, 空气分子 $d \approx 3.5 \times 10^{-10}$ m, kT

$$p_c = \frac{\kappa I}{\sqrt{2}\pi d^2 l}$$

$$\approx \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 350}{1.41 \times 3.14 \times (3.3 \times 10^{-10})^2 \times 5 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 2.00 \text{Pa} \approx 2.00 \times \frac{\text{atm}}{1.013 \times 10^5}$$

$$\approx 1.97 \times 10^{-5} atm \approx 1.5 \times 10^{-2} mmHg$$

7.8 气你的的疑瑟现象




三、扩散现象

当物质中n(粒子数密度)不均匀时, 分子的热运动使粒子从n高的地方 迁移到n低的地方的现象称扩散

密度梯度: n沿y轴的变化量 $\frac{dn}{dy}$

实验表明:
$$dN = -D\left(\frac{dn}{dy}\right)\Delta Sdt$$



上式称斐克扩散定律,负号的意义?


$$D$$
: 扩散系数,可证: $D = \frac{1}{3}\overline{\lambda}\overline{v}$

7.8 气像的的疑影观象



扩散的微观定量讨论:

若气体内T均匀而n不均,则p不均,形成宏观气流,发生的主要不是扩散,故为了是纯扩散,须令T、p处处均匀。



譬如两种气体化学成分相同(12C和14C),总的n 处处相等,但各自的n不等,存在扩散而无宏观气 流,满足纯扩散。

$$dN = -\frac{1}{6}\bar{v}(n_1 - n_2) \Delta S dt = -\frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda}\left(\frac{dn}{dv}\right) \Delta S dt$$

与斐克扩散定律
$$dN = -D\left(\frac{dn}{dy}\right)\Delta Sdt$$
 对比知: $D = \frac{1}{3}\overline{\lambda v}$

7.8 气份的的强弱现象



$$\frac{dp}{dp} = -\eta \left(\frac{du}{dy}\right) \Delta S dt$$

$$\frac{dQ}{dy} = -\kappa \left(\frac{dT}{dy}\right) \Delta S dt$$

$$dN = -D\left(\frac{dn}{dy}\right)\Delta Sdt$$

原因: 不均匀性

③最终实现此物理量的均匀分布。

结果:输运(迁移)来消除不均匀性

6.9 非理想气体状态方程

理想气体:分子间无相互作用

$$pV = vRT$$
, $E = \frac{i}{2}vRT = E(T)$

真实气体:分子间有相互作用

T较高,p较小,满足理想气体状态方程;

T较低,p较大,不满足理想气体状态方程.


寻找真实气体状态方程的途径:


- ▲ 从实验中总结出经验或半经验公式.
- ▲修改理想气体模型,在理论上导出状态方程 1873年,范德瓦尔斯用简化的物理模型导出了 真实气体的状态方程—范德瓦尔斯方程。


一. 范德瓦尔斯气体模型

对理想气体模型需要做两方面的修正:

- ▲考虑气体分子本身的体积
- ▲考虑分子之间的相互作用力







范德瓦尔斯气体模型:

- (1) 分子是直径为d 的刚球;
- (2) 在 *d-s* 的范围内, 分子间有恒定吸引力.

有引力的分子刚球模型

二. 范德瓦尔斯方程

对1 mol 理想气体: $pV_0 = RT$

p — 实测压强

V_a — 气体可被压缩的体积,即气体分子自由活动 空间的体积. 对理想气体,它就是容器体积.

对真实气体:

1. 分子体积引起的修正

考虑分子大小,分子自由活动空间体积减少:

 $V_0 \Rightarrow V_0 - b$, **b** 是与分子体积有关的修正量,约为 所有分子总体积的 4 倍, $b \sim 10^{-5}$ m³.

2. 分子间相互作用力引起的修正:

考虑分子间相互吸引力,分子对器壁的压强减少:

1
$$mol$$
气体: $p = \frac{RT}{V_0 - b} - p_i$

p_i表示真实气体表面层单位面积上的分子受到内部分子的吸引力, 称为内压强.

 $p_i \propto n^2$,内压强与器壁附近单位面积上分子层内被吸引的分子数成正比,又与容器内部施加吸引力的分子数成正比,二者都正比于分子数密度 n.

$$n = \frac{N}{V_0}, n^2 = \frac{N^2}{V_0^2} \Rightarrow p_i = \frac{a}{V_0^2}$$

$$p = \frac{RT}{V_0 - b} - \frac{a}{V_0^2} \quad (p + \frac{a}{V_0^2})(V_0 - b) = RT \quad -1 \text{ mol}$$

$$(p + \frac{a}{V_0^2})(V_0 - b) = RT - 1 \ mol$$

常数 a, b 可由实验确定, 其量值取决于气体的性质, 不同气体 a, b不同.

对 ν mol 气体: $V = \nu \cdot V_0$, 于是有:

$$(p + \frac{v^2 a}{V^2})(V - vb) = vRT$$

 $-\nu$ mol气体的范德瓦尔斯方程 方程中p 为实测压强, ν 为容器的容积.

下表给出了1摩尔氮气在T = 273K时的数据:

实 验 值		计 算 值	
p (atm)	V ₀ (1)	pV_0 (atm·l)	$\frac{(p+\frac{a}{V_0^2})(V_0-b)}{(\operatorname{atm}\cdot 1)}$
1	22.41	22.41	22.41
100	0.2224	22.24	22.40
500	0.06235	31.17	22.67
700	0.05325	37.27	22.65
900	0.04825	43.40	22.4
1000	0.0464	46.4	22.0


理想气体: $pV_0 = RT$; 范氏气体: $(p + \frac{a}{V_0^2})(V_0 - b) = RT$

此表说明范德瓦尔斯气体方程更符合实际。

三、范氏气体内能

动能借用理气: $E = \frac{i}{2}RT = E(T)$ (刚性)

范气势能: $求N个分子从某一位形(V_m)$ 膨胀到零势 能参考位形(∞)过程中相互吸引力做的功。非表面 层内的分子合力为零不做功。固定器壁表面层内的分 子有力无位移,活塞表面层内的分子有力有位移。



 $p_{\rm in}$ 作元功 $dA = -p_{in}Sdl = -p_{\rm in}dV_{\rm m}$


$$E_{p}(V_{m}) = \int_{V_{m}}^{\infty} -p_{in} dV_{m}$$

$$= \int_{V_{m}}^{\infty} -\frac{a}{V_{m}^{2}} dV_{m} = -\frac{a}{V_{m}}$$

1mol范氏气体:
$$E = \frac{i}{2}RT - \frac{a}{V_{\rm m}} = E(T, V_{\rm m}) \quad (阿性)$$



范德瓦尔斯由于在研 究气态和液态的状态 方程方面的贡献, 获1910年诺贝尔物理 学奖。



范德瓦尔斯 (1837-1923) 荷兰人