
## 6.5 麦克斯韦速率分布定律

气体中个别分子的速度大小和方向完全是偶然的,但 平衡态下,气体分子的速度分布遵从一定的统计规律—— 麦克斯韦速度分布定律.若不考虑分子速度的方向, 这个规律就成为麦克斯韦速率分布定律.

1859年,麦克斯韦用概率论导出了气体分子速率分布定律,后由玻尔兹曼使用经典统计力学理论导出.

1920年史特恩用分子束实验,获得分子有着确定的速度分布的信息,但未能给出定量的结果. 1934年中国留学生葛正权在伯克利首次获得此定律的精确实验验证. 此成功经报界报道,当时闻名欧美,在很大程度上改变了外国人眼中"中国留学生只会读书不能动手,我们不欢迎"的形象,对当时欧美中国留学生有极大的影响和鼓舞.

葛正权,1921毕业于南京高等师范学校, 1930年入旧金山伯克莱加州大学攻读博士 学位,研究课题是以分子束方法证明麦克 斯韦速率分布率。经过近一年努力,与前 人一样毫无进展,合作者也离开。但他婉 拒绝导师换题目的建议,继续研究,在第



三年取得成功,国际上公认他首先以精确的实验数据 证明了该定律。葛正权的成功在很大程度上改变了当 时中国学者在外国人眼中的地位,极大鼓舞了当时的 欧美中国留学生。

抗战爆发后,他1933年回国执教于武汉大学,后奔赴 一线,就任航空委员会第一气体制造所所长,于1939 年5月正式开工制出了氧气,解决了空军高空作战用氧 的难题。

**次學物理數學中心** 

抗战胜利后,葛正权潜心于国防科学研究,靠着美军留下的雷达车和器材,在南京登隆巷办起了雷达修理所,后又在南京妙耳,后建起了中国第一个雷达




研究所,并被委任为所长,从此中国有了自己的雷达研究和雷达生产工业。

1949年国民党逃离南京时,曾命令葛正权将雷达研究所迁到台湾,历经种种困难,他保住了装备并训练雷达技术人员180人,后来组建了中国人民解放军的雷达部队。


1950年抗美援朝,他又奉命把雷达部队调往东北布防,严守鸭绿江大桥。

**公学物理歌学中心** 

#### ◆葛正权实验装置



### 一. 测定气体分子速率分布的实验




- 用两个同速转动的圆盘来筛选符合要求的分子(金属蒸汽).
- •对于一定的角速度  $\omega$ , 只有 v 满足选择条件的分子才能通过狭缝.
- 改变 $\omega$ , 测量不同速率范围的分子经过狭缝后的强度 $\triangle N/N$ .

#### 氧气分子在 0℃ 时的分子速率分布

$\upsilon (m/s)$	$\Delta N / N$ (%)
100以下	1.4
100-200	8.1
200-300	16.5
300-400	21.4
400-500	20.6
500-600	15.1
600-700	9.2
700-800	4.8
800-900	2.0

### 二. 气体分子速率分布




 $\Delta N$  为速率在  $v \rightarrow v + \Delta v$  区间的分子数.

$$\Delta S = \frac{\Delta N}{N}$$

表示速率在  $v \rightarrow v + \Delta v$ 区间的分子数占总分子数的百分比 (或:对每个分子而言,表示其速率在  $v \rightarrow v + \Delta v$ 区间的概率)

## 分布函数

$$f(v) = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{1}{N} \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta N}{\Delta v} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$




物理意义 f(v) 表示在温度 为T的平衡状态下,速率在v附 近单位速率区间的分子数占总分 子数的百分比(对每个分子,表示其 速率在 v附近单位速率区间的概率).

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = dS$$

f(v)dv表示速率在 $v \rightarrow v + dv$ 区间 的分子数占总分子数的百分比(对每个 分子,表示其速率在  $v \rightarrow v + dv$  区间的概率)

归一化条件 
$$\int_0^N \frac{dN}{N} = \int_0^\infty f(v)dv = 1$$



$$\frac{dN}{N} = f(\upsilon)d\upsilon$$

 $dN = N f(\upsilon) d\upsilon$  表示速率在  $\upsilon \rightarrow \upsilon + d\upsilon$  区间的分子数.

 $\Delta N_{\nu_1 \to \nu_2} = \int_{\nu_1}^{\nu_2} Nf(v) dv$  表示速率在  $v_1 \to v_2$  区间的分子数.

$$\Delta S = \frac{\Delta N_{v_1 \to v_2}}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$$


表示速率在  $v_1 \rightarrow v_2$  区间的分子数占总分子数的百分比 (对每个分子,表示其速率在  $v_1 \rightarrow v_2$  区间的概率).


## 三. 麦克斯韦气体速率分布定律 (Maxwell's speed distribution law)

1859年麦克斯韦用概率论导出了气体分子速率分布定律,后由玻尔兹曼使用经典统计力学理论导出.

麦克斯韦分布函数 
$$f(v) = (\frac{m}{2\pi kT})^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} 4\pi v^2$$

$$\frac{dN}{N} = f(\upsilon)d\upsilon = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}} 4\pi\upsilon^2 d\upsilon$$
(速度空间体积元)






意义: dN/N = f(v) d v表示热平衡状态下理想气体的速率位于  $v \rightarrow v + dv$ 区间的分子数占总分子数的百分比.

## 分布函数的曲线特征及意义:


1)分子速率可取 0-∞范围内各种可能值,但所占比率不同,具有中等速率的分子数所占比率较大,两边的分子数所占比率较小.



2) f(v) 满足归一化条件  $\int_0^\infty f(v)dv = 1$ 

即:分布函数曲线下所包围的面积为1.

3) 存在最概然速率(最可几速率)  $v_p$  —分布曲线的峰值所对应的速率. 随着温度 T 的升高,速率大的分子数增多,最概然速率  $v_p$  增大,曲线也渐趋平坦.




#### 四. 三种统计特征速率

## 1) 最概然速率 $v_p$ (the most probable speed)

$$\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$$

$$\frac{d}{dv} \left[ \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot 4\pi v^2 \right] = 0$$
 最概然速率  $v_p$ : 分布曲 线的峰值所对应的速率



$$\Rightarrow \upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$



在一定温度下,气体分布在最概然速率  $v_n$ 附近单位速率间隔内的分子数占总分子 数的百分比最大.

## 讨论: f(v) 随 T 和 m 的变化关系

(a) 不同温度, 同种气体

$$T_2 > T_1$$
, or  $T_2 < T_1$ ?

$$\upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \propto \sqrt{T}, \ \frac{1}{\sqrt{m}}$$


$$\because \upsilon_{p2} > \upsilon_{p1}, \therefore T_2 > T_1$$

(b) 相同温度,不同种气体


哪个是 $O_2$ ,哪个是 $H_2$ ?


$$: \upsilon_{p2} > \upsilon_{p1}, :: m_2 < m_1$$


$$\Rightarrow$$
 1是 $O_2$ , 2是 $H_2$ 



随着温度的升高,最可几速率  $v_p$  增大,曲线渐趋平坦.







N<sub>2</sub>分子在不同温 度下的速率分布


同一温度下不同 气体的速率分布

#### 2) 平均速率 $\overline{U}$ (average speed)

$$\overline{\upsilon} = \frac{\upsilon_1 dN_1 + \upsilon_2 dN_2 + \dots + \upsilon_i dN_i + \dots + \upsilon_n dN_n}{N}$$

$$= \frac{\int_0^N \upsilon dN}{N} = \int_0^N \upsilon \frac{dN}{N}$$
$$= \int_0^\infty \upsilon f(\upsilon) d\upsilon$$

$$=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$



$$\overline{\upsilon} \approx 1.60 \sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

## 分子速率的任意函数 $\varphi(v)$ 的统计平均值:

$$\overline{\varphi(\upsilon)} = \frac{\int_0^N \varphi(\upsilon)dN}{N} = \int_0^\infty \varphi(\upsilon)f(\upsilon)d\upsilon$$

例:

$$\int_0^\infty v f(v) dv = \overline{v}$$

$$\int_0^\infty v^2 f(v) dv = \overline{v^2}$$

$$\int_0^\infty \frac{1}{v} f(v) dv = (\frac{1}{v})$$

3) 方均根速率  $\upsilon_{rms} = \sqrt{\upsilon^2}$ 

(root-mean-square speed,
rms speed)

$$\overline{\upsilon^2} = \int_0^\infty \upsilon^2 f(\upsilon) d\upsilon = \frac{3kT}{m} = \frac{3RT}{\mu}$$

$$\upsilon_{\rm rms} = \sqrt{\overline{\upsilon^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \approx 1.73\sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

## 三种特征速率的比较:


$$\upsilon_p < \overline{\upsilon} < \upsilon_{rms}$$

$$\upsilon_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

$$\overline{\upsilon} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

$$\upsilon_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

#### 三种特征速率比较



# 讨论

麦克斯韦速率分布中最概然速率  $v_p$  的概念下面哪种表述正确?

- (A)  $\mathcal{U}_{p}$  是气体分子中大部分分子所具有的速率.
- (B)  $v_{\rm p}$  是速率最大的速度值.
- (C)  $U_{p}$  是麦克斯韦速率分布函数的最大值.
- ★ (D) 速率大小与最概然速率相近的气体分子的比率最大.

## 例1. 说出下列各式的物理意义

$$(1) f(v) = \frac{dN}{Ndv}$$

速率 v附近单位速率区间的 分子数占总分子数的百分比

$$(2) f(\upsilon) d\upsilon = \frac{dN}{N}$$

速率在 $v \sim v + dv$ 区间的分子数占总分子数的百分比

$$(3)$$
 $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \int \frac{dN}{N} = \frac{\Delta N_{v_1 \to v_2}}{N}$  速率在  $v_1 \sim v_2$ 区间的分子数的百分比

(4) 
$$N f(v) = N \frac{dN}{Ndv} = \frac{dN}{dv}$$

速率 v 附近单位速率区间 的分子数

$$(6) \int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv = \int N \frac{dN}{N} = \Delta N_{v_1 \to v_2} \quad 速率在 v_1 \sim v_2 区间 的分子数$$


$$(7) nf(v)dv = \frac{N}{V} \frac{dN}{N} = \frac{dN}{V}$$
 单位体积中速率在  $v \sim v + d v$ 区间的分子数 
$$(8) \int_0^\infty v f(v) dv = \overline{v}$$
 分子(在整个速率区间) 的平均速率 
$$(9) \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{N}$$
 是否等于  $v_1 \sim v_2$ 区间分子的平均速率? 否! (见例2)

$$\overline{v}_{v_1 \to v_2} = \frac{\sum_{v_1}^{v_2} v_i \Delta N_i}{\Delta N_{v_1 \to v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\Delta N_{v_1 \to v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

$$(10)\int_{0}^{\infty} \frac{1}{\upsilon} f(\upsilon) d\upsilon = (\frac{1}{\upsilon})$$
 速率倒数 1/  $\upsilon$  的统计平均值 速率在  $\mathbf{0} \sim \upsilon_{p}$  区间  $(11)\int_{0}^{\upsilon_{p}} f(\upsilon) d\upsilon = \int \frac{dN}{N} = \frac{\Delta N_{0 \to \upsilon_{p}}}{N}$  的分子数占总分子 数的百分比

## 例2. 设某气体的速率分布函数为

$$f(\mathbf{v}) = \begin{cases} a\mathbf{v}^2, (0 \le \mathbf{v} \le \mathbf{v}_0) \\ 0, (\mathbf{v} > \mathbf{v}_0) \end{cases}$$



- 求: (1) 常量 a 和  $v_0$  的关系
  - (2) 平均速率 0
  - (3) 速率在  $0-\frac{v_0}{2}$  之间分子的平均速率  $\overline{v}'$

解: (1) 由归一化条件 
$$\int_0^\infty f(\upsilon)d\upsilon = 1$$

$$\therefore \int_0^{\upsilon_0} a \upsilon^2 d\upsilon = 1 \qquad \text{$\mathfrak{p}$} \quad a = \frac{3}{\boldsymbol{v}_0^3}$$

$$f(\boldsymbol{v}) = \left\{ \begin{array}{l} a\boldsymbol{v}^2, \, (0 \leq \boldsymbol{v} \leq \boldsymbol{v}_0) \\ 0, \quad (\boldsymbol{v} > \boldsymbol{v}_0) \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{c|c}
f(\mathbf{v}) \\
\downarrow \\
\mathbf{0} & \nu_0 \\
\hline
2 & \mathbf{v}_0
\end{array}$$

## (2) 平均速率 0

$$\overline{\upsilon} = \int_0^\infty \upsilon f(\upsilon) d\upsilon = \int_0^{\upsilon_0} a\upsilon^3 d\upsilon = \frac{3}{4}\upsilon_0$$

(3) 速率在  $0-\frac{v_0}{2}$  之间分子的平均速率  $\overline{v}'$ 


$$\overline{\upsilon'} = \frac{\int_{0}^{\upsilon_{0}/2} \upsilon dN}{\Delta N_{0 \to \upsilon_{0}/2}} = \frac{\int_{0}^{\upsilon_{0}/2} \upsilon dN}{\int_{0}^{\upsilon_{0}/2} dN} = \frac{\int_{0}^{\upsilon_{0}/2} \upsilon \cdot Nf(\upsilon) d\upsilon}{\int_{0}^{\upsilon_{0}/2} Nf(\upsilon) d\upsilon} = \frac{\int_{0}^{\upsilon_{0}/2} \upsilon f(\upsilon) d\upsilon}{\int_{0}^{\upsilon_{0}/2} f(\upsilon) d\upsilon}$$

$$\Rightarrow \overline{\upsilon'} = \frac{3}{8} \upsilon_{0} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\upsilon_{0}}{2} \qquad \text{if } \overline{z} : \overline{\upsilon'} \neq \frac{1}{N} \int_{0}^{\upsilon_{0}/2} \upsilon dN = \int_{0}^{\upsilon_{0}/2} \upsilon f(\upsilon) d\upsilon$$

#### 例3. 如图示两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和

#### 氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线, 从图

### 上数据求出氢气和氧气的最可几速率.



$$\frac{v_{p}(H_{2})}{v_{p}(O_{2})} = \sqrt{\frac{\mu(O_{2})}{\mu(H_{2})}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

解: 
$$\upsilon_{\rm p} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$\therefore \mu(H_2) < \mu(O_2)$$

$$\therefore v_{p}(H_{2}) > v_{p}(O_{2})$$

$$\therefore \upsilon_{p}(H_{2}) = 2000 \text{ m/s}$$

$$\therefore \nu_{p}(O_{2}) = 500 \text{ m/s}$$



#### 

- (1) 分子的平均平动动能、平均转动动能、(总)平均动能以及系统的摩尔内能;
- (2) 分子的平均速率 $\overline{\upsilon}$ 、最概然速率 $\upsilon_p$ 和方均根速率 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}}$ 。

解: (1) 
$$\overline{\varepsilon}_t = \frac{t}{2}kT = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} (\text{J})$$

$$\overline{\varepsilon}_r = \frac{r}{2}kT = \frac{2}{2}kT = 1 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 4.14 \times 10^{-21} (\text{J})$$

$$\overline{\varepsilon}_k = \overline{\varepsilon}_t + \overline{\varepsilon}_r = \frac{i}{2}kT = \frac{5}{2}kT = \frac{5}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 1.04 \times 10^{-20} (\text{J})$$

$$E_{mol} = \frac{i}{2}RT = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = 62325 (\text{J})$$

(2) 
$$\overline{\upsilon} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}} = 1.60 \times \sqrt{\frac{8.31 \times 300}{28 \times 10^{-3}}} = 477 \text{ (m/s)}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 300}{28 \times 10^{-3}}} = 422 \text{(m/s)}$$

$$v_{ms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 300}{28 \times 10^{-3}}} = 517 \text{ (m/s)}$$

例5、讨论气体分子的碰壁数(单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数)

解: 先分组,每组分子具有相同的 $\overline{v_i}$ ,单位时间内该组砸到dA的分子数为:

$$dN_i = n_i \mathbf{v}_{ix} dA$$

单位时间内所有组砸到d4上的分子数:

$$\sum_{(\mathbf{v}_{i}, \mathbf{v}_{i}, \mathbf{v}_{i})} \frac{N_{i}}{V} v_{ix} dA = \frac{N}{V} \frac{1}{2} \frac{\sum_{(\mathbf{v}_{ix} > 0)} N_{i} v_{ix}}{N/2} dA = n \frac{1}{2} \overline{v_{x}} dA$$

故碰壁数: 
$$\Gamma = n\frac{1}{2}\overline{v_x} = \frac{1}{4}n\overline{v} = n\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}$$



斜

柱

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}}$$

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-mv_x^2}{2kT}}$$

$$\overline{v_x} = \frac{\int_0^\infty v_x n f(v_x) dv_x}{\int_0^\infty n f(v_x) dv_x} = \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} = \frac{1}{2}\overline{v}$$

$$\Gamma = n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} = \frac{p}{\sqrt{2\pi m kT}}$$

有了气体的碰壁数,就可以讨论气—固系统的吸附

- 一般而言,化学吸附的速率 $r_a$ 取决于三个因素:
- ①分子对单位面积的碰撞数
- ②吸附活化能 $E_a$ ,碰撞的分子须能量超过 $E_a$ 才可能被吸附,这种分子只占一部分,需要乘个因子
- ③必须碰撞到表面空着的活性点才能被吸附,因此有效碰撞与尚未被覆盖的空白部分 $f(\theta)$ 有关,

$$r_a \propto \frac{p}{\sqrt{2\pi mkT}} f(\theta) e^{-\frac{E_a}{RT}}$$