内存管理

1811363 洪一帆


叶槽

这个内容感觉有点多有点散,自己组织不大起来。

比如很多函数好像看到过,但是忘记是干嘛的了。

再比如很多的宏定义,使得原本已经复杂的内容更加复杂难以掌握。尽管可能是为了增加可读性,但是 仅限于对程序结构有良好掌握的人而言。

说到底还是自己对于ucore的掌握不够。



my work

练习3:释放某虚地址所在的页并取消对应二级页表项的映射(需要编程) 当释放一个包含某虚地址的物理内存页时,需要让对应此物理内存页的管理数据结构Page做相关的清除处理,使得此物理内存页成为空闲;另外还需把表示虚地址与物理地址对应关系的二级页表项清除。请仔细查看和理解page_remove_pte函数中的注释。为此,需要补全在 kern/mm/pmm.c中的page_remove_pte函数。page_remove_pte函数的调用关系图如下所示:图2 page_remove_pte函数的调用关系图 请在实验报告中简要说明你的设计实现过程。

```
free_page(page);
}//(4) and free this page when page reference reachs 0
*ptep=0;//(5) clear second page table entry清除二级页表项
tlb_invalidate(pgdir,la);//(6) flush tlb
}
```

请回答如下问题:数据结构Page的全局变量(其实是一个数组)的每一项与页表中的页目录项pde和页表项pte有无对应关系?如果有,其对应关系是啥?

有对应关系。

/* *

```
* struct Page - Page descriptor structures. Each Page describes one
* **physical page**.
* */
```

该变量为extern struct Page *pages; · 其中标识着页目录项的起始地址 · virtual address of physicall page array

然后每一个page都包含着其物理地址int ref;// page frame's reference counter, 可以通过这个数组索引来寻找到物理页

具体做法为将物理地址除以一个页的大小,然后乘上一个Page结构的大小获得偏移量,使用偏移量加上Page数组的基地址皆可以或得到对应Page项的地址;

如果希望虚拟地址与物理地址相等,则需要如何修改lab2,完成此事?

由于在完全启动了ucore之后,虚拟地址和线性地址相等,都等于物理地址加上0xc0000000,如果需要虚拟地址和物理地址相等,可以考虑更新gdt,更新段映射,使得virtual address = linear address - 0xc0000000,这样的话就可以实现virtual address = physical address;

实验内容分析

为了完成物理内存管理·这里首先需要探测可用的物理内存资源;了解到物理内存位于什么 地方,有多大之后,就以固定页面大小来划分整个物理内存空间,并准备以此为最小内存分 配单位来管理整个物理内存,管理在内核运行过程中每页内存,设定其可用状态(free的 · used的 · 还是reserved的) · 这其实就对应了我们在课本上讲到的连续内存分配概念和原理 的具体实现;接着ucore kernel就要建立页表, 启动分页机制 · 让CPU的MMU把预先建立好 的页表中的页表项读入到TLB中 · 根据页表项描述的虚拟页(Page)与物理页帧(Page Frame)的对应关系完成CPU对内存的读、写和执行操作。这一部分其实就对应了我们在课本上讲到内存映射、页表、多级页表等概念和原理的具体实现。 在代码分析上 · 建议根据执行流程来直接看源代码 · 并可采用GDB源码调试的手段来动态地 分析ucore的执行过程。内存管理相关的总体控制函数是pmm_init函数 · 它完成的主要工作包括:

- 1. 初始化物理内存页管理器框架pmm_manager;
- 2. 建立空闲的page链表,这样就可以分配以页(4KB)为单位的空闲内存了;
- 3. 检查物理内存页分配算法;

- 4. 为确保切换到分页机制后、代码能够正常执行、先建立一个临时二级页表;
- 5. 建立一一映射关系的二级页表;
- 6. 使能分页机制;
- 7. 从新设置全局段描述符表;
- 8. 取消临时二级页表;
- 9. 检查页表建立是否正确;
- 10. 通过自映射机制完成页表的打印输出(这部分是扩展知识)

memlayout.h

- 定义page类及其属性:标志位、空闲块
- 内存的分段与组织
- 预定义的函数,主要用于对页表进行相应的操作
- 声明一个free_area_t,用于标明空闲页表

```
/* *
* Virtual memory map:
                                             Permissions
                                            kernel/user
   4G -----+
                          Empty Memory (*)
                    +----+ 0xFB000000
                   Cur. Page Table (Kern, RW) | RW/-- PTSIZE
   VPT -----+ 0xFAC00000
                          Invalid Memory (*) | --/--
   KERNTOP -----+ 0xF8000000
                    Remapped Physical Memory | RW/-- KMEMSIZE
   KERNBASE -----+ 0xC0000000
                    * (*) Note: The kernel ensures that "Invalid Memory" is *never* mapped.
    "Empty Memory" is normally unmapped, but user programs may map pages
   there if desired.
* struct Page - Page descriptor structures. Each Page describes one
* physical page. In kern/mm/pmm.h, you can find lots of useful functions
* that convert Page to other data types, such as phyical address.
* */
struct Page {
  int ref;
                         // page frame's reference counter
                         // ref表示这样页被页表的引用记数 (在"实现分页机
制"一节会讲到)。如果这个页被页表引用了,即在某页表中有一个页表项设置了一个虚拟页到这个
```

```
Page管理的物理页的映射关系,就会把Page的ref加一;反之,若页表 项取消,即映射关系解除,就
会把Page的ref减一。f
                        // array of flags that describe the status of
  uint32_t flags;
the page frame 这表示flags目前用到了两个bit表示页目前具有的两种属性,bit 0表示此页是否
被保留 (reserved),如果是被保留的页,则bit 0会设置为1,且不能放到空闲页链表中,即这样
的 页不是空闲页,不能动态分配与释放。
                         // the num of free block, used in first fit pm
  unsigned int property;
manager,主要是我们可以设计不同的页分配算法(best fit, buddy system等),那么这个
PG property就有不同的含义了。
                         //Page数据结构的成员变量property用来记录某连续内
存空闲块的大小(即地址 连续的空闲页的个数)。这里需要注意的是用到此成员变量的这个Page比较
特殊,是这个连续内存空闲块地址最小的一页(即头一页, Head Page)。连续内存空闲块利用这个
页的成
                         //员变量property来记录在此块内的空闲页的个数。这
里去的名字property也不是很直观·原因 与上面类似·在不同的页分配算法中·property有不同的
  list_entry_t page_link; // free list link Page数据结构的成员变量
page link是便于把多个连续内存空闲块链接在一起的双向链表指针 (可回顾在lab0实验指导书中有
关双向链表数据结构的介绍)。这里需要注意的是用到此成员 变量的这个Page比较特殊,是这个连续
内存空闲块地址最小的一页(即头一页, Head Page)。连续内存空闲块利用这个页的成员变量
page_link来链接比它地址小和大的其他连续内存空闲块。
};
/* free_area_t - maintains a doubly linked list to record free (unused) pages
* 在初始情况下,也许这个物理内存的空闲物理页都是连续的,这样就形成了一个大的连续内 存空
闲块。但随着物理页的分配与释放,这个大的连续内存空闲块会分裂为一系列地址不连 续的多个小连
续内存空闲块,且每个连续内存空闲块内部的物理页是连续的。那么为了有效 地管理这些小连续内存
空闲块。所有的连续内存空闲块可用一个双向链表管理起来,便于分 配和释放,为此定义了一个
free_area_t数据结构,包含了一个list_entry结构的双向链表指针 和记录当前空闲页的个数的无符
号整型变量nr free。其中的链表指针指向了空闲的物理页。*/
typedef struct {
  list_entry_t free_list;
                       // the list header
  unsigned int nr_free;
                       // # of free pages in this free list
} free area t;
```

mmu.h

主要存放各种descriptor

- 定义状态变量、常量
- 定义门
- 定义段:基址、段大小、段权限定义进程状态:栈指针、段选择器

```
// \--- PDX(la) --/ \--- PTX(la) --/ \---- PGOFF(la) ----/
// \----- PPN(la) ------/
```

pmm.h (physical memory management)

```
// virtual address of boot-time page directory
extern pde_t *boot_pgdir;
// physical address of boot-time page directory
uintptr_t boot_cr3;
void pmm_init(void);
// pmm_manager is a physical memory management class. A special pmm manager -
XXX pmm manager
// only needs to implement the methods in pmm manager class, then XXX pmm manager
can be used
// by ucore to manage the total physical memory space.
struct pmm manager {
   const char *name;
                                                  // XXX_pmm_manager's name
   void (*init)(void);
                                                  // initialize internal
description&management data structure
                                                  // (free block list, number
of free block) of XXX_pmm_manager
   void (*init_memmap)(struct Page *base, size_t n); // setup
description&management data structcure according to
                                                  // the initial free physical
memory space
   depend on the allocation algorithm
   void (*free_pages)(struct Page *base, size_t n); // free >=n pages with
"base" addr of Page descriptor structures(memlayout.h)
   size_t (*nr_free_pages)(void);
                                                  // return the number of free
pages
   void (*check)(void);
                                                  // check the correctness of
XXX_pmm_manager ,用来编写测试函数
};
```